



Manual del Sistema de Envío de Correos

Cómo funciona el envío y qué dirección se usa para cada tipo de correo · Odoo Sentinela

Versión 1.0 · 25 de junio de 2026

1. ¿Cómo funciona el envío de correos?

Un solo servidor de salida para todo. Todos los correos del sistema (cotizaciones, cobranza, facturas, avisos) salen por el mismo servidor SMTP: **mail.sentinela.com.mx**, autenticado con la cuenta **contacto@sentinela.com.mx**.

El "De:" lo decide cada área, no el servidor. El servidor está autorizado para enviar como **cualquier dirección @sentinela.com.mx** (filtro de dominio). La dirección que ve el cliente la define la *plantilla* o el *flujo* que origina el correo. Por eso podemos usar una dirección distinta para ventas y otra para cobranza con un solo servidor.

Regla del proveedor de correo (importante). El host verifica el remitente: **solo permite enviar desde direcciones que existen de verdad** como buzón o alias del dominio. Si se intenta enviar desde una dirección inexistente (p. ej. *noreply@* sin crear, o el viejo *odoobot@example.com*), el correo **rebota**.

2. ¿Qué correo se usa para cada cosa?

Tipo de correo	Remitente (De:)	Cuándo / Notas
Cotizaciones (Ventas)	Correo del vendedor (egarza@ / egarza@sentinela.com.mx)	Al enviar la cotización. La respuesta del cliente llega directo al vendedor que la mandó.
Cobranza: recordatorio, pre-suspensión, suspensión, reactivación y leasing	cobranza@sentinela.com.mx (Irma Bedolla)	Automático por sistema (cron). 6 plantillas con diseño institucional de Sentinela.
Facturas timbradas (CFDI)	cobranza@ / empresa	Se envían después de timbrar , con el PDF y el XML del CFDI adjuntos. Requiere que el cliente tenga correo.
Remisiones (clientes que no requieren factura)	cobranza@ / empresa	Al generar el documento, solo si la suscripción tiene activado "Enviar automáticamente por correo" y el cliente tiene correo cargado.
Notificaciones internas del sistema (asignación de actividades, avisos)	contacto@sentinela.com.mx (OdooBot)	Mensajes internos del sistema para el personal. (Pendiente migrar a <i>noreply@</i> cuando se cree la casilla.)

3. Datos técnicos del servidor de salida

Servidor (host)	mail.sentinela.com.mx
Puerto / Cifrado	465 · SSL/TLS
Cuenta de autenticación	contacto@sentinela.com.mx

Remitentes permitidos	Cualquier dirección @sentinela.com.mx que exista como buzón/alias real
Dirección por defecto	contacto@sentinela.com.mx

4. Reglas y recordatorios importantes

- **El remitente siempre debe ser una casilla real del dominio.** Antes de usar una dirección nueva (p. ej. ventas@ o noreply@), hay que crearla en el panel del hosting de correo; si no existe, todo correo enviado desde ella rebotará.
- **Cotizaciones:** salen con el correo de cada vendedor — así el cliente le responde directo a quien lo atiende. No se cambian.
- **Cobranza:** centralizada en cobranza@sentinela.com.mx (Irma). Todos los avisos automáticos de cobranza salen y se reciben desde ahí.
- **Notificaciones internas:** hoy salen desde contacto@. Cuando se cree el buzón noreply@sentinela.com.mx, se migran a esa dirección.
- **Cola de correos:** los correos que quedan marcados como “fallidos/en cola” pueden cancelarse para que no se reenvíen; los nuevos no se ven afectados.