MANUAL DE USUARIO

Medios de transporte

El antiguo catálogo de transporte por carretera admite ahora tren, barco y avión, los agrupa por modo y permite calcular las emisiones de un envío a partir de su peso y su distancia.

Sección
Transporte → Medios de transporte

Audiencia
Administradores y Propietarios

Fecha
16 de octubre de 2026

1 Qué es y para qué sirve

«Medios de transporte» es el maestro que antes se llamaba «Transporte por carretera». Sigue describiendo los vehículos con los que se calculan el transporte de mercancías de los eventos y los desplazamientos en vehículos propios, pero ya no se limita a la carretera.

Hay tres novedades:

- **Más medios.** Además de turismos, furgonetas, camiones, ciclomotores, motocicletas y autobuses, se pueden registrar **Tren de mercancías**, **Buque portacontenedores**, **Barcaza** y **Carga aérea**.
- **Modo de transporte.** Cada medio pertenece a un modo —**Carretera**, **Ferrocarril**, **Marítimo y fluvial** o **Aéreo**— que la plataforma deduce sola del tipo de vehículo. Se ve en el listado y se puede filtrar por él.
- **Tonelada-kilómetro.** Un medio puede tener como unidad la **Tonelada-kilómetro** (tkm): una tonelada transportada a lo largo de un kilómetro. Es la unidad en la que se publican habitualmente los factores del transporte de mercancías. Al usar un medio así en una huella, en lugar de una cantidad se indican el **peso** de la carga y la **distancia**, y la plataforma calcula las toneladas-kilómetro.

Lo que ya tenías sigue igual. Los medios de transporte existentes conservan su unidad (kilogramo, kilómetro u otra), sus factores y las actividades ya guardadas en las huellas; su modo aparece como «Carretera».

---

2 A quién afecta

Administrador	Propietario
Gestiona el maestro: consulta, registra, edita, elimina, importa y exporta medios de transporte y sus factores de emisión, y filtra el listado por modo.	No ve el maestro. Al rellenar la huella de un evento, una empresa o una propiedad, elige medios de transporte en las tablas de transporte; si el medio está en toneladas-kilómetro, la fila le pide peso y distancia.

Es un catálogo común a toda la plataforma. Lo que registra un Administrador está disponible en las huellas de todas las cuentas.

3 Cómo se llega

Administrador

Menú lateral: **Transporte → Medios de transporte** (la entrada que antes se llamaba «Transporte por carretera»).

El listado muestra **Nombre**, **Modo**, **Tipo de vehículo**, **Unidad**, **Fecha de registro** y **Fecha de actualización**. Arriba están los botones `Factores de emisión`, `Importar`, `Exportar` y `Registrar`.

Propietario

Las tablas de transporte están en estos pasos de los asistentes de huella:

HUELLA	PASO	BLOQUE
Evento	Montaje, Celebracion y Desmontaje	Transporte de mercancías
Empresa	Alcance 1	Desplazamientos en vehículos (una tabla por propiedad y otra «Sin asignar a propiedad»)
Propiedad	Alcance 1	Desplazamientos en vehículos

4 Paso a paso

Administrador: registrar un medio en toneladas-kilómetro

1 **Abre el alta**

En **Transporte → Medios de transporte**, pulsa `Registrar`.

2 **Rellena los datos**

Escribe el **Nombre** (por ejemplo, «Tren de contenedores»). En **Unidad**, que viene propuesta como Kilogramo, elige **Tonelada-kilómetro**. En **Tipo de vehículo o medio**, elige por ejemplo **Tren de mercancías**. Pulsa `Registrar`.

3 **Añade los factores de emisión**

La plataforma muestra el aviso de alta y te lleva a la edición del medio. Indica los factores por año (**Año**, **Kg CO2eq**, **Kg CO2**, **g CH4**, **g N2O**, **Fuente**) expresados por tonelada-kilómetro y pulsa `Guardar` o `Guardar y salir`.

Administrador: filtrar el listado por modo

1 **Abre los filtros**

En el listado, pulsa Filtrar.

2 **Elige el modo**

En **Modo**, elige Carretera, Ferrocarril, Marítimo y fluvial o Aéreo (o **Todos** para quitar el filtro) y aplica. El listado muestra solo los medios de ese modo y la barra de filtros indica el modo elegido.

Propietario: anotar un envío por peso y distancia

1 **Añade una fila**

En la tabla de transporte del paso correspondiente, pulsa Añadir. Si quieres, escribe una referencia en **Fuente**.

2 **Elige el medio**

En la columna **Transporte**, elige un medio en toneladas-kilómetro (se muestran como «tipo de vehículo - nombre», por ejemplo «Tren de mercancías - Tren de contenedores»). La celda **Cantidad / Peso y distancia** cambia: en lugar de cantidad y unidad aparecen los campos de peso y distancia.

3 **Indica peso y distancia**

Escribe el **Peso** de la carga y elige si está en Kilogramo o Tonelada; después escribe la **Distancia (km)**. Debajo aparece al momento el total en Tonelada-kilómetro y la columna **Emisiones (kg CO_2eq)** se actualiza.

4 **Guarda el paso**

Guarda el paso como de costumbre. Al volver a abrirlo, la fila conserva el peso, su unidad y la distancia.

> **Ejemplo.** 2.500 kg recorriendo 350 km son 2,5 t × 350 km = **875 tkm**. Las emisiones son esas 875 tkm multiplicadas por el factor del medio para el año de la huella. Da igual escribir 2.500 kg o 2,5 t: el resultado es el mismo.

Si eliges un medio en cualquier otra unidad (kilogramo, kilómetro…), la fila es la de siempre: una cantidad y su unidad.

5 Campos y opciones

Ficha del medio de transporte (Administrador)

CAMPO	QUÉ SIGNIFICA	OBLIGATORIO	VALORES
Nombre	Cómo aparece el medio en las tablas de las huellas.	Sí	Texto de hasta 255 caracteres.
Unidad	Unidad en la que se expresan sus factores de emisión y, por tanto, lo que se pedirá en la huella.	Sí	Kilogramo (propuesta), Kilometro, Tonelada-kilómetro u otra unidad de la plataforma.
Tipo de vehículo o medio	Qué vehículo es; de él se deduce el modo.	Sí	Ver la tabla siguiente.
Factores de emisión	Emisiones por unidad, por año y grupo de coeficientes (en la edición).	No al registrar	Año, Kg CO2eq, Kg CO2, g CH4, g N2O, Fuente.

Tipos de vehículo y su modo

TIPO DE VEHÍCULO O MEDIO	MODO
Turismos (M1), Furgonetas y furgones (N1), Camiones (N2, N3), Ciclomotores (L1e, L2e), Motocicletas (L3e–L7e), Autobuses (M2, M3)	Carretera
Tren de mercancías	Ferrocarril
Buque portacontenedores, Barcaza	Marítimo y fluvial
Carga aérea	Aéreo

Fila de transporte en la huella (Propietario)

CAMPO	QUÉ SIGNIFICA	OBLIGATORIO	VALORES
Fuente	Referencia libre de la fila (albarán, proveedor…).	No	Texto.
Transporte	Medio de transporte del maestro.	Sí	Los medios registrados por los Administradores.
Peso	Peso de la carga transportada (solo medios en tonelada-kilómetro).	Sí, con distancia	Número igual o mayor que 0, en Kilogramo o Tonelada.
Distancia (km)	Kilómetros recorridos por la carga (solo medios en tonelada-kilómetro).	Sí, con peso	Número igual o mayor que 0.
Cantidad y unidad	Cantidad directa (medios en cualquier otra unidad).	Sí	Número y una unidad compatible con la del medio.

6 Reglas y límites

- **El modo no se elige.** Se deduce siempre del tipo de vehículo; para cambiarlo, cambia el **Tipo de vehículo o medio**.
- **Una unidad por medio.** Si necesitas el mismo vehículo por kilogramo y por tonelada-kilómetro, registra dos medios distintos.
- **En tonelada-kilómetro no hay cantidad directa.** Para un medio en tkm la fila solo admite peso y distancia; el peso solo puede estar en Kilogramo o Tonelada.
- **Filas incompletas.** Una fila sin medio, o con peso pero sin distancia (o al revés), no se guarda.
- **Cambiar la unidad de un medio ya usado.** Las actividades ya guardadas conservan sus emisiones, pero si un medio pasa a tonelada-kilómetro, al reabrir el paso esa fila mostrará el peso y la distancia vacíos y habrá que rellenarlos para volver a guardarla.
- **Consumos de Bioscore.** Los consumos que llegan de Bioscore se cargan como cantidad directa, sin peso ni distancia; si la unidad que trae Bioscore no es compatible con la del medio emparejado (por ejemplo, litros frente a tonelada-kilómetro), el consumo se omite.
- **Exportación.** La exportación incluye la columna «Modo», pero no se puede filtrar por modo al exportar.

7 Qué ocurre después

- **Al registrar un medio** aparece el aviso de confirmación y se abre su edición para cargar los factores.
- **En las huellas** el medio aparece de inmediato en las tablas de transporte de todas las cuentas.
- **En la vista de solo lectura** de una huella, una fila calculada por peso y distancia muestra el total en tkm y, entre paréntesis, el peso y la distancia de los que sale, por ejemplo «875 Tonelada-kilómetro (2500 Kilogramo × 350 km)».
- **Importar y exportar** se hacen con el nombre «Medios de transporte»; la exportación añade la columna **Modo**.

> Medio de transporte creado correctamente: Tren de contenedores

Aparece al registrar un medio. Al guardar cambios en la edición, el aviso es «Medio de transporte actualizado con éxito».

8 Preguntas frecuentes

¿Dónde está ahora «Transporte por carretera»?

Es la misma entrada con otro nombre: **Transporte → Medios de transporte**. Todos los medios, factores, importaciones y exportaciones anteriores siguen ahí.

He elegido un medio y no veo los campos de peso y distancia.

Solo aparecen si la unidad del medio es Tonelada-kilómetro. Si el factor que tienes está publicado por tkm, pide a un Administrador que registre el medio con esa unidad.

¿Puedo indicar directamente las toneladas-kilómetro?

No. Escribe el peso y la distancia y la plataforma calcula el total.