MANUAL DE USO

Huella de propiedades y empresas

Cómo calcular la huella de carbono anual de una propiedad o de toda una empresa: el alta, los dos alcances y la lectura de los resultados.

Plataforma Bioscore Septiembre de 2026 Para Propietarios

Qué es y para qué sirve

Hasta ahora la plataforma calculaba la huella de carbono de **eventos**: un evento concreto, con sus fases y sus proveedores. Esta novedad añade la huella de la **organización**, que es otra cosa: no mide un acto puntual, sino la actividad de un año natural completo.

Puedes calcularla para dos sujetos distintos:

- **Una propiedad** — un hotel, un edificio, una instalación concreta.
- **Una empresa** — el conjunto de todas las propiedades que tengas asignadas a esa empresa, más lo que no corresponda a ninguna en particular.

En ambos casos el cálculo se organiza en dos **alcances**, que son la forma estándar de clasificar las emisiones de una organización:

QUÉ ENTRA EN CADA ALCANCE

ALCANCE	QUÉ RECOGE	FUENTES DE EMISIÓN
Alcance 1	Emisiones directas: lo que se quema o se escapa en tus propias instalaciones y vehículos.	Instalaciones fijas, Desplazamientos en vehículos, Fugas de equipos de refrigeración
Alcance 2	Emisiones indirectas por la electricidad que consumes.	Electricidad edificios

> QUÉ NO INCLUYE TODAVÍA
>
> Esta primera versión llega hasta los resultados en pantalla. No hay informe en PDF, ni recomendaciones, ni acciones de mitigación, ni importación de consumos desde hoja de cálculo, ni cierre formal de la huella. Tampoco hay ratios por pernoctación o por habitación. Todo eso llegará más adelante.

A quién afecta

ACCESO POR ROL

ROL	QUÉ PUEDE HACER
Propietario	**Todo**: consultar, crear, rellenar los alcances, ver resultados y eliminar las huellas de su propia cuenta.
Administrador	Entra **impersonando** la cuenta del cliente, y entonces trabaja igual que el Propietario. Además, puede eliminar propiedades y empresas aunque tengan huellas creadas.
Usuario	Ningún acceso. Si intenta abrir una de estas pantallas, recibe un aviso de permiso denegado.

Solo se ven las huellas de la cuenta en la que estás trabajando. Una propiedad o una empresa de otra cuenta ni aparece en los selectores ni se puede abrir por dirección directa.

Cómo se llega

Hay dos listados nuevos en el menú lateral, uno por sujeto:

Propiedades › Huellas de Carbono **Empresas › Huellas de Carbono**

El primero abre la pantalla **Huella de propiedades** y el segundo, **Huella de empresas**. Cada uno está justo debajo del listado de su sujeto.

También puedes entrar desde el propio listado de propiedades o de empresas: en cada fila hay un icono **Cálculo de Huella de Carbono** que abre directamente el alta con ese sujeto ya elegido.

El listado

La tabla muestra una fila por huella con cuatro datos: el sujeto (**Propiedad** o **Empresa**), el **Año**, el **Estado** y la **Fecha de registro**. Puedes ordenar por año y por fecha de registro.

El panel de filtros te deja acotar por sujeto, por año y por estado. Déjalos en blanco para verlas todas.

El estado te dice por dónde va cada huella:

ESTADOS DE UNA HUELLA

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA
Iniciada	Recién creada. Aún no has guardado el Alcance 1.
Alcance 1 respondido	Has guardado el Alcance 1; falta el Alcance 2.
Alcance 2 respondido	Los dos alcances guardados. Ya puedes ver los resultados.

En cada fila, a la derecha, tienes el icono de editar —que te lleva al paso donde lo dejaste— y el de eliminar. En la esquina de la pantalla está el botón **Registrar**.

Crear una huella

El alta es muy corta: solo eliges el sujeto y el año.

1. Pulsa **Registrar** en el listado, o el icono **Cálculo de Huella de Carbono** de la fila de la propiedad o empresa que quieras.
2. Elige la **Propiedad** (o la **Empresa**). Solo se ofrecen las de tu cuenta. Si has entrado desde el listado de propiedades o empresas, ya viene elegida.
3. Elige el **Año de cálculo**. Se ofrecen los diez últimos años y viene marcado por defecto el año anterior al actual.
4. Pulsa **Registrar**. La plataforma te confirma con el mensaje *Cálculo de Huella de Carbono creado correctamente* y te lleva directamente al primer paso, **Alcance 1**.

LOS DOS CAMPOS DEL ALTA

CAMPO	QUÉ ES	OBLIGATORIO	VALORES
Propiedad / **Empresa**	El sujeto del cálculo.	Sí	Las propiedades o empresas de tu cuenta.
Año de cálculo	El año natural que vas a medir.	Sí	Los diez últimos años; por defecto, el anterior al actual.

> EL SUJETO Y EL AÑO NO SE PUEDEN CAMBIAR DESPUÉS
>
> Una vez creada la huella, la propiedad o empresa y el año quedan fijos. Si te equivocas, elimina la huella y crea otra.
>
> Además, **solo puede haber una huella por sujeto y año**. Si intentas crear una segunda para la misma propiedad y el mismo año, verás el aviso *Ya existe una huella de carbono para esta propiedad y año*. Si eliminas la primera, podrás volver a crearla.

Rellenar los alcances

El asistente tiene tres pasos —**Alcance 1**, **Alcance 2** y **Resultados**— y se maneja exactamente igual que el de la huella de un evento. Puedes moverte entre ellos con la barra de pasos de la parte superior, con los botones **Siguiente** y **Anterior**, o volviendo más tarde desde el listado.

Añadir actividades

Cada fuente de emisión tiene su propia tabla. Empiezan vacías.

1. Pulsa **Añadir** debajo de la tabla de la fuente que quieras rellenar. Aparece una fila nueva.
2. Rellena la fila. En **Fuente** anotas de dónde sacas el dato (la caldera, la factura, el vehículo…); es texto libre y te sirve para saber después de dónde vino cada cifra.
3. Elige el elemento del catálogo —el combustible, el tipo de transporte, el gas refrigerante o la comercializadora— e introduce la **Cantidad** con su unidad.
4. Nada más rellenar la fila, la columna **Emisiones (kg CO_2eq)** se calcula sola y te muestra el resultado, sin necesidad de guardar.
5. Repite tantas filas como necesites y pulsa **Siguiente** para guardar el paso y avanzar.

QUÉ PIDE CADA TABLA

TABLA	COLUMNAS QUE RELLENAS
Instalaciones fijas	Fuente · Combustible · Cantidad
Desplazamientos en vehículos	Fuente · Transporte · Cantidad
Fugas de equipos de refrigeración	Fuente · Gas refrigerante · Cantidad (en unidades de masa)
Electricidad edificios	Fuente · Comercializadora · ¿Dispone de garantía de origen? · Cantidad

Para borrar una fila usa el icono de eliminar de su extremo derecho y guarda el paso. Al guardar, la plataforma deja registradas exactamente las filas que ve en el formulario: las que quites desaparecen del cálculo.

Excluir una fuente que no te aplica

Si una fuente de emisión no tiene sentido en tu caso —por ejemplo, no tienes vehículos propios— no la dejes vacía sin más: márcala como excluida y deja constancia del motivo.

1. Activa el interruptor **Excluir esta fuente de emisión**, en la cabecera de la fuente.
2. Elige el **Motivo de la exclusión**: **No aplica**, **Sin datos disponibles**, **No significativa**, **Fuera de alcance** u **Otro**.
3. Si quieres, añade un **Comentario (opcional)** explicando la decisión.
4. Guarda el paso con **Siguiente**.

> EXCLUIR BORRA LO QUE HUBIERA
>
> Al excluir una fuente, las actividades que tuvieras registradas en ella **se eliminan**. Si después vuelves a incluirla, la tabla aparece vacía: las filas no se recuperan y hay que volver a introducirlas.

Las fuentes excluidas quedan recogidas en la pantalla de resultados, con su motivo y su comentario, para que la justificación viaje con el cálculo.

El caso de la empresa: los bloques por propiedad

Una huella de empresa funciona igual que la de una propiedad, con una diferencia: cada tabla aparece **repetida una vez por propiedad** de la empresa, más un bloque final llamado **Sin asignar a propiedad**. Cada bloque lleva el nombre de su propiedad como título, y los bloques se ordenan alfabéticamente.

La idea es simple: introduce cada dato en el bloque al que pertenece. El gasóleo de la caldera del Hotel Norte va en el bloque *Hotel Norte*; una factura de la sede central que no corresponde a ninguna propiedad concreta va en **Sin asignar a propiedad**. Así, además del total de la empresa, obtienes el reparto por propiedad en los resultados.

> LAS EXCLUSIONES SON COMUNES
>
> El interruptor de exclusión está en la cabecera de la fuente, no dentro de cada bloque: excluir **Desplazamientos en vehículos** la excluye para toda la empresa y vacía esa fuente en *todos* los bloques a la vez.

La lista de bloques se calcula en cada visita a partir de las propiedades que tenga asignadas la empresa en ese momento. Si asignas una propiedad nueva a la empresa después de crear la huella, su bloque aparece solo, vacío y listo para rellenar.

> SI DESASIGNAS UNA PROPIEDAD
>
> Si quitas una propiedad de la empresa cuando ya tenía actividades registradas en la huella, su bloque deja de aparecer en el asistente, pero sus emisiones **siguen contando** en los totales y se siguen viendo en el desglose por propiedad de la pantalla de resultados. Para retirarlas del cálculo hay que vaciar ese bloque antes de desasignar la propiedad.

Los resultados

La pantalla **Resultados** se abre cuando has guardado los dos alcances. Si entras antes, la plataforma te devuelve al paso que te falta.

Es una pantalla de consulta, calculada en el momento: si vuelves atrás y cambias una cifra, los resultados reflejan el cambio en cuanto guardas.

QUÉ ENCUENTRAS EN RESULTADOS

APARTADO	QUÉ MUESTRA
Totales	CO_2 equivalente total, y por separado CO_2, CH_4 y N_2O, todo en kilogramos. Más la cifra de **Electricidad por localización**.
Emisiones por fuente	Gráfico circular con el peso de cada fuente de emisión.
Emisiones por alcance	Gráfico de barras comparando Alcance 1 y Alcance 2.
Emisiones por propiedad	Solo en huellas de empresa: una barra por propiedad, más una para el bloque sin asignar.
Fuentes de emisión excluidas	Las fuentes que marcaste como excluidas, con su motivo y comentario. Solo aparece si hay alguna.
Matriz alcance × fuente	Tabla con el detalle de cuánto aporta cada fuente dentro de cada alcance.

Qué es «Electricidad por localización»

La electricidad se puede contabilizar de dos maneras, y las normas piden las dos. La cifra principal, la que suma en todos los totales, mira tu **contrato**: la comercializadora que te suministra y la garantía de origen si la tienes. La cifra de **Electricidad por localización** mira el **lugar**: cómo de limpia es de media la red eléctrica del país donde está la propiedad.

Esa segunda cifra es **informativa** y no se suma a ningún total. Para que tenga valor, la propiedad debe tener el país relleno y ese país debe tener su mix eléctrico cargado en la plataforma para el año de la huella. Si falta alguno de esos datos, la cifra sale a cero sin más aviso, y el resto del cálculo no se ve afectado.

> EN HUELLAS DE EMPRESA
>
> Cada bloque de propiedad usa el país de su propia propiedad. El bloque **Sin asignar a propiedad** no tiene país, así que la electricidad que registres ahí nunca obtiene resultado por localización.

Eliminar una huella

Desde el listado, el icono de eliminar de la fila borra la huella y te confirma con *Se ha eliminado el cálculo de huella de carbono*. También puedes seleccionar varias con las casillas y eliminarlas de una vez.

La huella deja de aparecer en el listado y libera el par sujeto + año, de modo que puedes volver a crear una para esa misma propiedad y ese mismo año.

> AL BORRAR LA PROPIEDAD O LA EMPRESA
>
> Si eliminas una propiedad, sus huellas se eliminan con ella. Lo mismo ocurre al eliminar una empresa. No hay aviso previo ni confirmación adicional.

Preguntas frecuentes

¿Puedo cambiar el año de una huella ya creada?

No. El sujeto y el año quedan fijos al crearla. Elimínala y crea otra con el año correcto.

Elijo un año y los desplegables de combustibles o comercializadoras salen vacíos.

Significa que no hay factores de emisión cargados para ese año en el grupo de coeficientes de tu cuenta. Ponte en contacto con el Administrador de la plataforma para que los cargue.

He vuelto al Alcance 1 y lo he guardado otra vez. ¿Pierdo el Alcance 2?

No. Puedes reeditar cualquier paso las veces que quieras; el estado de la huella no retrocede y lo que tuvieras en el otro alcance se mantiene.

Al guardar me sale un error sobre las actividades.

Lo habitual es que alguna cantidad esté en una unidad que no case con la del elemento elegido —por ejemplo, litros donde el catálogo espera kilómetros—. Revisa la unidad de esa fila y vuelve a guardar.

¿Puedo calcular la huella de una empresa sin tener propiedades asignadas?

Sí. En ese caso solo verás el bloque **Sin asignar a propiedad**, y el desglose por propiedad de los resultados tendrá una sola barra.

¿La huella de un evento y la de la propiedad donde se celebra se suman?

No. Son cálculos independientes, con su propio asistente y sus propios resultados, y no se mezclan en ninguna pantalla.