MANUAL DE USUARIO

Distribuidores

Cómo una cuenta que agrupa alojamientos consulta las respuestas de las calculadoras de sus propiedades adheridas.

Sección
Administración · Propiedades

Audiencia
Administradores y Propietarios

Fecha
4 de noviembre de 2026

1 Qué es y para qué sirve

Un distribuidor es una cuenta que agrupa alojamientos de otras cuentas y quiere ver cómo se usan sus calculadoras de huéspedes, sin gestionar esas cuentas.

Un Administrador marca la cuenta como distribuidora y le adhiere cuentas enteras o propiedades concretas. Los Propietarios del distribuidor ven esas **propiedades adheridas** en su listado **Propiedades**, junto a las suyas, y pueden consultar la pantalla **Respuestas** de cada una: cálculos, emisiones compensadas e importes. No pueden editarlas, configurar su calculadora, compensar, exportar ni ver sus huellas de carbono. Además, las propiedades adheridas pasan a ser destinos de la calculadora de viajes de la cuenta del distribuidor.

2 A quién afecta

Administrador Marca cuentas como distribuidoras, asigna distribuidores a cuentas o propiedades, consulta todas las asignaciones y las retira sin avisar a nadie.	**Propietario de la cuenta distribuidora** Ve las propiedades adheridas en **Propiedades** y abre sus **Respuestas**. Solo lectura.
Propietario de la cuenta adherida Consulta en **Administración → Distribuidores** quién tiene acceso a su cuenta y a sus propiedades, y puede retirarlo.	**Usuario** No tiene acceso a las pantallas de distribuidores.

Sin cambios para el resto. Una cuenta que no es distribuidora no nota ningún cambio en su listado de propiedades.

3 Cómo se llega

Marcar una cuenta como distribuidora (Administrador): **Administración → Cuentas → Editar**, campo **Es distribuidora**. También aparece al registrar una cuenta nueva.

Asignar un distribuidor a cuentas (Administrador): **Administración → Cuentas**, con las cuentas seleccionadas y la acción **Asignar distribuidor**.

Asignar un distribuidor a propiedades concretas (Administrador): listado de propiedades de administración, con las propiedades seleccionadas y la acción **Asignar distribuidor**.

Ver todas las asignaciones (Administrador): **Propiedades** → **Distribuidores**.

Ver y retirar distribuidores de mi cuenta (Propietario): **Administración** → **Distribuidores**.

Consultar propiedades adheridas (Propietario del distribuidor): **Propiedades**, acción **Respuestas** de la fila.

---

4 Paso a paso

1 **Marcar la cuenta distribuidora**

El Administrador abre la cuenta en *Editar*, pone **Es distribuidora** en Sí y pulsa `Guardar`. Solo un Administrador puede cambiar este campo.

2 **Adherir cuentas**

En el listado de cuentas, selecciona las cuentas (puedes filtrar antes por consultora), elige la acción **Asignar distribuidor**, escoge el distribuidor en el selector **Distribuidor** y pulsa `Realizar`. El distribuidor verá todas las propiedades de cada cuenta, también las que se registren más adelante.

3 **Adherir propiedades concretas**

En el listado de propiedades de administración, selecciona las propiedades, elige **Asignar distribuidor**, escoge el distribuidor y pulsa `Realizar`. Se muestra un mensaje por cada fila, con el resultado.

4 **Consultar como distribuidor**

El Propietario del distribuidor abre **Propiedades**. Aparece una columna **Cuenta** que indica a quién pertenece cada propiedad. En las adheridas solo hay una acción, **Respuestas**. Al abrirla ve las cifras de la calculadora, sin los botones `Compensar emisiones` ni `Exportar`.

5 **Retirar un distribuidor (Propietario de la cuenta adherida)**

Abre **Administración** → **Distribuidores**, pulsa la acción de borrar de la fila y confirma. La tabla muestra el **Distribuidor**, el **Alcance** (*Toda la cuenta* o el nombre de la propiedad) y la **Fecha de asignación**.

6 **Retirar o revisar como Administrador**

En **Propiedades** → **Distribuidores** filtra por **Distribuidor** o por **Cuenta adherida** y borra cualquier asignación desde su fila o con la acción masiva.

5 Campos y opciones

CAMPO	QUÉ SIGNIFICA	OBLIGATORIO	VALORES
Es distribuidora	Marca la cuenta como distribuidora. Está en el alta y en la edición de la cuenta, y como filtro del listado (*Distribuidoras y no distribuidoras*).	Sí	Sí / No
Distribuidor	Cuenta distribuidora que se asigna con la acción *Asignar distribuidor*. Solo se ofrecen cuentas marcadas como distribuidoras.	Sí, para asignar	Lista de distribuidoras
Cuenta adherida	Filtro del listado de asignaciones del Administrador (*Todas las cuentas* por defecto). Incluye también las asignaciones de propiedades de esa cuenta.	No	Lista de cuentas
Alcance	Qué abarca la asignación.	—	Toda la cuenta, o el nombre de una propiedad
Cuenta	Columna de *Propiedades* del distribuidor: a quién pertenece cada propiedad.	—	Nombre de la cuenta

6 Reglas y límites

- **Solo el Administrador asigna.** No hay otra forma de adherir cuentas o propiedades a un distribuidor.
- **Repetir no duplica.** Asignar el mismo distribuidor a lo mismo otra vez no crea una segunda asignación.
- **Una cuenta no puede ser su propia distribuidora.** Tampoco de sus propias propiedades. Esa fila falla con el mensaje *No se ha podido asignar el distribuidor seleccionado.…*
- **Solo cuentas marcadas.** Si la cuenta elegida no está marcada como distribuidora, la asignación falla.
- **El hotel debe tener activa «Calculadoras de viajes de las propiedades».** Si la cuenta adherida no tiene esa funcionalidad, sus propiedades no aparecen en el listado del distribuidor ni se abre su Respuestas.
- **El distribuidor también la necesita.** Para abrir **Respuestas**, la cuenta distribuidora debe tener activa «Calculadoras de viajes de las propiedades». Sin ella ve las propiedades adheridas pero no la acción **Respuestas**.

- **Solo lectura.** El distribuidor no edita ni borra propiedades adheridas, no abre su pantalla **Calculadora**, no compensa, no exporta y no ve huellas de carbono ni indicadores. Tampoco puede entrar en la cuenta adherida.
- **Borrar de forma masiva.** Si el distribuidor intenta borrar con la acción masiva una propiedad adherida, esa fila falla.
- **Combinar cuenta y propiedad.** Si hay asignación de la cuenta y de una de sus propiedades, al retirar la de la cuenta el distribuidor sigue viendo esa propiedad.

7 Qué ocurre después

- **Propiedades nuevas.** Si la asignación es por cuenta, las propiedades que la cuenta registre después aparecen solas en el listado del distribuidor.
- **Menú del distribuidor.** Una cuenta distribuidora activa ve el grupo **Propiedades** aunque no tenga contratada ninguna funcionalidad de propiedades. En ese caso solo ve las adheridas y no hay botón `Registrar`.
- **Calculadora de viajes de la cuenta.** En las opciones *Todas mis propiedades* y *Solo estas propiedades* del distribuidor se incluyen las propiedades adheridas.
- **Aviso al retirar.** Cuando el Propietario de la cuenta adherida retira un distribuidor, cada Propietario de la cuenta distribuidora recibe una notificación interna con el asunto *Se ha retirado tu acceso como distribuidor*. Si lo retira un Administrador no se avisa a nadie, y tampoco al asignar.
- **Retiradas automáticas.** Las asignaciones desaparecen solas si se da de baja la cuenta adherida, la cuenta distribuidora o la propiedad, o si se cambia **Es distribuidora** a No.

> La cuenta {cuenta} ha retirado a {distribuidor} como distribuidor de {alcance}.

Es el texto de la notificación: el alcance es *toda la cuenta* o *la propiedad* y su nombre. Si el Propietario no ve nada en su lista, aparece *Ningún distribuidor tiene acceso a tu cuenta ni a tus propiedades.*

8 Preguntas frecuentes

El distribuidor no ve una propiedad que le asigné.

Comprueba que la cuenta del hotel tiene activa «Calculadoras de viajes de las propiedades» y que la asignación no se ha retirado. La propiedad sigue siendo destino de la calculadora de viajes del distribuidor aunque no la vea en el listado.

Veo la propiedad adherida pero no la acción Respuestas.

La cuenta distribuidora no tiene activa «Calculadoras de viajes de las propiedades». Pídesela a un Administrador.

¿Puede una cuenta ser consultora y distribuidora a la vez?

Sí, son marcas independientes. Ser distribuidora no permite entrar en las cuentas adheridas.

¿Dónde veo qué distribuidores tiene mi cuenta?

En **Administración → Distribuidores**, como Propietario.
