الدرس الأول: مقدمة عن الفوتوشوب وأول خطوة لفتح ملف عمل

الهدف من الدرس

- التعرف على برنامج الفوتوشوب ولماذا هو مهم.
- معرفة أهم استخدامات البرنامج في سوق العمل.
- طريقة تحميل البرنامج والاشتراك فيه.
- فتح أول ملف عمل جديد، وفهم كل إعداد من إعدادات الصفحة الجديدة (المقاس، الدقة، نظام الألوان، الخلفية).

أولًا: ما هو الفوتوشوب؟

الفوتوشوب هو برنامج تابع لشركة **Adobe**، متخصص في:

- تعديل الصور والتصاميم.
- الرسوم الرقمية.
- التصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي.

ثانيًا: أهم استخدامات الفوتوشوب

1. **تعديل الصور** – تحسين الصور وتغييرها بشكل واضح وملموس.
2. **إزالة الخلفية** – فصل العنصر عن خلفيته وتحويله لصورة PNG بدون خلفية.
3. **تصميم الشعارات** – ممكن، لكنه ليس التخصص الأساسي؛ برنامج **Illustrator** هو الأنسب لهذا الغرض لأنه يعتمد على الفيكتور.
4. **البانرات** – سواء بانرات صغيرة أو لافتات إعلانية كبيرة في الشارع.
5. **منشورات السوشيال ميديا** – تصاميم جاهزة للنشر على مواقع التواصل.
6. **الرسم والتصميم الرقمي** – رسم وتلوين رقمي.
7. **دمج الصور** – من أقوى البرامج في دمج عدة صور معًا باحترافية.
8. **الصور المصغّرة (Thumbnails)** – تصميم صور مصغرة لليوتيوب.

ملاحظة مهمة: الفوتوشوب يدخل تقريبًا في كل مجالات التصميم، حتى لو لم يكن هو الأداة الأساسية لها، لأنه يتكامل مع باقي برامج Adobe (مثل Illustrator وAfter Effects و Premiere).

ثالثًا: لماذا تتعلم الفوتوشوب؟

- من أكثر برامج التصميم انتشارًا في العالم.
- **مطلوب جدًا في سوق العمل** — أي وظيفة تصميم جرافيك تقريبًا تتطلب إتقانه.
- يساعد على إنتاج أفكار إبداعية وتحويلها إلى تصميم فعلي.
- يدعم مجالات مثل: الإعلانات، التصميم الرقمي، التصوير الفوتوغرافي التسويق الإعلاني.
- يتكامل مع باقي برامج Adobe، فكلما أتقنت أكثر من برنامج كانت خلفيتك أقوى.

المجالات التي يُستخدم فيها الفوتوشوب

المجال	الاستخدام
التصميم الجرافيكي	أساسي وضروري
التصوير الفوتوغرافي	تعديل الصور بعد التصوير
التسويق الإعلاني	تصميم الحملات الإعلانية
تصميم المواقع	يُستخدم أحيانًا، لكن برنامج Figma أكثر تخصصًا لهذا الغرض
الطباعة والنشر	خصوصًا في المقاسات الكبيرة جدًا (مثل اللوحات الإعلانية)، لأن Illustrator يكون محدودًا في المقاسات الكبيرة (حتى حوالي ٥ أمتار)
الفن الرقمي	تحويل الأفكار الإبداعية إلى تصميم فعلي

رابعًا: من أين تحصل على الفوتوشوب؟

1. تأكد أن جهازك يمتلك مواصفات جيدة، لأن البرنامج ثقيل نسبيًا.
2. ادخل على الموقع الرسمي لشركة Adobe.
3. أنشئ حسابًا واختر الباقة المناسبة (يوجد عادة أسبوع تجربة مجاني، ثم اشتراك شهري أو سنوي حسب اختيارك).

4. أدخل بيانات الدفع (فيزا) وأكمل عملية الاشتراك.
5. حمّل البرنامج وثبّته على جهازك.

تنبيه: يوجد طرق أخرى لتحميل البرنامج من مواقع غير رسمية، لكن هذا يبقى مسؤولية الشخص نفسه، والطريقة الآمنة والموصى بها هي التحميل من موقع Adobe الرسمي.

خامسًا: فتح أول ملف جديد (New File)

عند فتح البرنامج لأول مرة، ستظهر لك شاشة تحتوي على:

- **Recent** – آخر الملفات التي فتحتها سابقًا.
- **Saved** – الملفات أو الإعدادات المحفوظة مسبقًا.
- **Photo** – مقاسات جاهزة للصور.
- **Print** – مقاسات جاهزة للطباعة (مثل A4 وA5 وA3، وهي مقاسات عالمية معروفة).

اضغط على File New لبدء ملف جديد، وستظهر لك نافذة الإعدادات التالية:

1. اسم الملف (Name)

اكتب اسمًا واضحًا يدل على نوع العمل الذي ستنفذه (مثال: «محمد» في الفيديو). ينصح دائمًا بتسمية الملف بشكل منظم من البداية.

2. المقاس (Width & Height)

- يمكنك اختيار مقاس جاهز مثل A4 (210 × 297 مم).
- يمكنك تغيير وحدة القياس (مليمتر / سنتيمتر / بوصة / بيكسل) من القائمة المنسدلة بجانب المقاس، وستتحول الأرقام تلقائيًا حسب الوحدة المختارة.
- يمكنك أيضًا كتابة مقاس مخصص بالكامل (مثلًا ١٠٠٠ × ١٠٠٠ بيكسل لتصميم مربع لمنشور إنستغرام)، واختيار الاتجاه (طولي/عرضي).

3. الدقة (Resolution) — من أهم الإعدادات

- **للطباعة:** يجب أن تكون الدقة ٣٠٠، والوحدة **Inch/Pixels** (بيكسل لكل بوصة) — وليس بيكسل لكل سنتيمتر، لأن هذا يجعل حجم الملف ضخمًا جدًا بلا داعٍ.
- **لأي تصميم سيُعرض على الشاشة فقط** (سوشيال ميديا، مواقع، موبايل): الدقة الافتراضية ٧٢ تكون كافية.
- ملاحظة: عند اختيار تبويب "Print" مباشرة، يقوم البرنامج تلقائيًا بتغيير الدقة إلى ٣٠٠.
- بالنسبة للبانرات الكبيرة جدًا، الدقة لا تكون بالضرورة ٣٠٠ (هذا موضوع يُفهم أكثر مع الممارسة لاحقًا في الكورس).

4. نظام الألوان (Color Mode)

- **RGB** — يُستخدم لأي تصميم سيظهر على شاشة (موبايل، كمبيوتر، إنترنت).
- **CMYK** — يُستخدم لأي تصميم سيُطبع فعليًا على ورق.
- توجد أيضًا أوضاع أخرى مثل Grayscale، لكن الأكثر استخدامًا هما RGB وCMYK.
- سيتم شرح موضوع الألوان بالتفصيل في درس منفصل لاحقًا.

5. عمق اللون (Bit Depth)

- خيارات مثل ٨-bit، 16-bit، 32-bit.
- كلما زاد الرقم، كانت درجات الألوان أنعم وأقل تقطيعًا، ويمكن اختيار ١٦-bit إذا أردت جودة ألوان أعلى.

6. الخلفية (Background Contents)

- تحدد لون مساحة العمل التي ستبدأ التصميم عليها.
- الافتراضي هو اللون الأبيض، ويمكن تغييره إلى أسود أو أي لون آخر حسب رغبتك.

سادسًا: إنشاء الملف

بعد ضبط جميع الإعدادات السابقة (الاسم، المقاس، الدقة، نظام الألوان، عمق اللون، الخلفية)، اضغط على زر **Create**.

سيفتح البرنامج مساحة العمل بالمقاس والإعدادات التي اخترتها، وتكون جاهزة لبدء التصميم عليها.