

VSL BOOST

Manual de uso de VSL Boost

De cero a tu primera VSL montada en una página de GoHighLevel: subir el vídeo, diseñar el player, copiar el código, insertarlo en tu funnel y medir cómo responde tu audiencia. Paso a paso.

Versión 1.0 · septiembre 2026 · Marketplace Disruptivo · Departamento Disruptivo
Soporte: departamentodisruptivo@gmail.com

Índice

- 1 Antes de empezar
- 2 Paso 1 · Sube tu primer vídeo
- 3 Paso 2 · Organiza en carpetas
- 4 Paso 3 · Diseña el player
- 5 Paso 4 · Inserta la VSL en tu página de GoHighLevel
- 6 Paso 5 · Mide cómo responde tu audiencia
- 7 Tu plan y tu saldo
- 8 Problemas frecuentes

1 Antes de empezar


VSL Boost aloja tus vídeos de venta (VSL) y los sirve con un reproductor propio, rápido y sin buffering, desde dentro de GoHighLevel. Subes el vídeo una vez, eliges cómo se ve el player, copias un código y lo pegas en cualquier página o funnel. Después ves cuánta gente lo carga, le da a play, hasta dónde llega y cuántos pulsan tu botón.

Qué necesitas

- Tu vídeo en MP4 (o MOV). Cuanta más calidad subas, mejor: la app genera sola las versiones de 240p a 1080p.
- La página o el funnel de GoHighLevel donde irá la VSL.
- 10 minutos.

Cómo entrar

- Entra en tu subcuenta de GoHighLevel.
- En el menú lateral, abre [Aplicaciones del mercado](#) y pulsa [Vsl](#). El panel se abre dentro de GoHighLevel con tu usuario ya identificado.
- Arriba a la izquierda puedes cambiar el idioma del panel (ES, EN, PT).




El Panel al entrar: total de vídeos, duración combinada, vistas y espectadores únicos del mes, y los vídeos recientes.


Sección	Para qué sirve
Panel	Resumen: vídeos subidos, duración total, vistas y espectadores únicos.
Videos	Tu biblioteca: subir, organizar en carpetas, diseñar el player y copiar el código. Pasos 1 a 4.
Analíticas	Impresiones, plays, tasa de play, finalización, tiempo medio visto y clics en el CTA. Paso 5.
Planes / Facturación	Tu plan y tu consumo de almacenamiento y ancho de banda.
Configuración	Tu perfil, seguridad y preferencias.

2 Paso 1 · Sube tu primer vídeo

- a) Entra en **Videos** y pulsa **Subir Video** (arriba a la derecha).
- b) Arrastra el archivo al recuadro o pulsa **Seleccionar carpeta** para buscarlo en tu ordenador. Puedes soltar varios vídeos a la vez.
- c) **Título del Video:** el nombre con el que lo reconocerás (por ejemplo «VSL principal · septiembre»).
- d) **Descripción** (opcional) y **Carpeta** (si ya tienes carpetas; si no, lo crearás en el Paso 2).
- e) Pulsa el botón de subir y no cierres la pestaña hasta que termine la subida.
- f) El vídeo aparece en la biblioteca como **Procesando** mientras se generan las calidades. En unos minutos (depende de la duración) pasa a **Listo**. Usa los filtros **Todos · Listos · Procesando · Inactivos** para verlo.



La ventana de subida: archivo, título, descripción y carpeta.



La biblioteca con las tarjetas de cada vídeo, el buscador, el orden y, arriba, tu plan y el uso de almacenamiento del mes.

Consejo: sube el vídeo ya editado y con el audio nivelado. La app no edita el vídeo, solo lo prepara para que cargue rápido en cualquier dispositivo.

3 Paso 2 · Organiza en carpetas


Las carpetas te permiten separar vídeos por proyecto, cliente o funnel. No cambian nada en el player: son solo para que encuentres cada vídeo rápido.

- a) En [Videos](#), en la columna **CARPETAS**, pulsa el icono de carpeta nueva (a la derecha del título).
- b) Escribe el nombre de la carpeta y confirma.
- c) Al subir un vídeo, elige la carpeta en el campo **Carpeta**; para mover uno ya subido, ábrelo y cámbiale la carpeta desde su edición.
- d) Pulsa una carpeta para ver solo sus vídeos; **Todos los videos** vuelve a mostrar la biblioteca completa. **Sin categoría** reúne los que no tienen carpeta.


4 Paso 3 · Diseña el player

Cada vídeo tiene su propio diseño de reproductor. Pulsa sobre la tarjeta del vídeo (o su título) para abrir el editor de diseño.

- a) Arriba eliges el modo: **Simple** (lo esencial) o **Experto** (todos los ajustes). Empieza por Simple.
- b) **Estilo** → **Elegí un preset visual**: Default (equilibrado), Dark (elegante), Glass (translúcido), VSL Rojo (marco rojo clásico con barra de controles) o Minimal (limpio). Pulsa uno y la vista previa cambia al momento.
- c) **Formato del video**: Horizontal 16:9 (lo normal en una VSL), Vertical 9:16 (móvil) o Clásico 4:3.
- d) **Ancho máximo** y **Esquinas redondeadas**: ajustan el tamaño del player en la página y el borde. 1280 px es un buen ancho para escritorio.
- e) **Reproducción**: Autoplay (arranca solo al cargar la página), Silenciado (obligatorio para que el autoplay funcione en los navegadores) y Loop. Aquí también eliges el **Thumbnail / Poster**, la imagen que se ve antes de reproducir.
- f) **Botón de acción (CTA)**: el aviso «Presiona para activar el sonido» que aparece sobre el vídeo silenciado, y el **CTA temporizado**: un botón que aparece en el minuto que tú decidas (por ejemplo, el enlace de compra a los 8 minutos).
- g) **Player** → **Controles**: muestra u oculta la barra de controles (en una VSL suele ocultarse para que no adelanten el vídeo).
- h) Usa los iconos de **Vista previa** (escritorio y móvil) y el botón **Reproducir** para comprobar el resultado. **Restablecer** vuelve al diseño por defecto.
- i) Pulsa **Guardar**. Con **Plantillas de Estilo** puedes guardar este diseño y reutilizarlo en otros vídeos.



El editor de diseño: presets a la izquierda, vista previa a la derecha, y arriba los botones Copiar Embed y Guardar.




Formato, ancho máximo, esquinas y los apartados Reproducción, Botón de acción y Player.

Receta VSL clásica: preset VSL Rojo o Dark, formato 16:9, Autoplay + Silenciado activados, aviso «Presiona para activar el sonido», controles ocultos y un CTA temporizado en el momento de la oferta.

5 Paso 4 · Inserta la VSL en tu página de GoHighLevel

- En el editor de diseño del vídeo, pulsa **Copiar Embed**. Verás el aviso «Diseño guardado y código iframe copiado»: el código ya está en tu portapapeles.
- En GoHighLevel, ve a **Sitios → Embudos** (o Sitios web), abre el funnel y el paso donde va la VSL, y pulsa **Editar** para abrir el constructor.
- Coloca el cursor en la sección donde quieres el vídeo y añade un elemento de tipo **Código personalizado** (Custom Code / HTML).
- Pega el código copiado en el cuadro del elemento y confirma.
- Ajusta el ancho del elemento o de la columna para que el player ocupe lo que quieras (el ancho máximo lo fijaste en el Paso 3).
- Pulsa **Guardar** y después **Publicar**. Abre la URL pública de la página y comprueba que el vídeo carga y arranca como esperas.



Al pulsar Copiar Embed se guarda el diseño y se copia el código iframe.

Si cambias el diseño después, no hace falta volver a pegar nada: el código apunta al vídeo y siempre muestra el último diseño guardado.

Autoplay en móvil: los navegadores solo permiten arrancar solos los vídeos silenciados. Por eso el aviso «Presiona para activar el sonido» es importante: el visitante toca y el audio se activa.

6 Paso 5 · Mide cómo responde tu audiencia

En **Analíticas** ves el rendimiento de todos tus vídeos; desde la biblioteca, **Métricas generales** te lleva al mismo sitio, y cada vídeo tiene sus propias cifras.

- a) Elige el rango: **7D**, **30D**, **90D** o **1Y**.
- b) Lee las seis cifras clave (tabla de abajo) y el gráfico de **Reproducciones en el tiempo**, con las pestañas Reproducciones, Viewers únicos y Tiempo visto.
- c) Compara antes y después de cada cambio: un preset distinto, otro thumbnail o mover el CTA temporizado cambian la tasa de play y los clics.



Las analíticas de tus vídeos con el rango de fechas y las cifras clave.

Métrica	Qué mide	Cómo mejorarla
Impresiones	Veces que el vídeo cargó en la página.	Más tráfico a la página.
Plays	Veces que le dieron a play.	Autoplay, buen thumbnail, player visible sin hacer scroll.
Tasa de play	Plays dividido entre impresiones.	Thumbnail con cara y texto; titular encima del vídeo.
Finalización	Cuántos llegan al final.	Vídeo más corto o más ritmo en los primeros 30 segundos.
Tiempo medio visto	Cuánto ve cada persona.	Promesa clara al inicio; sin controles para que no salten.
Clics CTA	Pulsaciones en tu botón de acción.	Mostrar el CTA justo después de la oferta.

7 Tu plan y tu saldo

VSL Boost se contrata por suscripción mensual a través de **Marketplace Disruptivo**, el portal de apps de tu agencia que ves en el menú de tu subcuenta.

- a) Abre [Aplicaciones del mercado](#) → [Marketplace Disruptivo](#) en tu subcuenta.
- b) En **Planes disponibles**, pulsa [Contratar con mi saldo](#) en el plan de VSL Boost. Se cobra el primer periodo al momento y se renueva solo.
- c) El importe sale primero de tu crédito interno y, si no llega, de tu wallet de GoHighLevel. Recarga crédito desde el mismo portal con [Recargar saldo](#).
- d) Si una renovación no se puede cobrar tienes unos días de gracia con acceso mientras recargas.

Las secciones [Planes](#) y [Facturación](#) dentro de VSL Boost muestran tu consumo de almacenamiento y ancho de banda. Si tu acceso viene del marketplace, no necesitas contratar nada ahí.

8 Problemas frecuentes

Qué pasa	Qué hacer
El vídeo lleva mucho tiempo en «Procesando»	Es normal en vídeos largos (una hora puede tardar 15-20 minutos). Si pasa de una hora, vuelve a subirlo en MP4 (H.264) o escribe a soporte.
No se ve en la página publicada	Comprueba que pegaste el código en un elemento de Código personalizado (no en un cuadro de texto) y que publicaste la página. Recarga sin caché.
Arranca sin sonido	Es el comportamiento del Autoplay silenciado. Activa el aviso «Presiona para activar el sonido» para que el visitante lo active con un toque.
Se ve pequeño o desbordado	Ajusta el ancho máximo en el diseño y el ancho de la columna en GoHighLevel. En móvil el player se adapta solo.
Las analíticas no suben	Cuentan solo cargas reales del player publicado; la vista previa del editor y el constructor de GoHighLevel no cuentan.
El panel dice que tu plan no está activo	Abre Marketplace Disruptivo en tu subcuenta, recarga saldo o contrata el plan. El acceso vuelve al momento.

Checklist final

- Vídeo en estado Listo.
- Diseño guardado con preset, formato y autoplay decididos.
- Código pegado en un elemento de Código personalizado y página publicada.
- Reproducción comprobada en escritorio y móvil.
- Primeras cifras visibles en Analíticas.