

Валидация

Если выбрана одна версия ФВ:

- Для **макропараметра** или **обязательного*** сценарного показателя, то горизонт версии ФВ должен полностью охватывать горизонт RCFF;
- Для **необязательного*** сценарного показателя, то хотя бы один период версии должен попадать в горизонт RCFF.

	Пересечение версий	Пропуски между версиями	≥ 1 период версии попадает в горизонт RCFF	Горизонт версии охватывает горизонт RCFF
Макропараметр	не релевантно	не релевантно	не релевантно	контроль
Сценарный (обяз.)	не релевантно	не релевантно	не релевантно	контроль
Сценарный (необяз.)	не релевантно	не релевантно	контроль	не релевантно

Если выбрано несколько версий ФВ:

- Для **макропараметра** или **обязательного*** сценарного показателя:
 - версии ФВ не должны пересекаться между собой;
 - между версиями ФВ не должно быть пропусков;
 - в каждой версии ФВ должен быть хотя бы один период, попадающий в горизонт RCFF;
 - объединенный временной ряд из версий ФВ должен полностью охватывать горизонт RCFF.
- Для **необязательного*** сценарного показателя:
 - версии ФВ не должны пересекаться между собой;
 - в каждой версии ФВ должен быть хотя бы один период, попадающий в горизонт RCFF.

	Пересечение версий	Пропуски между версиями	≥ 1 период каждой версии попадает в горизонт RCFF	Объединенный ряд версий охватывает горизонт RCFF
Макропараметр	контроль	контроль	контроль	контроль
Сценарный (обяз.)	контроль	контроль	контроль	контроль
Сценарный (необяз.)	контроль	не релевантно	контроль	не релевантно

* **Обязательный** сценарный показатель определяется атрибутом «Обязательный сценарный показатель» в справочнике «Показатели».

☞ **Объемы** относятся к сценарным показателям и должны быть отражены в справочнике как обязательные. **Корректировки объемов** также относятся к сценарным показателям и должны быть отражены в справочнике как необязательные.