


LIBERAÇÕES

- Verifique na Intranet LZT se o modulo Linx Gestor App está liberado para o CNPJ do cliente.
- Caso não esteja liberado, realize a solicitação pelo e-mail: liberacao.postos@linx.com.br
- Para redes (multiempresa) que utilizam o APP fazer a liberação na licença e implantação se dá somente no CNPJ da Matriz. Ao realizar o Login informe o CNPJ da Matriz e nos filtros do APP selecionar o CNPJ da filial desejado.


👸 autosystem




VALIDAÇÕES Desabilitar o Firewall No menu à esquerda, acesse Configurações Avançadas Selecione Propriedades do Windows Defender **← →** □ □ □ → Y Painel de Co ₩indows Defender Firewall co
 Regras de Entrada
 Regras de Saída
 Regras de Segurança de Co
 Monitoramento Perfil do Domínio O Windows Defender Firewall está desativado Perfil Particular Ativo Redes do Domínio Não conectado O Windows Defender Firewall está desativado Redes privadas Perfil Público Rede 3 Autenticar comunicações entre computadores Cire regras de segurança de conexão para específicar como e quando autenticadas e protegidas usando a segurança (Psec. Redes públicas ou convidadas Exibir e criar regras de firewall 🔰 autosystem

VALIDAÇÕES

- Desabilitar o Firewall
- Altere o 'Estado do Firewall' de Ativado para Desligado.
- Realize isso para as abas 'Perfil do Domínio', 'Perfil Particular' e 'Perfil Público' e clique em Aplicar e de OK.
- Caso haja problemas na comunicação do serviço com a base, liberar a URL (sb-asphapis.servicebus.windows.net), porta 80, conexão http e https, para acesso externo do servidor ou máquina onde rodará o serviço.




7



CONFIGURAÇÕES

- Liberação de permissão no grupo de usuários
 - No campo 'Procurar por' pesquise por 'Linx gestor' e mude para Sim os opções que o grupo de usuário irá ter permissão para acesso no app




👸 autosystem

9

CONFIGURAÇÕES

- Abra o Gerenciador e acesse a aba Serviços
- Selecione o botão Linx Gestor App para aceite para ativar o serviço de integração. É de preferência executar no servidor, garantindo que o computador não seja desligado











Outra sugestão de execução criar um atalho do main e executar o serviço "c:\autosystem\main.exe --appgestao"

Se atente em rodar o serviço em só um computador, caso esteja rodando mais de um, o acesso ao app não irá funcionar





11

DOWNLOAD GESTOR APP

- Instrua o cliente a realizar o download do app Gestor App
- Acesse a loja de aplicativos do smartphone e pesquise por Linx Gestor App
- O Manual Gestor App apresenta toda as funcionalidades do App!










👸 autosystem



Restor app

Na prática!

Clique aqui ou scaneie!
Guia Implantação APP Gestor | Autosystem
Manual Share



GESTOR APP 🚰 linx gestor app Credenciamento Raio-X Lista de CNP.I https://m.youtube.com/watch?v=R > 01699574000162-AUTO POSTO LTDA YouTube TAP TO UNMUTE Aprenda a fazer o A Para clientes que já da Cielo no Raio-X possuem o Equals Lite, não é necessário realizar o credenciamento. **ATENÇÃO** Existem empresas com credenciamento incompleto no App Raio X Clique aqui para identificar as empresas 👸 autosystem

