# Instalación desatendida de Windows 10 con NTLite

# Índice:

- 1. Instalación del NTLite
- 2. Añadido del disco
- 3. Selección de idioma
- 4. Creación de una cuenta de administrador
- 5. Unión a un dominio
- 6. Inicio de grabación del disco


## Instalación del NTLite

Comenzamos descargando el instalador del NTLite, lo ejecutamos y entramos en el programa una vez instale.




## Añadido del disco

Ponemos la ISO del Windows 10 en un lugar de fácil acceso, como el escritorio. Y desde dentro del programa vamos a "Añadir(Archivo de imagen...)> Mi equipo> Escritorio> ISO del Windows 10> Sources> Boot.wim" y después cargamos la ISO.




#### Selección de idioma

Vamos al apartado de "Desatendido", y en la esquina superior izquierda pulsamos en activar para poder modificar los apartados. Y a continuación, seleccionamos el idioma en el apartado de localización de Windows.




Y un poco más abajo elegimos un nombre para el equipo y el idioma en el apartado del WindowsPE.




## Creación de una cuenta de asministrador

Pulsando en el botón de arriba con el icono de la persona, elegiremos el nombre de usuario, que en este caso será el administrador del equipo.




#### Unión a un dominio

Ahora pulsando en el botón de al lado escogeremos el dominio al que nos queramos unir, y para ello debemos poner el nombre del dominio y el nombre y la contraseña de Administrador.




Ahora tocaría usar la fragmentación del disco, pero como esta opción es para la versión Premium del programa no la podremos usar. Este paso hará que el usuario tenga que elegir en que disco quiere que se aloje el sistema de arranque del Sistema Operativo. También, debemos marcar la casilla de "Copiar a la imagen de inicio (Boot)".




# Inicio de grabación del disco

A continuación, vamos al apartado final, marcamos la opción de crear ISO, y después, arriba a la izquierda le damos a "procesar".



Ahora para que se grabe más rápidamente tendremos que desactivar el Windows Defender, que el programa ya nos dará la opción de hacerlo.



Y finalmente, insertamos el disco creado en una máquina vacía y solo habrá que en usar el ratón para la partición del disco.

