

# <u>משיכת נוטיפיקציות ב - PULL</u>

## מטרת השירות:

קבלת נוטיפיקציה על שליחת ההודעה ב - PUSH במקום ב - PUSH.

#### כתובת לפניה:

http://api.inforu.co.il/ClientServices.asmx

# פרמטרים שאיתם פונים:

- שם משתמש של החשבון. UserName
  - פיסמה של החשבון. Password
- במות הנוטיפיקציות שרוצים למשוך. batchSize

## תשובה לפנייה:

לאחר שמתבצעת פניה, מוחזרת תשובה ב XML בפורמט הבא:

```
<ClientNotification>
 <Status>1</Status>
 <BatchSize>1</BatchSize>
 <Messages>
  <Message>
   <Type>Notification </Type>
  <PhoneNumber>0521111111</PhoneNumber>
   <Network>052</Network>
   <Status>2</Status>
   <StatusDescription>Message Delivered</StatusDescription>
   <CustomerMessageId>123</CustomerMessageId>
   <CustomerParam>123</CustomerParam>
   <SenderNumber>1315</SenderNumber>
   <SegmentsNumber>1</SegmentsNumber>
   <NotificationDate>29/12/2011 14:16:25</NotificationDate>
   <SentMessage>test</SentMessage>
  </Message>
 </Messages>
</ClientNotification>
```



## הסבר לפרמטרים שחוזרים:

אם הפנייה הצליחה או לא. רשימת הסטטוסים האפשריים מצורפת בסוף המסמך – Status

מספר הנוטיפיקציות המועברות - BatchSize

Notification יש להכניס תמיד את הערך – Type

שספר הטלפון של ההודעה – PhoneNumber

רשת היעד – Network

שטטוס ההודעה. הסטטוס יכול להיות 2 (התקבל), -2 (לא התקבל), -4 (חסום) – Status

סיבה לאי קבלת ההודעה – StatusDescription

ברמטר של זיהוי ההודעה שמועבר בשליחה – CustomerMessageld

. פרמטר אופציונלי נוסף לזיהוי ההודעה – CustomerParam

שנשלחה – SenderNumber – מספר השולח שהוגדר בהודעה שנשלחה

שנשלחו – SegmentsNumber

אצלנו. – NotificationDate

תוכן ההודעה שנשלחה. – SentMessage

#### רשימת תשובות אפשריות בסטטוסים

- OK=1
- Failed=-1
- BadUserNameOrPassword=-2
- UserNameNotExists=-3
- PasswordNotExists=-4