# Documento de requisitos CaliTech

### Ficha Técnica

### Equipe Responsável pela Elaboração

Alfredo Beneti Diani Liliana Sabato Teodoro

### Público Alvo

Este manual destina-se a pessoas que forem trabalhar no desenvolvimento do projeto, utilizando este documento como diretriz de desenvolvido do sistema, bem como diretriz de testes.

### Sumário

Visão geral deste documento	5
Glossário, Siglas e Acrogramas	5
Definições e Atributos de Requisitos	6
· Identificação dos Requisitos	6
Prioridades dos Requisitos	6
Abrangência e sistemas relacionados	7
Relação de usuários do sistema	7
Diagrama de Caso de Uso – Visáo do Usuário	9
[RF001] <login como="" usuario=""></login>	10
[RF002] <login admino="" como=""></login>	11
[RF003] <reservar passagem=""></reservar>	12
[RF004] <listar do="" passagens="" usuario=""></listar>	12
[RF005] <cadastrar passagens=""></cadastrar>	13
[RF006] <buscar da="" id="" passagem="" por=""></buscar>	13
[RF007] <alterar da="" dados="" passagem=""></alterar>	14
[RF008] <excluir passagem=""></excluir>	14
[RF009] <cadastrar avião=""></cadastrar>	15
[RF010] <buscar avião="" por="" prefixo=""></buscar>	15
[RF011] <alterar avião="" dados="" do=""></alterar>	16
[RF12] <excluir avião=""></excluir>	16
Usabilidade	17
[RNF001] < Utilização por pessoas com daltonismo>	17
Desempenho	17
[RNF002] < Tempo de busca de passagem>	17
Segurança	17
[RNF003] <autenticação do="" usuário=""></autenticação>	17
Hardware e software	18
[RNF004] <uso na="" web=""></uso>	18
MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTEREACES	10

I_Login	20
Informações críticas da interface	20
IE_Login	20
Informações críticas da interface	20
I_HomeADM	21
Informações críticas da interface	21
I_CadastroAviao	22
Informações críticas da interface	22
IE_CadastroAviao	23
Informações críticas da interface	23
I_BuscaAviao	24
Informações críticas da interface	24
IE_BuscaAviao	25
Informações críticas da interface	25
I_ListarAviao	27
I_AlterarAviao	27
IE_AlterarAviao	28
Informações críticas da interface	28
IS_AlterarAviao	29
Informações críticas da interface	29
IS_ExcluirAviao	30
Informações críticas da interface	30
I_CadastrarPassagem	31
Informações críticas da interface	31
IS_CadastrarPassagem	32
Informações críticas da interface	32
IE_CadastrarPassagem	
Informações críticas da interface	33
I_ListarPassagem	34

Informações críticas da interface	. 34
I_BuscarPassagem	. 35
IE_BuscarPassagem	36
Informações críticas da interface	. 36
I_AlterarPassagem	. 37
Informações críticas da interface	. 37
IS_AlterarPassagem	. 38
Informações críticas da interface	. 38
IE_AlterarPassagem	39
Informações críticas da interface	. 39
IS_ExcluirPassagem	. 40
Informações críticas da interface	. 40

Documento de Requisitos Introdução – P6 / 6

### Introdução

Este documento especifica o sistema Calitech, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

### Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema Calitech e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Seção 2** Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- Seção 3 Requisitos funcionais (casos de uso): especifica todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Seção 4** Requisitos não funcionais: especifica todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Seção 5** Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.

### Glossário, Siglas e Acrogramas

Passagem - É um documento que será gerado para o usuário confirma que pode viajar em um avião.

*Voo* - É uma viagem com um local de partida e um local de chegada. Cada voo tem um número determinado de passagens disponíveis.

Usuário - É a pessoa que irá fazer a busca e/ou reserva de passagem.

Admin - É a pessoa que irá administrar o sistema podendo cadastrar aviões, voos e passagens.

Avião - Veículo aéreo utilizado para realizar um voo.

Documento de Requisitos Introdução – P7 / 7

### Definições e Atributos de Requisitos

#### Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o identificador único do requisitos. Por exemplo, o requisito [RNF016] indica um requisito funcional de número 16.

#### Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações "essencial", "importante" e "desejável".

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

# Capítulo Descrição geral do sistema

O sistema tem como principal função gerenciar a reserva de passagens de viagens aéreas por usuários, propiciando um cadastro/login seguido de uma busca por voos disponíveis podendo assim ser efetuada a reserva de uma passagem para o voo desejado.

Outra funcionalidade importante é a possibilidade de administração do sistema por uma pessoa (chamada no software por Admin), podendo ser cadastrados, alterados ou excluídos: Aeronaves, voos e passagens e usuários.

### Abrangência e sistemas relacionados

O sistema basicamente irá conectar usuário e o serviço de transporte aéreo. Para isso o usuário precisa estar cadastrado no sistema, a partir disto, ele irá escolher a viagem de sua preferência, e realizar a compra de uma passagem.

### Relação de usuários do sistema

Foram identificados dois usuários do sistema Calitech denominados de Admin e Usuário, abaixo detalhados.


#### • Admin

O Admin é o funcionário responsável pela administração do sistema e possui a responsabilidade de executar as tarefas de cadastrar e excluir aviões, alterar dados do voo e da passagem do usuário.

#### Usuário

É quem irá usar o sistema para auxiliá- lo na reserva de passagem aérea, verificar os dados dessa passagem e também cancelar sua reserva.

### Diagrama de Caso de Uso



## Capítulo 2

### Requisitos funcionais (casos de uso)

### [RF001] < Login como usuário>

O usuário irá logar no sistema para realizar ações desejáveis.

Ator: Usuário.

Prioridade: Essencial.

Interface(s) associada(s): I Login

Entradas e pré condições: O usuário deve estar cadastrado no sistema.

Saídas e pós condições: Avança para a Home do sistema

#### Fluxo de eventos principal

#### Usuário:

- 1. Acessa o site.
- 3. Entra com os dados de login e senha
- 4. Escolhe a opção de logar como usuário
- 5. Envia o formulário.

#### Sistema:

- 2. Apresenta a tela de login.
- 6. Prossegue para a tela Home de usuário.

#### Fluxos secundários (alternativos e/ou de exceção)

## Usuário: 3. Entra com dados errados de login e senha. Sistema: 6. Apresenta mensagem de login e senha errados.

### [RF002] <Login como Admin>

O Admin irá logar no sistema para realizar ações desejáveis.

Ator: Admin.

Prioridade: Essencial.

Interface(s) associada(s): I\_Login

Entradas e pré condições: O Admin deve estar cadastrado no sistema. Saídas e pós condições: Avança para a Home de ADM do sistema

### Fluxo de eventos principal

Usuário:	Sistema:
1. Acessa o site.	2. Apresenta a tela de login.
3. Entra com os dados de login e senha	6. Prossegue para a tela Home de usuário.
4. Escolhe a opção de logar como Administrador	
5. Envia o formulário.	

#### Fluxos secundários (alternativos e/ou de exceção)

Usuário: 4. Escolhe a opção de logar como Usuário.	Sistema: 6. Sistema loga o Administrador como Usuário
	comum, permitindo a reserva de passagens mas sem opções administrativas.

#### [RF003] < Reservar Passagem >

O usuário irá escolher um voo e reservar a passagem.

Ator: Usuário.

Prioridade: Essencial.

Interface(s) associada(s): <Não desenvolvida ainda>

Entradas e pré condições: O usuário deve estar logado e na Home do sistema.

Saídas e pós condições: Gera um cadastro de passagem e mostra mensagem de êxito.

#### Fluxo de eventos principal

Usuário:	Sistema:
1. Clica na opção Buscar Voo	2. Apresenta a tela de busca de voo.
3. Digita a data desejada	4. Apresenta todos os voos que tem data de embarque igual ao dia informado.

#### Fluxos secundários (alternativos e/ou de exceção)

Usuário:	Sistema:
	4. Apresenta mensagem que não existe voos cadastrados para a data informada.

### [RF004] <Listar Passagens do Usuário>

Ator: Usuário.

Prioridade: Essencial.

Interface(s) associada(s): <Não desenvolvida ainda>

Entradas e pré condições: Usuário deve ser estar logado no sistema.

Saídas e pós condições: O sistema gera uma lista com todas passagens reservadas pelo usuário.

#### Fluxo de eventos principal

Usuário : 1. Seleciona a opção "Listar minhas passagens."	1 0
	já reservadas por esse usuário

#### Fluxos secundários (alternativos e/ou de exceção).

Usuário:	Sistema:
	2. Mostra mensagem que não existe reserva para
	esse usuário.

#### [RF005] < Cadastrar passagem>

Ator: Admin

Prioridade: Essencial.

Interface(s) associada(s): I CadastrarPassagem

Entradas e pré condições: O administrador deve ser estar logado no sistema e na pagina HomeADM.

Saídas e pós condições: O administrador cadastra uma passagem.

#### Fluxo de eventos principal

Administrador:	Sistema:
1. Seleciona a opção "Cadastrar" em	2. Mostra a tela de cadastro.
"Passagens".	4. Mostra mensagem de sucesso.
2. Entra com os dados da passagem.	
3. Clica em cadastrar.	

#### Fluxos secundários (alternativos e/ou de exceção)

Administrador:	Sistema:
2. Insere dados que não condizem com os	4. Mostra mensagem de erro.
cadastros do BD.	

### [RF006] <Buscar passagem por ID da passagem>

O administrador deseja buscar por uma passagem.

Prioridade: Essencial.

Interface(s) associada(s): I BuscarPassagem

Entradas e pré condições: O administrador deve estar logado no sistema.

Saídas e pós condições: O administrador irá verificar uma passagem cadastrada...

#### Fluxo de eventos principal

Administrador:	Sistema:
1. Seleciona a opção "Buscar" em "Passagens"	2. Apresenta a tela de busca.
3. Insere o ID da passagem que deseja buscar.	4. Apresenta uma tela com os dados da
	passagem e a opção de excluir ou alterar
	1. Seleciona a opção "Buscar" em "Passagens"

#### Fluxos secundários (alternativos e/ou de exceção)

Administrador:	Sistema:
	4. Caso não tenha encontrado a passagem
	retorna a mensagem de que não foi encontrada.

### [RF007] < Alterar dados da passagem>

O administrador deseja alterar algum campo de uma passagem reservada.

Prioridade: Essencial.

Interface(s) associada(s): I BuscarPassagem, I AlterarPassagem.

Entradas e pré condições: O administrador estar logado no sistema e existir uma passagem

cadastrada.

Saídas e pós condições: Alteração dos dados da passagem.

#### Fluxo de eventos principal

Administrador:	Sistema:
1. Clica na opção "Buscar" em "Passagens"	2. Apresenta a tela para digitar um número de ID
3. Digita o ID de uma passagem que deseja	de alguma passagem.
buscar.	4. Apresenta os dados da passagem.
5. Altera os dados desejados.	7. Apresenta mensagem de sucesso.
6 Clica em alterar.	

#### Fluxos secundários (alternativos e/ou de exceção)

Administrador:	Sistema:
	7. Caso não tenha encontrado a passagem
	retorna a mensagem de que não foi encontrada.

### [RF008] < Excluir passagem >

O administrador deseja excluir a reserva de uma passagem.

Ator: Admin.

Prioridade: Essencial.

Interface(s) associada(s): I ListarPassagem, IS ExcluirPassagem

Entradas e pré condições: O administrador deve estar logado no sistema e existir a passagem

que deseja excluir.

Saídas e pós condições: Exclusão da passagem.

#### Fluxo de eventos principal

Administrador : 1. Clica na opção "Listar todos" em	Sistema: 2. O sistema apresenta a tela com todas
"Passagens".  2. Clica em excluir na opção referente a passagem que deseja excluir.	passagens. 7. Exclui a passagem.

### [RF009] < Cadastrar Avião >

Ator: Admin

Prioridade: Essencial.

Interface(s) associada(s): I Cadastrar Avião

Entradas e pré condições: O administrador deve ser estar logado no sistema e na pagina HomeADM.

Saídas e pós condições: O administrador cadastra um avião

#### Fluxo de eventos principal

#### Administrador:

- 1. Seleciona a opção "Cadastrar" em "Aviões".
- 2. Entra com os dados do Avião.
- 3. Clica em cadastrar.

#### Sistema:

- 2. Mostra a tela de cadastro.
- 4. Mostra mensagem de sucesso.

#### Fluxos secundários (alternativos e/ou de exceção)

#### Administrador:

2. Insere caracteres no campo de Quantidade de

Assentos

Sistema:

4. Mostra aviso de inconsistência.

#### [RF010] <Buscar Avião por prefixo>

O administrador deseja buscar por um avião.

Prioridade: Essencial.

Interface(s) associada(s): I\_BuscarAviao

Entradas e pré condições: O administrador deve estar logado no sistema.

Saídas e pós condições: O sistema mostra os dados do avião.

#### Fluxo de eventos principal

#### Administrador:

- 1. Seleciona a opção "Buscar" em "Aviões"
- 3. Insere o prefixo do avião que deseja buscar.

#### Sistema:

- 2. Apresenta a tela de busca.
- 4. Apresenta uma tela com os dados do avião e a opção de excluir ou alterar

#### Fluxos secundários (alternativos e/ou de exceção)

Administrador:	Sistema:
	4. Caso não tenha encontrado o avião, retorna a
	mensagem de que não foi encontrado.

### [RF011] < Alterar dados do Avião>

O administrador deseja alterar campos de um avião cadastrado.

Prioridade: Essencial.

Interface(s) associada(s): I BuscarAviao, I AlterarAviao.

Entradas e pré condições: O administrador estar logado no sistema e existir um avião cadastrado.

Saídas e pós condições: Alteração dos dados do avião.

#### Fluxo de eventos principal

#### Administrador:

- 1. Clica na opção "Buscar" em "Avião"
- 3. Digita o prefixo do avião que deseja buscar.
- 5. Altera os dados desejados.
- 6.. Clica em alterar.

#### Sistema:

- 2. Apresenta a tela para digitar o prefixo de algum avião.
- 4. Apresenta os dados do avião.
- 7. Apresenta mensagem de sucesso.

#### Fluxos secundários (alternativos e/ou de exceção)

Administrador:	Sistema:
	7. Caso não tenha encontrado a passagem
	retorna a mensagem de que não foi encontrada.

### [RF012] < Excluir Avião >

O administrador deseja excluir a reserva de uma passagem.

Ator: Admin.

Prioridade: Essencial.

Interface(s) associada(s): I ListarAvião, IS ExcluirAvião

Entradas e pré condições: O administrador deve estar logado no sistema e existir o avião que

deseja excluir.

Saídas e pós condições: Exclusão do avião.

### Fluxo de eventos principal

## Administrador : 1. Clica na opção "Listar todos" em "Aviões". 2. Clica em excluir na opção referente ao avião que deseja excluir. Sistema: 2. O sistema apresenta a tela com todos aviões. 7. Exclui o avião.



#### **Usabilidade**

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

#### [RNF01] < Utilização por pessoas com daltonismo>

O sistema deve permitir pessoas com daltonismo usar o sistema sem problemas.

Prioridade: Essencial.

### Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

### [RNF02] <Tempo de busca passagem>

O tempo para buscar passagens deve ser menor que 10 segundos.

Prioridade: Importante.

### Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

### [RNF03] < Autenticação de usuário>

Prezar pela segurança de dados do usuário, como exemplo: nome,e-mail e senha.

Prioridade: Essencial.

### Hardware e software

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e software usados para desenvolver ou para executar o sistema.

### [RNF04] <Uso na WEB>

O sistema deve executar em Mozila( Versão: 71.0 (64-bits)), e Google Chorme(Versão: 78.0.3904.108 (Versão oficial) 64 bits).


Prioridade: Essencial



### Descrição da interface com o usuário

Neste documento, adota-se "I\_" para indicar uma interface, "IE\_" para indicar uma interface com mensagem de erro e "IS\_" para identicar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como "I\_Login". A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como "IE\_LoginUsername" e "IE\_LoginSenhaInválida".

### Mapa de navegação de interfaces



### **I\_Login**

### Login

Login:	
Senha:	
Usuário	
<ul> <li>Administrador</li> </ul>	
Entrar Cadastrar	

### Informações críticas da interface

- O campo Login e o campo Senha devem estar idênticos a algum usuário ou administrador cadastrado no banco de dados
- O Usuário ou Administrador devem escolher a opção a qual desejam logar.

### IE\_ Login

### Login ou senha incorretos


VOLTAR

#### Informações críticas da interface

• Caso os dados não estejam de acordo com o banco de dados, é exibida uma mensagem de aviso.

### I\_ HomeADM

### **Home ADM**



### Informações críticas da interface

• Mostra opções de "Cadastrar", "Buscar" e "Listar Todos" para Usuário, Passagens, Aviões e Vôos.

### **I\_CadastroAviao**

### Home ADM

Usuários	Cadastro de Aviao
Passagens	Prefixo do Avião:
Aviões	Modelo:
Voos	Fabricante:
	Quantidade de Assentos:
	Cadastrar Limpar

### Informações críticas da interface

• O campo quantidade de Assentos deve ser numérico.

### IS\_CadastroAviao

### Home ADM



### IE\_CadastroAviao

### **Home ADM**



### Informações críticas da interface

• Caso o seja digitado caracteres no campo "Quantidade de Assentos" um aviso é mostrado.

### I\_BuscaAviao

### **Home ADM**




### Informações críticas da interface

• O campo de busca deve conter o prefixo de um avião previamente cadastrado.

### IE\_BuscaAviao

### **Home ADM**



### Informações críticas da interface

• Caso o prefixo digitado não esteja cadastrado no banco de dados, exibe um aviso.

### **I\_ListarAviao**

### Home ADM

Usuários	Prefixo	Modelo	Marca	Assentos		
	FDS7894	787	Boeing	125	Alterar	Excluir
Passagens	GHU2341	CS172	CESSNA	150	Alterar	Excluir
•	JKL765	A318	AIRBUS	100	Alterar	Excluir
Aviões	QER2345	A320	AIRBUS	150	Alterar	Excluir
7111003	VBN563	747	BOEING	350	Alterar	Excluir
Voos	ZXC123	1111	BRA	350	Alterar	Excluir

### **I\_AlterarAviao**

### Home ADM




### Informações críticas da interface

- O campo prefixo não pode ser alterado.
- Campo Quantidade de Assentos precisa ser numérico.

### IE\_AlterarAviao

### **Home ADM**



### Informações críticas da interface

• Caso o campo Quantidade de Assentos possua letras, é mostrado um aviso.

### IS\_AlterarAviao

### **Home ADM**



### Informações críticas da interface

• Caso o campo Quantidade de Assentos possua letras, é mostrado um aviso.

### IS\_ExcluirAviao

### **Home ADM**



### Informações críticas da interface

• Essa tela é acessada caso o botão Excluir seja clicado na tela I\_AlterarAviao ou I\_ListarAviao.

### I\_CadastrarPassagem

### Home ADM



### Informações críticas da interface

- Todos campos são numéricos.
- O campo ID do Usuário deve referenciar a um usuário já cadastrado no banco de dados.
- O campo ID do Voo deve referenciar a um Voo já cadastrado no banco de dados.


### IS\_CadastrarPassagem

### **Home ADM**



### IE\_CadastrarPassagem

### **Home ADM**



### Informações críticas da interface

• Caso algum dos campos não esteja em conformidade com o banco de dados, exibe a mensagem de erro.


### I\_ListarPassagem

### **Home ADM**

Usuários	Nome do Usuário	ID da Passagem	Numero do Assento	ID do Voo	Data de Embarque	Origem	Destino	Prefixo da aeronave	Modelo	Fabricante	•
Passagens	Jose	2001	23	100	2019-12-05	LAX	CGH	QER2345	A320	<b>AIRBUS</b>	Alterar Excluir
1 assagens	Jose	20047	18	102	2019-12-03	FLN	GIG	JKL765	A318	AIRBUS	Alterar Excluir
Aviões	Roberto	2002	34	100	2019-12-05	LAX	CGH	QER2345	A320	<b>AIRBUS</b>	Alterar Excluir
Avioes	Roberto	2003	14	102	2019-12-03	FLN	GIG	JKL765	A318	<b>AIRBUS</b>	Alterar Excluir
	Roberto	2006	64	103	2019-12-05	GIG	FLN	GHU2341	CS172	CESSNA	Alterar Excluir
Voos	Roberto	20050	41	102	2019-12-03	FLN	GIG	JKL765	A318	AIRBUS	Alterar Excluir
	Roberto	20051	42	102	2019-12-03	FLN	GIG	JKL765	A318	<b>AIRBUS</b>	Alterar Excluir
	Ana	2004	56	102	2019-12-03	FLN	GIG	JKL765	A318	<b>AIRBUS</b>	Alterar Excluir
	Ana	2005	32	104	2019-12-08	SSA	LAX	JKL765	A318	<b>AIRBUS</b>	Alterar Excluir
	Ana	20045	37	102	2019-12-03	FLN	GIG	JKL765	A318	AIRBUS	Alterar Excluir
	Maria	2007	11	104	2019-12-08	SSA	LAX	JKL765	A318	<b>AIRBUS</b>	Alterar Excluir
	Maria	20048	38	103	2019-12-05	GIG	FLN	GHU2341	CS172	CESSNA	Alterar Excluir

### I\_BuscarPassagem

### Home ADM




### Informações críticas da interface

• A ID digitada precisa estar cadastrada no banco para mostrar o resultado

### IE\_BuscarPassagem

### **Home ADM**




### Informações críticas da interface

• Caso a ID digitada não esteja no banco de dados, é mostrada a mensagem acima.

### I\_AlterarPassagem

### Home ADM



#### Informações críticas da interface

- Todos campos são numéricos.
- O campo ID da Passagem n\u00e3o pode ser alterado.
- O campo ID do Usuário deve referenciar a um usuário já cadastrado no banco de dados.
- O campo ID do Voo deve referenciar a um Voo já cadastrado no banco de dados.
- A interface pode ser acessada através da I BuscaPassagem ou da I ListaPassagem.


### IS\_AlterarPassagem

### Home ADM



### IE\_AlterarPassagem

### **Home ADM**



### Informações críticas da interface

• Caso algum dos campos não esteja em conformidade com o banco de dados, a mensagem de erro é apresentada.

### IS\_ExcluirPassagem

### **Home ADM**



### Informações críticas da interface

• A interface pode ser acessada através da I\_BuscaPassagem ou da I\_ListaPassagem.