دليل التشغيل الميداني السريع (Quick Field Guide)

نظام سريع وبنشر PRO — نقاط البيع وإدارة البناشر ومراكز خدمة الزيوت

الهوية المعتمدة
المركز الذهبي

1 هوية المركز والتشغيل المكتبي بنقرة واحدة (Desktop Kiosk Launch)

اسم المركز الرسمي:	**المركز الذهبي لخدمات السيارات وغيار الزيوت**
هاتف المركز والخدمة:	**770834754**
موقع المركز:	**اليمن - صنعاء - شارع الزبيري**
واتساب المالك المعتمد:	**770834754 (تقارير الإغلاق)**

🚀 **كيفية تشغيل النظام في الصباح:**
انقر نقراً مزدوجاً على أيقونة
"سريع وبنشر PRO"
الموجودة على سطح المكتب. يفتح النظام تلقائياً بصمت دون شاشات سوداء بوضع التطبيق المستقل (Kiosk Mode) وبدون أشرطة متصفح، ويصبح جاهزاً لإصدار الفواتير فوراً.

💡 **التشغيل التلقائي مع الكهرباء:** لتشغيل النظام تلقائياً بمجرد تشغيل كمبيوتر المحل، قم بتشغيل الملف المرفق: تفعيل-التشغيل-التلقائي-مع-الويندوز.bat.

2 دورة خدمة السيارة السريعة في أقل من 30 ثانية (Fast Flow)

خطوة 1

التعرف على السيارة

اكتب رقم اللوحة أو رقم هاتف الزبون. تظهر بيانات السيارة والمحرك والزيارة السابقة مباشرة، أو انقر على **"عميل نقدي سريع"** للزبون العابر.

خطوة 2

تكرار أو اختيار الزيت

انقر زر **"تكرار الخدمة السابقة"** بنقرة واحدة لاختيار نفس الزيت والفلتر، أو اختر لزوجة الزيت وعدد العلب والدبة من الكتالوج اللمسي السريع.

خطوة 3

فحص الـ 8 نقاط

علّم بنقرة واحدة على خدمات السلامة المجانية (ماء الرديتر، زيت الفرامل، ضغط الهواء، فحص التهريب) لتظهر كقيمة مضافة في كرت الفاتورة.

خطوة 4

السداد والطباعة والواتساب

حدد طريقة الدفع (نقد، كريمي، جيب، جوالي) وانقر **"حفظ وطباعة الفاتورة"** مع إمكانية إرسال كرت التغيير القادم لواتساب الزبون فوراً.

صمام الأمان (Poka-Yoke)	ماذا يمنع ويحمي؟	كيف يتصرف الكاشير؟
حظر التراجع في عداد الكيلومتر	يمنع إدخال قراءة عداد أقل من القراءة المسجلة في الزيارة السابقة لمنع التلاعب وحماية سجل صيانة العميل.	تأكيد قراءة الطبلون الحالية، وإذا كان الخطأ كتابياً يتم إدخال الرقم الصحيح فوراً.
حظر البيع الآجل للعميل العابر	يمنع اختيار "آجل" لحساب العميل العام غير المعروف لحماية المركز من الديون المعدومة.	تسجيل اسم الزبون ورقم هاتفه أولاً وفتح ملف عميل لتوثيق الدين، أو استلام المبلغ نقداً/محفظة.
صمام تعارض الحفرة (Lane Occupancy)	يمنع تسجيل مركبتين على نفس الحفرة في نفس اللحظة لمنع خلط الفواتير بين الفنيين.	إتمام وإنهاء فاتورة السيارة الأولى قبل إدخال سيارة جديدة على نفس المسار.

3 إدارة سكراب البطاريات القديمة والزيوت التالفة (Scrap & Waste Oil)

سكراب البطاريات

خصم البطارية القديمة (Trade-in)

عند شراء العميل لبطارية جديدة مع استبدال قديمة، يتم إدخال قيمة خصم السكراب في خانة "خصم الرجيع".
قاعدة ذهبية: النظام يمنع تلقائياً أن يتجاوز خصم السكراب قيمة البطاريات الجديدة، وعند إلغاء الفاتورة لا تُصرف أي نقدية من الصندوق.

الزيوت التالفة

بيع الزيوت التالفة والتدوير (حساب 4302)

عند بيع براميل الزيت التالف لسيارات التجميع أو مصانع التدوير، يتم تسجيل الحركة عبر **سند قبض رسمي** واختيار تصنيف **"مبيعات الزيوت التالفة والتدوير"** لتسجيل الإيراد في الصندوق والأرباح دون تلويث مبيعات المحل.

4 توريد البضاعة وتوزيع تكاليف الشحن (Purchases & Landed Cost)

حاسبة تفكيك الكراتين التلقائية:
عند شراء كرتون زيوت (24 علبة) أو كرتون دبات (4 دبات)، يقوم النظام تلقائياً بضرب الكمية واحتساب تكلفة العلبة الفردية. وإذا تم دفع أجور شحن ونقل (دينا/حمالة)، يقوم النظام بتوزيع تكلفة الشحن على العلب تلقائياً لزيادة دقة متوسط التكلفة المرجح (WAC).

سداد المشتريات نقداً:	**يُخصم المبلغ مباشرة من رصيد الصندوق الدفتري**
شراء آجل من شركة الزيوت:	**يُرحل المبلغ لحساب ذمم الموردين (2101)**

5 الإغلاق المالي اليومي والنبض الحي (Daily Closing & WhatsApp Report)

1

جرد نقدية الدرج

عد النقدية الفعلية الموجودة في الدرج والفلوس الفكة في نهاية اليوم، وفتح نافذة **"الإغلاق المالي"**.

2

إدخال النقد الفعلي

كتابة المبلغ الفعلي؛ يقوم النظام بمطابقته مع المبيعات الدفترية ويُظهر الفارق (عجز أو فائض) تلقائياً.

3

إرسال التقرير للمالك

النقر على زر **"إرسال تقرير الإغلاق لواتساب المالك"** لإرسال ملخص الدخل والأرباح والمتبقي بالصندوق لرقم 770834754.

المعالجة المحاسبية الصارمة للعجز والفائض:
إذا وجد عجز في الصندوق يتم ترحيله لحساب 6110 (عجز الصندوق)، وإذا وجد فائض يرحل لحساب 4303 (فائض الصندوق) دون أي تشويه لإيرادات مبيعات الزيوت والخدمات.

6 حماية وضع المالك والأمان المالي (Owner Vault & Master PIN)

رمز PIN الافتراضي الأولي: **1234**

القفل التلقائي للشاشة: **بعد 3 دقائق من عدم النشاط**

العملية الحساسة	مستوى الحماية برمز PIN	الهدف الأمني والرقابي
عرض هوامش وأرقام الأرباح	مشفرة ومحمية	حجب أسعار الشراء بالجملة وهوامش ربح المركز عن العمال والكاشير.
الموافقة على البيع بالخسارة	يتطلب موافقة المالك	منع الكاشير من تقديم خصم ينزل بسعر البيع تحت سعر التكلفة إلا بـ PIN.
تعديل أو إبطال السندات	موثق في سجل التدقيق	منع مسح أو تعديل أي حركة مقبوضة دون إذن صريح من صاحب المركز.

🔒 **لتغيير رمز PIN:** افتح نافذة **الإعدادات (Settings)** من الشريط الجانبي، توجه إلى بند "رمز المالك السري"، أدخل الرمز الجديد المكون من 4 أرقام، واضغط "حفظ".

7 درع ساعة النظام والنسخ الاحتياطي (Chrono-Guard & Backups)

درع حظر التراجع الزمني (Chrono-Guard Active):
يحظر النظام تماماً إصدار أي فاتورة إذا تم تأخير ساعة الكمبيوتر أو التراجع بتاريخ الويندوز للماضي، ويقوم النظام فوراً باعتراض الحركة وتوثيق محاولة التلاعب في سجل التدقيق الجنائي (Audit Logs) لحماية أمانة الصندوق.

💾 **النسخ الاحتياطي اليومي:** يُنصح بنسخ ملف قاعدة البيانات أو أخذ نسخة عبر زر **"إنشاء نسخة احتياطية الآن"** من الإعدادات وحفظها في فلاش ميموري خارجي أسبوعياً لضمان سلامة الدفاتر المحاسبية مدى الحياة.

المركز الذهبي لخدمات السيارات وغيار الزيوت — نظام سريع وبنشر PRO © 2026
صنعاء - شارع الزبيري | هاتف خدمة العملاء والدعم الفني: 770834754