Dokumentasi Modul Incoming

Penjelasan Kolom Halaman Index & Modal View

Dokumen ini menjelaskan data apa saja yang muncul pada modul Incoming, mencakup dua bagian:

1. Kolom pada setiap halaman daftar (index).
2. Kolom pada jendela detail (modal View) yang muncul saat pengguna menekan tombol View (ikon mata).

Tujuannya agar pengguna memahami arti setiap kolom, sumber datanya, dan untuk apa kolom tersebut digunakan.

Modul Incoming digunakan untuk mencatat barang/material yang masuk ke gudang, baik dari Supplier (berdasarkan Purchase Order) maupun dari Customer (misalnya jasa slitting / rewind).

Dibuat: 15 September 2026

BAGIAN A - Kolom pada Halaman Index

1. Index Incoming (Barang dari Supplier)

URL /incoming

Sumber Tabel tr_incoming digabung (JOIN) ke master_supplier

Fungsi Daftar seluruh dokumen penerimaan barang dari supplier berdasarkan Purchase Order (PO).

No	Kolom	Isi / Arti Data	Sumber Data
1	#	Nomor urut baris pada daftar.	Dihitung otomatis
2	No.Dokumen	Nomor dokumen incoming, cth: IC-001/MP-09/2026.	tr_incoming.id_incoming
3	Suplier	Nama supplier / pemasok yang mengirim barang.	master_supplier.name_suplier
4	Tanggal	Tanggal transaksi penerimaan barang.	tr_incoming.tanggal
5	PIC	Nama penanggung jawab yang menerima barang.	tr_incoming.pic
6	Keterangan	Catatan tambahan atas transaksi incoming.	tr_incoming.keterangan
7	Tgl Input	Tanggal & jam data disimpan ke sistem.	tr_incoming.created_date
8	Action	Tombol View (lihat detail), Print (cetak PDF), dan Penimbangan.	Tombol aksi

2. Index Input Biaya Logistik

URL /incoming/index_logistik

Sumber Tabel tr_incoming digabung ke master_supplier

Fungsi Daftar incoming yang akan diinput biaya logistik (Export/Import handling).

No	Kolom	Isi / Arti Data	Sumber Data
1	#	Nomor urut baris.	Dihitung otomatis
2	No.Dokumen	Nomor dokumen incoming.	tr_incoming.id_incoming
3	Suplier	Nama supplier pengirim.	master_supplier.name_suplier
4	Tanggal	Tanggal transaksi.	tr_incoming.tanggal
5	Status	Status proses dokumen incoming.	tr_incoming.status
6	PIC	Penanggung jawab penerimaan.	tr_incoming.pic
7	Keterangan	Catatan tambahan.	tr_incoming.keterangan
8	Tgl Input	Tanggal & jam input ke sistem.	tr_incoming.created_date
9	Action	Tombol untuk input biaya Ex/Imp handling.	Tombol aksi

3. Index Jurnal Unbilled

URL /incoming/index_jurnal_unbilled

Filter status_jurnal = 0 DAN status_logistik = 1 (sudah input logistik, belum dijurnal).

Fungsi Daftar incoming yang siap dibuatkan jurnal pengakuan (belum ditagih/unbilled).

No	Kolom	Isi / Arti Data	Sumber Data
1	#	Nomor urut baris.	Dihitung otomatis
2	No.Dokumen	Nomor dokumen incoming.	tr_incoming.id_incoming
3	Suplier	Nama supplier pengirim.	master_supplier.name_suplier
4	Tanggal	Tanggal transaksi.	tr_incoming.tanggal

No	Kolom	Isi / Arti Data	Sumber Data
5	Nilai Inventory	Nilai persediaan (barang + biaya logistik) dalam Rupiah.	tr_incoming.inventory_idr
6	Uang Muka	Nilai uang muka (DP) ke supplier dalam Rupiah.	tr_incoming.uang_muka_idr
7	Selisih	Selisih kurs antara saat DP dan saat barang datang.	tr_incoming.selisih_kurs
8	Unbilled	Nilai yang belum ditagih supplier (unbilled) dalam Rupiah.	tr_incoming.unbilled_idr
9	Action	Tombol Create Jurnal (buat jurnal pengakuan).	Tombol aksi

4. Index Request Pembayaran AP

URL /incoming/index_request_hutang

Filter (status_jurnal=1 DAN status_logistik=1) ATAU rec_ap=1.

Fungsi Daftar incoming yang bisa diajukan permintaan pembayaran hutang (Account Payable).

No	Kolom	Isi / Arti Data	Sumber Data
1	#	Nomor urut baris.	Dihitung otomatis
2	No.Dokumen	Nomor dokumen incoming.	tr_incoming.id_incoming
3	Suplier	Nama supplier pengirim.	master_supplier.name_suplier
4	Tanggal	Tanggal transaksi.	tr_incoming.tanggal
5	Nilai Inventory	Nilai persediaan dalam Rupiah.	tr_incoming.inventory_idr
6	Uang Muka	Nilai uang muka (DP) dalam Rupiah.	tr_incoming.uang_muka_idr
7	Selisih	Selisih kurs.	tr_incoming.selisih_kurs
8	Unbilled	Nilai belum ditagih dalam Rupiah.	tr_incoming.unbilled_idr
9	Action	Tombol Request Pembayaran AP.	Tombol aksi

5. Index Incoming Customer

URL /incoming/index_customer

Sumber Tabel tr_incoming_customer digabung ke master_customers

Fungsi Daftar barang masuk dari customer (mis. jasa slitting / rewind), bukan dari supplier.

No	Kolom	Isi / Arti Data	Sumber Data
1	#	Nomor urut baris.	Dihitung otomatis
2	No.Dokumen	Nomor dokumen incoming customer, cth: CI-001/MP-09/2026.	tr_incoming_customer.id_incoming
3	Customer	Nama customer pemilik barang.	master_customers.name_customer
4	Tanggal	Tanggal transaksi penerimaan.	tr_incoming_customer.tanggal
5	Status	Status proses dokumen.	tr_incoming_customer.status
6	PIC	Penanggung jawab penerimaan.	tr_incoming_customer.pic
7	Keterangan	Catatan tambahan.	tr_incoming_customer.keterangan
8	Tgl Input	Tanggal & jam input ke sistem.	tr_incoming_customer.created_date
9	Action	Tombol View (lihat detail).	Tombol aksi

BAGIAN B - Kolom pada Modal View (Detail Incoming)

Modal View muncul saat pengguna menekan tombol View (ikon mata) pada halaman index. Isinya adalah rincian satu dokumen incoming, terdiri dari bagian Informasi Dokumen (header) dan Tabel Rincian Material.

6. Modal View - Informasi Dokumen (Header)

Dipanggil /incoming/Lihat/{id} -> view View.php

Sumber tr_incoming (head) + master_supplier (nama supplier).

No	Kolom	Isi / Arti Data	Sumber Data
1	No.Dokumen	Nomor dokumen incoming.	tr_incoming.id_incoming
2	Supplier	Nama supplier pengirim barang.	master_supplier.name_suplier
3	Tgl. Transaksi	Tanggal transaksi penerimaan (format: 15 September 2026).	tr_incoming.tanggal
4	Keterangan	Catatan tambahan atas dokumen.	tr_incoming.keterangan
5	PIC	Penanggung jawab penerimaan barang.	tr_incoming.pic
6	No. Surat Jalan (Supplier)	Nomor surat jalan dari supplier.	tr_incoming.sj_supplier

7. Modal View - Tabel Rincian Material

Sumber Tabel dt_incoming (per item barang), No PO diambil dari tr_purchase_order.

Fungsi Menampilkan tiap material/coil yang diterima pada dokumen incoming tsb.

No	Kolom	Isi / Arti Data	Sumber Data
1	No PO	Nomor surat PO asal material (dari 8 digit awal id_dt_po).	tr_purchase_order.no_surat
2	Material	Nama material yang diterima.	dt_incoming.nama_material
3	Width	Lebar material (2 desimal).	dt_incoming.width
4	Length	Panjang material (2 desimal).	dt_incoming.length
5	Qty Order (Kg)	Jumlah pesanan dalam satuan Kg.	dt_incoming.qty_order
6	Qty Order (Sheet)	Jumlah pesanan dalam satuan lembar/sheet.	dt_incoming.qty_sheet
7	Coil	Jumlah coil/gulungan yang diterima.	dt_incoming.qty_recive
8	Weight Receive (Kg)	Berat aktual yang diterima dalam Kg (2 desimal).	dt_incoming.width_recive
9	Lot. No	Nomor lot material.	dt_incoming.lotno
10	Gudang	Nama gudang tempat material disimpan.	ms_gudang.nama_gudang

Catatan Umum

- Kolom bertipe nilai uang (Nilai Inventory, Uang Muka, Selisih, Unbilled) ditampilkan dalam format angka Rupiah (tanpa desimal).

- Kolom Tanggal pada index ditampilkan dengan format tgl-Bln-Tahun (mis. 15-Sep-2026); pada modal View memakai format lengkap (15 September 2026).

- Kolom Width, Length, Qty, dan Weight Receive di modal View ditampilkan dengan 2 angka desimal (kecuali Coil tanpa desimal).

- Tombol pada kolom Action hanya muncul sesuai hak akses (permission) pengguna: View, Add, Manage, Delete.

- Halaman Index utama memuat data secara server-side (pencarian & paging diproses di server), sedangkan halaman index lainnya memuat langsung dari hasil query.