
鲲擎多智能体协同工作站使用说明

一、基础安装与配置


（1）**安装与工作区选择：**双击鲲擎内测版安装包安装，安装完成后运行，提示选择 K_Studio 工作区位置，选择合适的工作区位置（后续个人文件、智能体生成的成果文件都将放置于该工作区内）；

注：由于当前采用本地 OCR 模型的文件处理方式，请确保安装电脑本地有 2G 以上的显存空间，避免由于知识处理导致的闪退等问题；




（2）**大模型配置：**当前暂无法直接消耗 token 自动化调用与结算，因此需接入自己的大模型 key 使用；后续接入算力平台结算后，该步骤可省略。为保证各功能使用畅通，推荐使用 **deepseek-v4-flash-vision-exp** 等带有视觉能力的大模型。


① 点击左下角【设置】进入设置界面；



② 在设置界面二级菜单点击【模型管理】，在模型管理界面点击【添加模型】按钮，唤起“添加模型弹窗”；



③ 在添加模型弹窗中，选择大模型类型（推荐选择 deepseek），填写模型名称、模型 ID、模型 key（注：模型 ID 需与官方严格一致）后，点击【保存模型】按钮；



模型细节


模型ID

模型		deepseek-v4-flash	deepseek-v4-pro	deepseek-v4-flash-vision-exp
BASE URL (OpenAI 格式)		https://api.deepseek.com		
BASE URL (Anthropic 格式)		https://api.deepseek.com/anthropic		
模型版本		DeepSeek-V4-Flash-0731	DeepSeek-V4-Pro-0813	DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp
思考模式		支持非思考与思考模式（默认） 切换方式详见思考模式		
上下文长度		1M		
输出长度		最大 384K		
功能	Json Output	支持	支持	支持
	Tool Calls	支持	支持	支持
	Responses API	支持	支持	支持
	Anthropic API	支持	支持	支持
	对话前缀续写（Beta）	支持	支持	支持
	FIM 补全（Beta）	仅非思考模式支持	仅非思考模式支持	不支持

④ 保存成功后，在对应的模型卡片中，点击【测试链接】，等待状态返回确定可用性：


1) 若返回状态为“可用”，则模型配置完成；

2) 若状态返回异常，请检查模型信息填写的合规性与可用性；




二、群聊构建与使用

（1）**创建群聊：**点击左下角【创建群聊】按钮，在弹出的“创建新对话”弹窗中，输入群聊名称，并且依据实际的需求，选择群聊所需的智能体后，点击【开始协作】按钮，完成新的群聊创建并自动跳转至群聊界面；




（2）**与智能体对话执行**


① 在群聊中，根据自身的问题复杂度和实际产出需求，选择不同的智能体思考模式（快速/均衡/专家），然后在输入框内输入需求文本，点击【发送】；



② 智能体开始展开协作，智能体协作期间，可以通过右侧的工作树查询具体的思考和业务协作路径；




③ 智能体执行完成后，会自动打开成果文件（若有），同时在群聊个人工作区的成果文件夹内也可找到该成果文件；





（3）群聊个人工作区与文件处理

① 点击群聊右上角文件夹图标，进入群聊个人工作区；




② 在个人工作区中，点击【原始文件】文件夹进入，在该文件夹中，点击【上传文件】，可从本地将所需的文件移动至工作区内供智能体读取和调用（当前支持 docx、pdf、html 等文件类型）；






③ 上传文档后，点击界面右上角【文件知识化】按钮，进入知识化处理流程（知识化流程为后台自动化执行，执行过程中可以处理其他事项无需等待其处理），执行成功的文件状态会标记为“已入库”，已入库状态下的文件内容可以被知识库读取并调用。




④ 从工作区点击【成果】文件夹后，进入可获取当前群聊中历史输出的成果文件；




三、操作挂载与使用

（1）操作智能体挂载平台

① 在左侧主菜单中选择【操作】模块后，在二级菜单右上角点击【+】触发“创建操作平台”弹窗；




② 在弹窗中填写操作平台的名称、url 地址、平台描述（用于后续协作时定位智能体的能力范围）、智能体名称、智能体挂载的模型（选择的大模型需有视觉能力）；




（2）操作智能体创建技能与技能测试

① 创建该操作智能体完成后，点击右上角【创建技能】，进入创建技能界面；




② 在创建技能页面，点击网页嵌入框左下角的【录制】按钮，然后开始在嵌入的网页平台中操作具体的工作流（例如登录流程），点击【停止】按钮完成，完成后点击【保存】按钮存储该操作流；接着输入该操作流程的业务描述（说明该操作流程的业务目标，便于智能体理解），点击【创建技能】按钮开始生成技能；




③ 智能体理解技能后，会对部分模糊的环节进行询问（对应右侧转变为对话框模式），需要解答智能体疑问并引导智能体理解正确操作，智能体完成后，输入框转变为【生


效技能】按钮，点击后即可挂载并生效该技能；




④ 技能可在【操作监控】界面的智能体【对话】模块中测试操作；




⑤ 测试效果未达预期时，可点击【技能管理】进入技能管理界面，点击对应的技能卡片，在弹出的技能框中，与智能体再次进行对话，重新修正并生效该技能；





⑥ 完成平台操作智能体构建后，可通过在群聊中添加智能体的方式，将该操作智能体加入到群聊中参与协作；


添加智能体
codebuddy
EKP V2操作智能体
取消
添加到群聊