## Resumo DNS e bind9

named -v	Comprobar a versión.
named -V	Comprobar a versión e opcións de montaxe.
service bind9 start stop restart reload status	Arranca, para, reinicia, recarga a configuración ou comproba o estado do servizo bind9. Ollo, o reinicio non indica se hai erros.
systemctl start bind9	Equivalente ao anterior (en lugar de start tamén pode empregarse stop, restart)
netstat -lnptu   grep named	Listar os portos de escoita do servizo named (o servizo de bind9).
named-checkconf	Comproba se hai erros nos arquivos de configuración de bind9.
<pre>named-checkzone <dominio> <ficheiro></ficheiro></dominio></pre>	Comproba se hai erros nos arquivos de configuración de zona.
Resolvectl status	Amosa que DNS están configurados no sistema.
journalctl -eu bind9	Amosa o log da última petición DNS.
dig enderezoSimbólico	Resolve o enderezo simbólico no DNS por defecto.
dig @servidorDNS IP	Resolve a IP en servidorDNS.
dig -x IP	Resolución inversa. Indica cal é no nome simbólico da IP indicada.
nslookup endSimbólico	Resolve o enderezo simbólico no DNS por defecto.
nslookup IP	Resolución inversa. Indica cal é no nome simbólico da IP indicada.
ipconfig /displayDNS	Amosa a caché do DNS (Windows).
ipconfig /flushDNS	Baleira a caché do DNS (Windows).
nm-connection-editor	Abre o editor de conexións completo no que se poden engadir as zonas de procura.

## Ficheiros de configuración de Bind9

/etc/bind/ é o cartafol que contén as configuracións de BIND.

- named.conf: o ficheiro principal de configuración que inclúe a configuración dos otros tres arquivos.
- db.root: o ficheiro que inclúe os rexistris dos DNS raíz. Hai 13 grupos de servidores DNS raíz, de a.root-servers.net hasta m.root-servers.net.
- db.127: zona de resolución inversa para localhost IPv4.
- db.local: Zona de resolución para localhost IPv4 e IPv6.
- db.empty: ficheiro baleiro de zona (para crear outros a partir del).
- /etc/bind/named.conf.options Opcións xerais do DNS.
- /etc/bind/named.conf.local Configuracións de zonas que xestiona o DNS.
- /etc/bind/named.conf.default-zones Configuración de zonas por defecto (por exemplo, localhost).