

1.3 - O que é preciso para utilizar o Autorizador Cloud?

Para que um fluxo de negócio utilize o Autorizador, é preciso atender a alguns requisitos.

Nº	REQUISITO	DESCRIÇÃO	EXECUTOR
1	Definição dos fatores de segurança	O autorizador utiliza os dispositivos de segurança padrão para todos os produtos de acordo com a Parametrização disponível. Caso o fluxo de negócio pretenda utilizar dispositivos não listados a segurança corporativa deve ser consultado e se confirmado o novo dispositivo ele deve ser atualizado na parametrização do autorizador com base nas forças definidas por segurança vide Forças	Time da Jornada de Negócio Time do Autorizador Segurança Corporativa Mais informações Parametrização Forças
2	Definição e validação dos parâmetros de negócio para o dicionário de transações	Parâmetros de negócio que serão utilizados para a geração do texto assinado devem ser definidos e alinhados com a Segurança Corporativa, especialmente os nomes amigáveis dos parâmetros e valores amigáveis de acordo com o template disponível Template dicionário de transação	Time da Jornada de Negócio Segurança Corporativa Mais informações Template dicionário de transação
3	Adequar o componente gacb-srv-dictionary com o fluxo de funcionalidade	O componente gacb-srv-dictionary é quem de fato irá validar se o texto da assinatura gerado pelo front-end é válido. Deste modo, precisa ajustar este componente obrigatoriamente para que ele saiba quais os campos foram utilizados para a geração do texto da assinatura. Este texto pode ser apresentado para o cliente final em algum momento, portanto deve ser legível. Exemplo de parâmetros informados para o componente: <pre>"parametros":[{ "nome":"DataSolicitacao", "valor":"20210824143621" }, { "nome":"BancoDestino", "valor":237 }, { "nome":"CnpjEmpresa", "valor":"60746948000112" }],</pre> Exemplo de texto para assinatura gerado após o cadastro: "texto": "Banco onde pediu a portabilidade de salário: 237\nCNPJ da empresa: 60.746.948/0001-12\nData Solicitação: 24/08/2021 14:36:21\nBanco onde vai receber o salário: 2000\nAgência: 448\nConta com o dígito: 2477-5\n" Limitação de tamanho no Mainframe ATENÇÃO: O texto para assinatura é enviado para o Mainframe e por este motivo sofre a limitação de tamanho em torno de 550 bytes. Neste momento é recomendado alinhar com o negócio e os gestores para utilizar apenas os campos necessários e com nomes abreviados na composição do texto para assinatura (Ex: "Titular:" ao invés de "Nome do titular de resgate do título: ").	Time da Jornada de Negócio Squad AuthZ

4	LIB FED Autorizador	Consumo da biblioteca do autorizador pelo produto. Documentação para consumo do autorizador na Azure. • Lib FED Authz Autorizador - [gacb-lib-fed-authz-transacao] - Mobile PF - Confluence (bradesco.com.br) • Lib SRV Autorizador (Introspect) - [gacb-lib-authz-transacao] - Mobile PF - Confluence (bradesco.com.br)	Time da Jornada de Negócio
5	Somente produtos sem a dependência de Msent e validação pós fato podem ser integrados	Para utilizar o autorizador o produção não pode depender de validação com processos do Msent pois o autorizador ainda não está conectado a Safer que fará essa gestão de regras.	