

- select router
- select PC
- select cable - ② & from PC to Router Connect
- configure PC first click PC & Desktop.
  put IP add. 10.0.0.2 & ~~subnet mask~~ - 10.0.0.1 gateway
- Configure Router
  Click config - Gigabit Ethernet 0/0 - 10.0.0.1
  0/1 - 20.0.0.1
  & for Another Router — " - 20.0.0.2
  0/1 - 30.0.0.1

Try Ping — 10.0.0.2 .

Click Router - config - Static - 30.0.0.0
mask - 255.0.0.0.
Net Hop. 20.0.0.2 Add

Click. another Router - Static - Network 10.0.0.0
255.0.0.0
20.0.0.1

check ping 30.0.0.2



Simple OSPF



switch connect to Router – fast ethernet – Gigaethert 0/0.

PC-1 –	192.168.3.3 255.255.0.0 192.168.3.1	192.168.3.2 255.255.0.0 192.162.3.1	192.162.1.2 255.255.0.0 192.168.1.1

Router – IP – 192.168.1.1 255 | 192.168.3.1 255.255.0.0

2.1 | 2.2

Ping – 192.168.3.3

CLI – exit – router-ospf.1 → network 192.168.1.0.0.0.255.255 area 1

— " — 2.0

exit.

2nd router – — " — → network 192.168.2.0.0.0.255.255 area 1

— " — 3.0 — " —

Ping. 192.168.3.2.

OSPF Practical — Bellia video



PC —	192.165.1.11 255.255.255.0 gateway 192.165.1.1	PC-2 — 155.165.1.11 255.255.0.0 155.165.1.1
ethernet of Router 1 —	192.168.1.1 255.255.255.0	155.165.1.1 255.255.0.0

Router 0 ser 2 —	10.0.0.1 255.0.0.0 Clockset 64000	10.0.0.2 255.0.0.0 Not set	20.0.0.1 255.0.0.0 Clock set — 64000	20.0.0.2 255.0.0.0 Not set	30.0.0.1 Clock set	30.0.0.2 Not set

Click Router 0 CLI — enut
router ospf 1
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.0.0 0.255.255 area 0
network 20.0. ——— 〃 ———
enut

Router 2 — CLI — enut → router ospf 1
network 10.0.0.0 0.255.255 area 0
——〃— 30.0.0.0 ——— 〃 ———
~~enut~~

Router 1 — CLI — enut — router ospf 1
network 20.0.0.0 0.255.255 area 0
——〃— 30.0.0.0 0.255.255.255 area 0
network 155.165.1.0 0.0.0.255.255 area 0
enut

click Packet
Click on simulation mode. click packet with PC.1 PC.1