Los números reales en coma flotante se convierten a binario en tres pasos:

- 1. Convertir al sistema binario
- 2. Escribir en notación científica
- 3. Seguir el standard IEEE754 para 32 bits

Por una parte la parte entera del número real se convierte a binario y por otra la parte decimal, según el algoritmo que se explica en el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=VMcypTxcbvY.

En esta práctica, se debe leer por teclado una base y un exponente máximo, debiéndose calcular la potencia para los posibles exponentes. Cada potencia, además, se debe convertir a binario.

Ej.: Con base=2 exponente=4 se obtendrá 1, 2, 4, 8, 16. Su conversión a binario sería: 1, 10, 100, 1000, 10000.

Ej.: Con base=10 exponente=3 se obtendrá 1, 10, 100, 1000. Su conversión a binario sería: 1, 1010, 1100100, 11 11101000.

ESPECIFICACIÓN: El cálculo de una potencia concreta se hará mediante un "for" (sin usar bibliotecas, ni funciones recursivas).

La base podrá estar entre 2 y 10, y el exponente entre 0 y 10. Aunque hayan sido introducidos correctamente, el usuario tendrá la opción de volver a introducir dichos datos.

ESPECIFICACIÓN: Estas comprobaciones se realizarán mediante "do while".

Cada grupo de 8 bits generados se separará por una línea en blanco, para tener mayor legibilidad.

ESPECIFICACIÓN: Para ello se utilizará el operador resto (módulo).

Cada vez que se terminen de printar en pantalla todos los bits de una conversión, se esperará a que pulsemos una tecla, para poder revisar los bits obtenidos, ya que el scroll automático de la pantalla nos haría perder los resultados.

ESPECIFICACIÓN: Se reutilizará el código de la práctica anterior (do while) y, como siempre, se debe seguir el algoritmo explicado en el vídeo.

```
base [2,10] ? 0
base [2,10] ? -1
base [2,10] ? 3
exponente [0,10] ? -1
exponente [0,10] ? 1
modificar base y exponente (S/N) ? s
base [2,10] ? 2
exponente [0,10] ? 4
modificar base y exponente (S/N) ? n_
base: 2
exponente: 0
numero decimal= 1
bit0=1
PULSA PARA CONTINUAR
base: 2
exponente: 1
numero decimal= 2
bit0=0
bit1=1
PULSA PARA CONTINUAR
base: 2
exponente: 2
numero decimal= 4
bit0=0
bit1=0
bit2=1
PULSA PARA CONTINUAR
base: 2
exponente: 3
numero decimal= 8
bit0=0
bit1=0
bit2=0
bit3=1
PULSA PARA CONTINUAR
base: 2
exponente: 4
numero decimal= 16
bit0=0
bit1=0
bit2=0
bit3=0
bit4=1
PULSA PARA CONTINUAR
```

Figura 1. Ejemplo de ejecución del programa

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
  int base, exponente, bit, i, j = 0;
  int suma = 1;
  char siguiente, respuesta;
  float num = 0.0;
  do{
     do{
        printf("base [2,10]?");
        scanf("%i", &base);
     } while(base < 2 || base > 10);
     do{
        printf("exponente [0,10]?");
        scanf("%i", &exponente);
     } while(exponente < 2 || exponente > 10);
     printf("\n\nModificar base y exponente (S/N) ? ");
     fflush(stdin);
     scanf("%c", &respuesta);
  } while(respuesta == 'S' || respuesta == 's');
  for(j = 0; j \le exponente; j++){
     bit = 0;
     i = 0;
     if(j == 0){
        printf("base: %i\n", base);
        printf("exponente: \%i\n", j);
        printf("numero decimal: %i\n\n", suma);
        printf("bit\%i=1\n", j);
        printf("\nPULSA PARA CONTINUAR");
        fflush(stdin);
        scanf("%c", &siguiente);
     }else{
        printf("base: %i\n", base);
        printf("exponente: %i\n", j);
        suma *= base;
        num = (float)suma;
        printf("numero decimal: %i\n\n", suma);
        do{
           bit = (int)num\%2;
           printf("bit%i=%i\n", i, bit);
           i++;
           num/=2;
        } while(num>=1);
        printf("\nPULSA PARA CONTINUAR");
        fflush(stdin);
        scanf("%c", &siguiente);
```