メイン画面：読み込む

毎月の作業は、ここから始めます。



1 フォルダを選ぶ

派遣元XLSXと派遣先CSVを同じフォルダに入れ、選択します。画面へのドロップでも指定できます。

2 対象月度を確認

年月と対象期間を確認します。起動時はPCの日付の月度です。

3 読み込み・照合

クリックして開始。やり直すときは「完全再読み込み」、止めるときは「中止」です。

メイン画面：結果を見る

不一致と要確認を確認してから、作業を終えます。



1 件数を確認

対象社員・一致・不一致・要確認と、全数の内訳を確認します。未照合が残っていないかも見ます。

2 絞り込む

「不一致のみ」「一致のみ」「すべて」を切り替えます。社員番号・氏名で検索できます。

3 行を開く

ダブルクリックで詳細。右クリックから元Excelへ移動できます。印刷は表示中の一覧が対象です。

社員ID対応

社員番号とスタッフIDを対応付けます。



1 スタッフIDを選択

候補を選ぶか直接入力します。同じ社員番号・スタッフIDを重複させないよう確認します。

2 紐付けを保存

IDを変更したら先に保存します。保存後は勤怠の照合結果も再確認します。

3 メール管理へ

メールアドレスの取込と編集は「メール管理」タブで行います。

メール管理

CSV取込・未紐付けの確認・メール保存をここで行います。



1 メールCSVを取り込む

列記号を指定して取込。保存済みの社員IDとスタッフIDが両方一致する行だけ自動で紐付けます。

2 候補選択・直接入力

未紐付け候補をプルダウンから選択、またはメールを直接入力。検索と「未紐付けのみ」で対象を探せます。

3 メールを保存

メールの変更を保存。CSVのIDと異なる候補を選んだ場合は割当先を確認します。

メールCSV取込

見出し名に依存せず、列記号で指定します。



1 CSVと4列を指定

社員ID・スタッフID・名前・メールの列をA、B…で指定。見出し1行なら開始行は2です。

2 照合して確認

両ID一致のみ自動紐付け。ID重複・空欄・不一致を確認し、名前だけでは照合しません。

3 取込結果を保存

自動紐付けと有効な未紐付け候補を保存。戻った画面で未紐付けを選択・直接入力できます。

全項目の対比表

1人・1日の記録を並べて確認します。



1 元の値を見る

派遣元XLSXと派遣先CSVの値を横に並べて確認します。

2 判定を見る

不一致・要確認の項目を確認。空欄や入力形式にも注意します。

3 Excel・印刷へ

元Excelで記録を確認できます。詳細の印刷・プレビューは表示項目を使います。

設定：派遣元XLSX（1/2）

速度・行範囲・セルと列を設定します。



1 読み込み速度

通常は4。不安定な共有フォルダでは1〜2に下げます。

2 開始行・終了行

日別データの範囲を指定。見出しは含めません。

3 セル・列を指定

社員番号などはセル（例：N1）、日別項目は列（例：G）。「設定を保存」で確定します。

設定：派遣元XLSX（2/2）

下へスクロールして月度のシート名を確認します。



1 日別データの列

帳票に合わせて列を指定。追加・改名・削除のボタンで項目を管理できます。

2 月度ごとのシート名

1〜12月度の実際のシート名を入力。10月度は9/16〜10/15です。

3 設定を保存

変更後は再読み込みして、対象期間と結果を確認します。

設定：派遣先CSV

CSVの列とデータ開始行を合わせます。



1 列記号を設定

日付・スタッフID・氏名・時刻などの列を実CSVに合わせます。

2 開始行・文字コード

見出しが1行なら開始行は2。文字化けする場合は文字コードを確認します。

3 設定を保存

CSVは対象期間を含むものを用意。必要な月のファイルが揃っているか確認します。

設定：照合項目

どの項目を、どの方法で比較するかを決めます。



1 照合をON/OFF

比較したい項目だけ有効にします。詳細画面の表示選択とは別です。

2 比較元と形式を選ぶ

XLSX列とCSV列を組み合わせます。時刻・時間・文字列・数値の用途を合わせます。

3 保存して再読み込み

休憩などを追加すると照合対象数も変わります。結果の全数を確認します。

設定：勤怠区分の名称

区分コードの表示名を合わせます。



1 区分コードを見る

帳票で使っているコードを確認します。

2 表示名を入力

出勤・休暇など、実際の運用に合わせた名称を入力します。

3 設定を保存

表記を保存して再読み込み。未知のコードがないか結果を確認します。

設定：詳細に表示する項目

詳細画面と詳細印刷の表示を選びます。



1 チェックで表示選択

必要な項目をチェック。非表示にしても、その項目の照合ON/OFFは変わりません。

2 まとめて切り替える

「すべて表示」「すべて非表示」で一括変更できます。

3 設定を保存

詳細画面を開き直して確認します。通常は下の互換設定・JSONを開く必要はありません。

設定：詳細JSON

通常の入力欄で足りない設定だけ編集します。



1 変更前にコピー

編集前のJSONを控えておきます。通常の列変更は入力欄で行えます。

2 入力欄に反映

JSONを変更したら「JSONを入力欄に反映」を押します。エラーが出たら保存せず戻します。

3 設定を保存

入力欄の内容を確認して保存。テーマ変更は保存後すぐ反映します。

読み込み診断

読み込めないファイルや注意事項を確認します。



1 分類を切り替える

「読み込み失敗」「読み込み注意」「その他のログ」を切り替えます。

2 ファイルと理由を見る

問題のファイルを修正して再読み込み。キャッシュ保存の注意と元ファイルの失敗は区別します。

3 診断を保存

問い合わせるときは診断テキストを保存します。結果と一緒に確認できます。

ログ一覧

操作と処理の履歴を確認します。



1 履歴を見る

メイン画面は最新1行。ここでは全体を確認できます。

2 コピー・保存


「すべてコピー」「テキスト保存」で内容を取り出します。

3 閉じる

確認後はメイン画面に戻り、修正や再読み込みを行います。

印刷プレビュー

表示中の内容を確認してから印刷します。



1 ページを操作

上のツールで拡大・ページ移動・印刷設定を操作します。

2 印刷内容を見る

一覧は絞り込み中の行だけが対象。社員名・日付・値を確認します。

3 印刷またはPDF保存

印刷画面でプリンターを選びます。PDF保存はPDF対応プリンターを選択します。