MODE OPÉRATOIRE

Installation de machines virtuelles
sur serveur Proxmox PVE

Proxmox VE · KVM · Virtualisation · ISO · VM

Objet	Création et configuration de machines virtuelles sur Proxmox PVE
Périmètre	Projet E6 — BTS SIO SISR
Prérequis	Serveur Proxmox fonctionnel — https://10.74.3.203:8006
Auteur	Amina FAKHR

Prérequis matériel et logiciel

PVE	Serveur Proxmox fonctionnel et accessible (ex : https://10.74.3.203:8006)
ISO	Image ISO du système à installer (Windows, Debian, pfSense, etc.)
AUTH	Compte administrateur Proxmox (identifiants root requis)
HW	Ressources suffisantes pour la VM (CPU, RAM, stockage)

1. Préparation du fichier ISO

Télécharger l'image ISO du système à installer depuis le site officiel du système d'exploitation.



2. Upload de l'ISO dans Proxmox

1

Connexion à l'interface web

Accéder à : https://[adresse-ip-proxmox]:8006

2

Naviguer vers le stockage ISO

Datacenter → stockage local (pve1) → onglet « Images ISO »
Cliquer sur « Téléverser » → Importer le fichier ISO.



✓ Vérifier que l'ISO apparaît bien dans la liste des fichiers du stockage avant de passer à la création de la VM.

3. Création de la VM

Dans le menu du Datacenter → onglet « Créer une VM », renseigner les paramètres suivants :

Nom & ID VM	Choisir un nom explicite — laisser l'ID proposé ou personnaliser



Système d'exploitation	Sélectionner le bon type — choisir le fichier ISO uploadé



Système (stockage)	Choisir le disque où sera créée la VM (local, local-lvm)



Disques	Allouer la taille en Go selon le besoin (ex : 20 ou 32 Go)



CPU	Définir le nombre de cœurs (ex : 2)



RAM	Définir la quantité (ex : 2048 Mo / 2 Go)



Réseau	Sélectionner le bridge (vmbr0, vmbr1 selon config) — IP statique ou DHCP



!	Vérifier le récapitulatif avant de confirmer la création — les paramètres ne pourront être modifiés qu'après coup via les options de la VM.

4. Lancement de la VM

1

Démarrer la VM

Après la création, la VM apparaît dans le panel de gauche.
Cliquer sur « Démarrer » pour lancer la VM.

2

Accéder à la console

Cliquer sur « Console » pour suivre l'installation à l'écran avec l'interface du système choisi.
Suivre les étapes classiques : partitionnement, langue, mot de passe, réseau...

5. Configuration réseau et accès

Linux	Windows
`/etc/network/interfaces` ou Netplan (Ubuntu)	Panneau de Configuration → Réseau et Internet → Connexions

Tester la connectivité réseau (ping, accès web, etc.) avant de passer à la suite.

6. Accès et gestion de la VM

Accès console via l'interface Proxmox :



Accès SSH (Linux)	Accès RDP (Windows)
`ssh user@[ip-vm]`	`mstsc /v:[ip-vm]`

> **i** Pour installer des drivers ou agents Proxmox, utiliser les outils disponibles dans l'ISO ou déployer le « QEMU Guest Agent » pour les systèmes supportés.

Fin du mode opératoire

Installation de VMs sur Proxmox PVE — Projet E6 BTS SIO SISR — Amina FAKHR