TP01 – Machine virtuelle Windows 2019 dans VMWare Workstation



Le processus ne peut pas accéder au fichier car un autre processus en a verrouillé une partie
Cannot open the disk 'C:\Users\ayebka\OneDrive - Région Île-de-France\VM\Windows Server 2019\Windows Server 2019.vmdk' or one of the snapshot disks it depends on.
Module 'Disk' power on failed.
Failed to start the virtual machine.

Lors de l'utilisation de VMware Workstation, une erreur est survenue indiquant que le fichier disque virtuel était verrouillé par un autre processus. Cette situation est probablement due à la synchronisation automatique avec OneDrive, qui a pu corrompre ou bloquer l'accès aux fichiers volumineux de la VM. En conséquence, la machine virtuelle n'a pas pu démarrer, ce qui m'a contraint à recommencer les TP 1 à 4.

Création de la machine virtuelle



J'installe les VMWare tools (optimisation interface et performance)




Installation de Windows
Installation de Windows
Statut
Copie des fichiers de Windows
Préparation des fichiers pour l'installation (50 %)
Installation des fonctionnalités
Installation des mises à jour
En cours d'achèvement


Home
Windows Server 2019
Windows Server 2019
Power on this virtual machine
Edit virtual machine settings
Devices
Memory 4 GB
Processors 4
Hard Disk (NVMe) 60 GB
CD/DVD (SATA) Auto detect
Floppy Auto detect
Network Adapter NAT
USB Controller Present
Sound Card Auto detect
Display Auto detect
Description
Type here to enter a description of this virtual machine.
Vérifier que la configuration est bonne
Virtual Machine Details
State: Powered off
Configuration file: D:\Amara\Windows Server 2019\Windows Server 2019.vmx
Hardware compatibility: Workstation 17.5 or later virtual machine
Primary IP address: Network information is not available
Stocker en local

Amara YEBKA
BTS SIO 2SISR(A)

M.Cabiac

Configuration manuelle de l'adresse IP du serveur



J'ai désactivé le service DHCP sur le réseau virtuel VMnet8 afin de configurer manuellement les adresses IP des machines.



Amara YEBKA
BTS SIO 2SISR(A)

M.Cabiac



J'ai attribué manuellement une adresse IP au serveur Windows Server 2019 via les propriétés TCP/IP :

- Adresse IP : 192.168.30.10
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par défaut : 192.168.30.2
- Serveur DNS= adresse passerelle

Le ping fonctionne : La résolution DNS et la connectivité internet sont OK.

```
C:\Users\ayebka>ping www.free.fr

Envoi d'une requête 'ping' sur www.free.fr [212.27.48.10] avec 32 octets de données :
Réponse de 212.27.48.10 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 212.27.48.10 : octets=32 temps=4 ms TTL=128
Réponse de 212.27.48.10 : octets=32 temps=4 ms TTL=128
Réponse de 212.27.48.10 : octets=32 temps=3 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 212.27.48.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Moyenne = 3ms
```



➔ Je renomme le serveur en SRV202501YEBKA.

Un redémarrage est nécessaire.




```
C:\Users\ayebka>hostname
SRV202501YEBKA
```

Ensuite je vérifie que le changement a fonctionner en tapant la commande : hostname

Installation du DNS

Amara YEBKA
BTS SIO 2SISR(A)

M.Cabiac

Ajouter la fonctionnalité depuis « Gestionnaire de serveur – rôles »





Amara YEBKA
BTS SIO 2SISR(A)

M.Cabiac

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner le serveur de destination

SERVEUR DE DESTINATION
SRV202501YEBKA

- Avant de commencer
- Type d'installation
- Sélection du serveur
- Rôles de serveurs
- Fonctionnalités
- Confirmation
- Résultats

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

- (•) Sélectionner un serveur du pool de serveurs
- ( ) Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :

Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
SRV202501YEBKA	192.168.30.10	Microsoft Windows Server 2019 Datacenter

1 ordinateur(s) trouvé(s)

Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.

< Précédent | Suivant > | Installer | Annuler

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Confirmer les sélections d'installation

SERVEUR DE DESTINATION
SRV202501YEBKA

- Avant de commencer
- Type d'installation
- Sélection du serveur
- Rôles de serveurs
- Fonctionnalités
- Serveur DHCP
- Confirmation
- Résultats

Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné, cliquez sur Installer.

☑ Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire

Il se peut que des fonctionnalités facultatives (comme des outils d'administration) soient affichées sur cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. Si vous ne voulez pas installer ces fonctionnalités facultatives, cliquez sur Précédent pour désactiver leurs cases à cocher.

Outils d'administration de serveur distant
Outils d'administration de rôles
Outils du serveur DHCP
Serveur DHCP

Exporter les paramètres de configuration
Spécifier un autre chemin d'accès source

< Précédent | Suivant > | Installer | Annuler

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Progression de l'installation

SERVEUR DE DESTINATION
SRV202501YEBKA

- Avant de commencer
- Type d'installation
- Sélection du serveur
- Rôles de serveurs
- Fonctionnalités
- Serveur DHCP
- Confirmation
- Résultats

Afficher la progression de l'installation

Installation de fonctionnalité

Configuration requise. Installation réussie sur SRV202501YEBKA.

Serveur DHCP
Lancer l'Assistant Post-installation DHCP
Terminer la configuration DHCP
Outils d'administration de serveur distant
Outils d'administration de rôles
Outils du serveur DHCP

Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les tâches en cours d'exécution. Examinez leur progression ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications dans la barre de commandes, puis sur Détails de la tâche.

Exporter les paramètres de configuration

< Précédent | Suivant > | Fermer | Annuler

Choisir un motif qui justifie, selon vous, d'éteindre cet ordinateur

Autre (non planifié)

Continuer

```
C:\Users\ayebka>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . . : SRV202501YEBKA
   Suffixe DNS principal . . . . . . . :
   Type de noeud. . . . . . . . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-0C-29-41-58-3C
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::3da0:446a:54f8:cc81%4(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.30.10(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.30.2
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . : 67111977
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . . : 00-01-00-01-30-65-BD-82-00-0C-29-41-58-3C
   Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.30.2
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
```

La commande ipconfig /all confirme que le serveur Windows est configuré avec une IP statique : 192.168.30.10, une passerelle 192.168.30.2 et le DNS pointant vers la passerelle.

FIN DU TP 1