

#### Ecole des Sciences de l'Information

Document	TP3 : Créer votre premier projet avec Nuxeo studio
Elément de cours	GED
Niveau	2 ACI

## A- Connexion à Nuxeo Studio

- 1. Ouvrir le navigateur web et saisir l'URL : https://auth.nuxeo.com/
- 2. Cliquez sur Sign in with Google
- 3. Accéder à Nuxeo Studio.

## B-<u>Définition del'application</u>

- 1. Cliquer sur **Application definition** dans le menu lateral.
- 2. Sélectionner Nuxeo Platform LTS 2017 dans le champ Nuxeo Server Version
- 3. Saisir Nuxeo Web UI et Nuxeo DAM dans le champ Packages to Install.
- 4. Cliquer sur **Save** pour sauvegarder.

## C- <u>Types de documents</u>

- 1. Cliquer sur Content model puis sur Document types dans le menu lateral.
- 2. Cliquer sur New
- 3. Remplir le formulaire

#### Feature ID:

esi\_document

#### Label:

**ESI** Document

- 4. Cliquer sur OK
- 5. Dans l'onglet **Definition**, sélectionner l'icône de l'ESI dans le champ **Icon**.
- 6. Dans l'onglet **Schema**, cliquer sur **Add Field** et ajouter les champs suivants de type String :

## Intitulé

**Type** 

Niveau

**Enseignant** 

7. Cliquer sur **Save** pour sauvegarder.

### D- Vocabulaire

- 1. Cliquer sur Vocabularies dans le menu lateral.
- 2. Cliquer sur New
- 3. Saisir voc\_esi\_documents dans le champ Feature ID
- 4. Ajouter la liste

suivante:

ID: cours, Label: Cours

ID: tp, Label: TP
ID: td. Label: TD

ID: annexe, Label: Annexe



#### Ecole des Sciences de l'Information

2022/2023

- 5. Sélectionner le champ Type ajouté dans la question C.6
- 6. Changer son type et mettre Directory
- 7. Cliquer sur Edit
- 8. Cliquer sur Select a vocabulary puis sélectionner voc\_esi\_documents
- 9. Cliquer sur Save pour sauvegarder.

# E- Structure de modèle

- Cliquer sur Content model puis sur Structure Templates dans le menu lateral.
- 2. Cliquer sur New
- 3. Remplir le formulaire

Feature ID: WorkspaceFactory

Type: Worspace

- 4. Cliquer sur Ok
- 5. Cliquer sur Add
- 6. Remplir le

formulaire : **Node Type :** Folder **Node** 

Name: 1ACI

- 7. De la même manière ajouter deux dossiers : 2ACI et 3ACI.
- 8. Cliquer sur Save pour sauvegarder.

### F-Recherche

- 1. Cliquer sur Page Provider dans le menu lateral.
- 2. Cliquer sur New
- 3. Saisir PP\_ESI\_Documents dans le champ Feature ID
- 4. Cliquer sur OK
- 5. Ajouter la ligne suivante à la fin de la requête :
- 6. AND ecm:primaryType=`esi \_document`
- 7. Cliquer sur **Save** pour sauvegarder.

### **G-** Automation

- 1. Cliquer sur **Automation** puis sur **Automation Chains** dans le menu lateral.
- 2. Cliquer sur New
- 3. Saisir convertPDF dans le champ Feature ID
- 4. Cliquer sur OK
- 5. Sélectionner Blob.toPDF et cliquer sur Add.
- 6. Cliquer sur Save pour sauvegarder.