

1. العميل — تسجيل الدخول الـ OTP

Flow :

1.1. العميل يدخل رقم الهاتف.

1.2. يستلم OTP عن طريق SMS أو WhatsApp.

1.3. يدخل OTP.

1.4. يتم التحقق من الـ OTP.

1.5. يتم تسجيل الدخول بنجاح.

2. العميل — إدخال OTP بعد انتهاء صلاحيته

Flow :

2.1. العميل ← يدخل رقم الهاتف.

2.2. النظام ← يرسل OTP عبر SMS أو WhatsApp.

2.3. تنتهي صلاحية الـ OTP.

2.4. العميل ← يدخل الـ OTP بعد 10 دقائق من زمن ارساله.

2.5. النظام ← يرفض الـ OTP.

2.6. لا يتم تسجيل الدخول.

3. العميل — إعادة إرسال OTP

Flow :

3.1. العميل ← يدخل رقم الهاتف.

3.2. النظام ← يرسل OTP عبر SMS أو WhatsApp.

3.3. العميل ← ينتظر دقيقة واحدة.

3.4. العميل ← يضغط على إعادة إرسال الرمز.

3.5. النظام ← يرسل OTP جديد.

3.6. العميل ← يدخل الـ OTP الجديد.

3.7. النظام ← يتحقق من صحة الـ OTP.

3.8. يتم تسجيل الدخول بنجاح.

4. العميل — استخدام OTP القديم بعد إعادة الإرسال

Flow :

4.1. العميل ← يدخل رقم الهاتف.

4.2. النظام ← يرسل OTP .

4.3. العميل ← يضغط على إعادة إرسال الرمز بعد مرور دقيقة.

4.4. النظام ← يرسل OTP جديد.

4.5. العميل ← يدخل OTP القديم.

4.6. النظام ← يرفض الـ OTP القديم.

4.7. لا يتم تسجيل الدخول

5. العميل — تسجيل الدخول برقم هاتف محظور

Flow :

5.1. العميل ← يدخل رقم هاتف محظور.

5.2. النظام ← يتحقق من حالة رقم الهاتف.

5.3. النظام ← يكتشف أن رقم الهاتف محظور.

5.4. لا يتم إرسال OTP.

5.5. لا يتم تسجيل الدخول.

5.6. تظهر رسالة توضح أن رقم الهاتف محظور.

Rules :

- الرمز OTP صالح لمدة 10 دقائق.
- يمكن إعادة إرسال الرمز OTP بعد 60 ثانية.
- يتم تسجيل الدخول عند إدخال الرمز OTP الصحيح.
- جلسة تسجيل الدخول Session صالحة لمدة 30 يوماً.
- يمكن أن يكون لدى العميل أكثر من جلسة Session صالحة في نفس الوقت على أجهزة مختلفة، وكل جلسة تكون مستقلة عن الأخرى.