Práctica 5: Apache

En esta práctica vamos a seguir el guión del tema 5 del libro.

Instrucciones a tener en cuenta antes de la corrección

La práctica de *Apache* que estás realizando debe de cumplir estas características para que pueda ser valorada:

- ➤ El servidor *DNS* funcionando con, al menos, *obelix*, *seguro*, *asterix* y *panoramix*, *software*, *hardware*, *www.tierra666.com* y *www.marte666.com*
- ➤ Habilita el módulo *ssl_mod* para *Windows*:

En el fichero *C:\.....\Apache2.2\conf\httpd.conf* hay que habilitar las líneas:

```
LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
y
Include conf/extra/httpd-ssl.conf
```

Habilita los servidores virtuales para www.tierra666.com y www.marte666.com en Windows:

En el fichero *C:\.....\Apache2.2\conf\httpd.conf* hay que habilitar las líneas:

```
Include conf/extra/httpd-vhosts.conf
```

➤ Habilita el módulo *userdir* en *Windows*:

En el fichero *C:\.....\Apache2.2\conf\httpd.conf* hay que habilitar las líneas:

```
LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so
y
Include conf/extra/httpd-userdir.conf
```

- ➤ Habilita los sites *000-default*, *software*, *hardware*, *default-ssl* y *seguro* (en el servidor *Linux*).
- ➤ Habilita el módulo *userdir*, *status* e *info* en *Linux* con:

```
sudo a2enmod userdir
sudo a2enmod status
sudo a2enmod info
```

> en /etc/apache2/mods-available/status.conf, en <Location /server-status> añadir:

```
Require ip 192.168.40.200
```

➤ en /etc/apache2/mods-available/info.conf, en <Location /server-info> añadir:

```
Require ip 192.168.40.200
```

en /etc/apache2/sites-available/000-default.conf, en <Directory /var/www/html/profesor> añadir:

```
Require ip 192.168.40.200
```

en /etc/apache2/sites-available/software.conf, en <Directory /var/www/software/privado> CAMBIAR a

```
Require ip 192.168.40.200
```