

[LBNLS5-7] [AMAZON WEB] Tela de erro "Produto Indisponível" ao utilizar botão "Voltar" do navegador após Login Criado: 30/jan/26 Atualizado(a):

30/jan/26

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Last but not least - Squad 5
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Erro	Prioridade:	Medium
Relator:	Ana Leticia De Araujo	Responsável:	Ana Leticia De Araujo
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Erro ao voltar.JPG  Capturar 1.JPG
Rank:	0 i0001r:
Start date:	30/jan/26

Descrição

Bug de Navegação/Sessão (Web)

[AMAZON WEB] Tela de erro "Produto Indisponível" ao utilizar botão "Voltar" do navegador após Login **Tipo:** Bug **Prioridade:** Média 🟡 **Severidade:** Média (Usabilidade)

Ambiente:

- **OS:** Windows 10
- **Navegador:** Google Chrome (Última versão)

Pré-condições:

1. Usuário navegando como visitante (deslogado) em uma página de produto.

Passos para Reproduzir:


1. Na página do produto, clique em "Fazer Login" (Sign in).

2. Complete o login com sucesso.
3. Imediatamente após ser redirecionado de volta, clique no botão **"Voltar"** (<-->) nativo do navegador Chrome.

Resultado Esperado: O sistema deve retornar para a página anterior ou manter o usuário na página do produto logado, sem quebrar a sessão.

Resultado Atual: O sistema perde a referência da URL e exibe a tela de erro "Este produto está indisponível no momento" (Tela do Cachorro), interrompendo o fluxo de compra.

Evidências:



Gerado em Fri Jan 30 14:04:12 UTC 2026 por Ana Leticia De Araujo usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100290-rev:e4f05783a723054bc221d0780e48a2dc2ed25997.