1. Creación de dos usuarios distintos dentro del servidor Ubuntu (uno para cada uno de tus apellidos).

Previamente arrancamos nuestro Ubuntu-Server y activamos el servicio SSH

Ubuntu-Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

```
 [ + ]  kmod
 [ - ]  open-iscsi
 [ - ]  open-vm-tools
 [ + ]  plymouth
 [ + ]  plymouth-log
 [ + ]  procps
 [ - ]  rsync
 [ - ]  screen-cleanup
 [ - ]  ssh
 [ + ]  sysstat
 [ + ]  ufw
 [ + ]  unattended-upgrades
 [ - ]  uuidd
smr@smr-server:~$ service ssh start
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
Authentication is required to start 'ssh.service'.
Multiple identities can be used for authentication:
 1.  Smr (smr)
 2.  smr2
Choose identity to authenticate as (1-2): 1
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
smr@smr-server:~$ ifconfig
docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 172.17.0.1  netmask 255.255.0.0  broadcast 172.17.255.255
        ether 02:42:f1:f2:87:f4  txqueuelen 0  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.4.200.206  netmask 255.255.252.0  broadcast 10.4.203.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fe56:3a4f  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:56:3a:4f  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 435  bytes 63515 (63.5 KB)
        RX errors 0  dropped 11  overruns 0  frame 0
        TX packets 57  bytes 7094 (7.0 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 16  bytes 1800 (1.8 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 16  bytes 1800 (1.8 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Como podemos ver la IP es **10.4.200.206**

Ahora abrimos PuTTy en Windowsy nos conectamos usando la IP **10.4.200.206**



Nos pedirá usuario y contraseña.



Ahora creamos los usuarios **martinez y saura** con la contraseña **“smr2” (Había problemas asi que lo cambiamos a 1234 después)**



2. Acceso mediante PuTTy al servidor Ubuntu desde Windows usando cada uno de los dos usuarios.

Abrimos PuTTy en Windows, introducimos la IP



Una vez logueamos nos pide usuario y contraseña usamos **martinez** y **saura.**

```
10.4.200.206 - PuTTY
login as: martinez
martinez@10.4.200.206's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.1 LTS (GNU/Linux 6.8.0-45-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Mon Oct 14 06:26:45 PM UTC 2024

  System load:  0.0               Processes:               111
  Usage of /:   32.5% of 8.02GB   Users logged in:         1
  Memory usage: 25%               IPv4 address for enp0s3: 10.4.200.206
  Swap usage:   0%
```

3. Configuración de Ubuntu para no poder realizar conexiones como root.

Desde el terminal nos metemos con el usuario root, es decir **smr** para editar el archivo **/etc/ssh/sshd_config**

Le quitamos # para dejar activado **PermitRootLogin no**

```
smr@smr-server: /etc
  GNU nano 7.2                    /etc/ssh/sshd_config

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile     .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2
```

Ahora cerramos sesión en PuTTy y vamos a comprobar si efectivamente no nos deja acceder como root desde PuTTy

4. Intento de acceso como root al servidor Ubuntu desde PuTTy.

Ahora vamos a comprobar que no podemos conectar como root desde PuTTy

```
10.4.200.206 - PuTTY
login as: root
root@10.4.200.206's password:
Access denied
root@10.4.200.206's password:
```