CORTIZO

SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA

Cortizo Software 1.0 Presupuestado, Albaranado, Facturación

Enero 2010

CORTIZO SOFTWARE

Contenidos

1. Propósito ____ 3
2. Introducción a los documentos de venta ____ 4
2.1. Creación de nuevos documentos ventas ____ 4
2.2. Restaurar documentos de ventas ____ 8
3. Presupuestar ____ 9
3.1. Datos Generales Paf. Solapa Visor ____ 9
3.2. Añadir modelos-materiales a presupuestar. Solapa Edición ____ 10
3.2.1. Añadir líneas al PAF ____ 10
3.2.2. Modificar Descripciones ____ 11
3.2.3. Modificar valores en las columnas de la tabla ____ 12
3.2.4. Modificaciones generales Modelos ____ 12
3.2.5. Cancelar Documentos de Venta ____ 14
3.3. Versiones PAF ____ 14
3.3.1. Versiones presupuestado ____ 14
3.3.2. Versión de Pedido ____ 15
3.4. Necesidades de Material. Solapa “Necesidades de Material” desde PAF ____ 17
4. Albaranar ____ 19
4.1. Generar albarán desde el Pedido ____ 19
4.1.1. Albaranar modelo completo ____ 20
4.1.2. Albaranar por grupos ____ 23
5. Facturación ____ 26
5.1. Tipos de Facturación ____ 26
5.2. Facturar por Grupos ____ 26

1. Propósito

El propósito de este documento es poder llevar la gestión desde que se realiza un presupuesto a un cliente, hasta que esté recibe las ventanas que se le habían presupuestado.

Va dirigido a todos aquellos usuarios que trabajen en la gestión de la empresa.

2. Introducción a los documentos de venta

La creación de documentos de venta se realiza desde la aplicación Presupuestos, Albaranes y Facturas del grupo Ventas del Panel de programas de PrefGest.

Para poder crear estos documentos previamente tendremos que haber creado numeraciones, tarifas, clientes, comerciales y formas de pago.

2.1. Creación de nuevos documentos ventas

Para la creación de un presupuesto pulsar el icono Añadir de la Barra de Herramientas , aparecerá el asistente para la creación de PAFs.

Elegir el Tipo de documento y la Numeración que se quiere utilizar, aparecerá automáticamente en el campo "Número" el siguiente en la numeración seleccionada.

Si se activa la opción "Valores por defecto" la próxima vez que se abra el asistente de creación de PAFs los valores anteriores ya estarán seleccionados.

Las distintas opciones que podemos elegir para crear un nuevo documento son las siguientes:

- ***Añadir un nuevo documento***: añade un documento con los datos anteriores.

Las siguientes opciones sólo estarán habilitadas cuando se acceda al asistente teniendo un documento de venta en pantalla:

- ***Añadir un nuevo documento copiando la cabecera del documento actual***: añade un nuevo documento utilizando la cabecera del documento que se tenga en pantalla al iniciar el asistente. La cabecera son los datos que se encuentran en la parte superior, sobre la tabla donde se encuentran los modelos a presupuestar.
- ***Garantía y servicio***: se selecciona cuando se trata de un presupuesto que se está creando en concepto de garantía de un presupuesto anterior, o por algún servicio. Debe estar en pantalla el documento original en el momento de iniciar el asistente. Antes de continuar se debe seleccionar

mediante el botón "Seleccionar contenido" la/las líneas y/o unidades del PAF original que se desean tener en el presupuesto que se está creando.



Cuando creamos un documento como garantía y servio de otro los dos documentos estarán relacionados, para pasar al documento original tendremos que seleccionar en la barra de herramientas *Ver > Ver Documentos Relacionados*, el documento original lo tenemos como "a partir de". Si estamos en el documento original para pasar al creado como garantía y servicio en los documentos relacionados lo tendremos como "Garantía y Servicio".

- ***Utilizar el documento actual como plantilla***: crea un nuevo presupuesto utilizando los datos del documento que esté en pantalla en ese momento. Mediante el botón "Seleccionar contenido" se puede seleccionar el contenido que se quiere mantener en el nuevo documento, la pantalla que se utiliza es la mostrada en la figura 3. El nuevo documento aparecerá como descendiente en los documentos relacionados del documento original.

Si hemos seleccionado cliente por defecto ya puede pulsar el botón "Finalizar" para añadir el documento. Para continuar con el asistente pulsar "Siguiente".

Esta pantalla del asistente se utiliza para la selección del cliente. Si hemos definido un cliente por defecto aparecerán sus datos automáticamente en al pantalla. Sino podemos seleccionar uno de la lista o escribir su código en el campo de la izquierda.

También puede utilizarse un cliente que no este dado de alta en la base de datos, para ello no se seleccionará ninguno de la lista, sino que se introducirán sus datos manualmente.

Si se activa la casilla "Comenzar en esta página en futuros documentos", el programa mostrará esta página al iniciar el asistente de creación de PAFs. Es útil marcar esta opción si en la primera pantalla del asistente se seleccionó "Valores por defecto", lo que significa que no se tendrán que completar los datos de dicha pantalla y se podrá comenzar por la segunda.

Pulsando el botón "Siguiente" pasaremos a la tercera pantalla del asistente. En esta pantalla tenemos que indicar la dirección de envío del material.

Si se definió una dirección de envío por defecto para ese cliente, aparecerán automáticamente sus datos en estos campos. Si el cliente tiene más de una dirección de envío seleccionaremos una de la lista, o si queremos utilizar la misma dirección que la del cliente, pulsamos el botón "Pegar" a la derecha de la lista .

En caso de existir una fecha específica para la entrega de los materiales o diseños, pulsamos el campo "Fecha de entrega" y del calendario que se despliega seleccionamos la fecha. También se puede especificar la semana de entrega. Estos datos servirán desde producción para ir fabricando unos pedidos antes que otros. Si se selecciona la opción Urgente, el pedido aparecerá marcado como tal a la hora de asociar pedidos a un lote de producción.

Cuando se tengan rellenados todos los valores necesarios pulsar el botón 'Siguiente'.

La siguiente pantalla del asistente es donde se indica la dirección de facturación.



Si se definió una dirección de facturación por defecto para ese cliente, aparecerán automáticamente sus datos en estos campos. Si el cliente tiene más de una dirección de facturación seleccionaremos una de la lista, o si queremos podemos utilizar la misma dirección que la del cliente, para esto pulsar el botón "Pegar" a la derecha de la lista .

Pulsar el botón 'Siguiente', la siguiente pantalla del asistente es donde se indican tarifas, divisas y recargos.

En esta pantalla, los campos que son obligatorios son los que aparecen en negrita, Tarifa y Divisa. También podemos seleccionar la forma de pago, el IVA y el recargo de equivalencia que le vamos a aplicar al documento.

Si en la ficha del cliente hemos completado estos datos aquí ya nos aparecerán rellenados, aunque desde aquí tenemos la posibilidad de modificarlos para el documento que estamos creando.

Pulsando el botón "Siguiente" llegamos a la última pantalla del asistente. Los campos a rellenar en esta pantalla son opcionales.

En el campo 'Responsable' aparece automáticamente el nombre de la persona que está creando el documento.

En el campo "Comercial" se puede seleccionar un comercial. En 'Recargo del comercial", aparecerá el valor que se le puso cuando se dio de alta al comercial.

Los dos campos siguientes, "Porcentaje descuento comercial" y "Porcentaje descuento pronto pago", se rellenan automáticamente con la información indicada en el registro del cliente.

Los 3 últimos campos, se pueden completar también manualmente.

Ya se puede pulsar el botón 'Finalizar' para cerrar el asistente y crear el nuevo documento. Se muestra en pantalla el nuevo presupuesto, con los datos indicados durante el asistente.

2.2. Restaurar documentos de ventas

Los documentos de ventas los podemos guardar como un archivo .PAF, para ello teniendo editado el documento pulsamos sobre *Archivo > Guardar en archivo*.

Este archivo lo podremos recuperar en cualquier momento y desde cualquier base de datos. Ya que si hacemos doble "clic" sobre el archivo .PAF se abre el PrefGest (en caso que no estuviera abierto) y nos aparece el asistente de creación de documentos de ventas para que podamos asociar el documento con la numeración que le corresponda.

El resto de pantallas del asistente, selección de cliente, dirección de envío, facturación…ya aparecen rellenadas con los datos que tenia el documento original, estos datos los podemos modificar tal y como aparece explicado en el punto 3.

Estos archivos .PAF también se pueden crear desde las tiendas para enviarlos a fábrica, cuando lo abramos desde la base de datos de fábrica nos aparecerá el asistente de creación de documentos de ventas donde ya estarán todas las pantallas del asistente completadas a excepción de la primera donde tendremos que seleccionar la numeración del documento. Para más información consultar el documento "*WP2006.3.001- PrefShop*".

3. Presupuestar

Una vez se ha creado el PAF, se abre la aplicación para poder presupuestar. La pantalla inicial que se presenta es la siguiente:



3.1. Datos Generales Paf. Solapa Visor

En esta pantalla se visualizan distintas solapas:

- *Documento*. Se visualizan los datos generales al PAF.
- *Cliente*. Visualiza los datos del cliente.
- *Dir. Envío*. Indica la dirección de envío del cliente.
- *Dir. Facturación*. Indica la dirección de facturación del cliente.
- *Estado*. Son fechas que van indicando el estado del documento.
- *SubTotales*. Son descuentos y/o incrementos que se aplican sobre el documento.
- *Planificación*. Nos refleja a partir de una serie de fechas, la fecha posible de finalización del pedido.

Más abajo, se ve como se visualiza la *Base Imponible* del presupuesto, indicando el *IVA* y por consiguiente el *Importe Total*, tras aplicar dicho IVA.

3.2. Añadir modelos-materiales a presupuestar. Solapa Edición

En esta pantalla, es donde se asocian los modelos y los materiales que van a ser presupuestados.



3.2.1. Añadir líneas al PAF

Para añadir un modelo a las líneas simplemente hay que hacer doble clic sobre el modelo que se quiera presupuestar desde el *Árbol de Modelos*.

Al hacer doble clic sobre el modelo, se abre la *"Ventana de Propiedades del Modelo"*, donde se realizan todos los cambios necesarios en la ventana que va a ser presupuestada.



Desde esta ventana se modificarán *Cotas, Opciones, Persiana, Vidrios, Color y Aperturas*, siempre y cuando sea necesario.

3.2.2. Modificar Descripciones

Tras realizar las modificaciones necesarias, se presiona el botón de *"Aceptar"* y ver como se ha añadido una línea con ese modelo.

Se pueden visualizar tres descripciones, cada una de ellas proviene de:

- ***Descripción 1***. Esta si se ha dado de alta cuando se ha almacenado el modelo, aparece al añadir el modelo al PAF, sino, se puede dar de alta en el propio PAF. Luego se ve reflejada en la solapa *Modelo*.
- ***Descripción 2***. Esta descripción hace referencia a las descripciones automáticas, tanto de ventas como de producción que se han ido asociando, tanto a los materiales, como a las opciones... Aparece reflejada en la solapa *Modelo*, y, se puede modificar como se desee. Para modificarla, hay que hacer doble clic sobre la línea del PAF de la cual se quiere modificar la descripción, se abre la *Ventana de Propiedades del Modelo* y se selecciona la solapa *Texto*.



El *Texto A* aparece al presionar el botón *Generar Texto.* Para copiar el texto generado en *Texto B* se presiona el botón *Copiar Texto.* Este *Texto B* es el que se refleja en el PAF donde indica *Descripción 2.* El *Texto B* se puede modificar o borrar e indicar un texto nuevo. Si se quiere que en el PAF se refleje tanto el *Texto A* como el *Texto B*, se deja activado el *check Acumular*. Por el contrario, si solo se quiere visualizar en PAF *Texto B*, se desactiva el *check Acumular*.

Desde esta solapa Edición, se añadirán al PAF todos los modelos que se quieran presupuestar.

3.2.3. Modificar valores en las columnas de la tabla

En un PAF, no solo se pueden presupuestar modelos, sino que también se pueden presupuestar *Materiales Sueltos*.

Al presupuestar un *Material Suelto*, se añade el material desde el *árbol de Modelos*, haciendo doble clic sobre dicho material, y se añade una nueva línea al PAF.

Al presupuestar un *Modelo*, por defecto nos aparecen las medidas con las que se ha almacenado, las cuales se pueden modificar desde la *Ventana de Propiedades del Modelo*.

Por el contrario, al presupuestar un *Material Suelto*, tenemos que indicar la medida que tendrá dicho material para que este pueda ser valorado dentro del PAF. Estas medidas se indican en la columna Medidas y en función de si es un material de tipo cálculo Barra, donde se introduce solo la Longitud (1000) o de tipo cálculo Superficie donde se introduce la Longitud y la Altura(1000X1000) .

En cada línea del PAF se pueden modificar las unidades que se requieren tanto del *Modelo* como del *Material Suel*to. Estas se modifican en la columna UDS.

Para cada línea del PAF se puede indicar un descuento aplicado al cliente. Este descuento se aplica solo a la línea en la que se introduce y se refleja visualizado en la presentación de la plantilla de *Doc. Ventas*.



3.2.4. Modificaciones generales Modelos

En un PAF se pueden modificar valores referentes a los Modelos como pueden ser las opciones, el color, los vidrios…. Para cada valor a modificar se requiere un procedimiento.

Opciones comunes a los Modelos

Dentro del PrefGest cuando creamos un documento de venta podemos asociar opciones y seleccionar su valor para todos los modelos que tenemos en el presupuesto.

Para acceder a este diálogo se puede hacer desde dos menús distintos:

- Menú Documento\Opciones por defecto



- Botón derecho\Copiar opciones comunes a los modelos



El funcionamiento del cuadro de diálogo que aparece se encuentra explicado en el documento "*WP2006.3.020 - Opciones de Modelos en Documentos de Ventas*".

Color y vidrio de los modelos

Se puede modificar el color y el vidrio de todos los modelos de PAF al mismo tiempo o de un modelo en concreto. Para ello se selecciona la o las línea/as de las que se quiere realizar una modificación de este tipo y con el botón derecho del ratón se selecciona la opción de *Cambiar el color y el vidrio de los modelos*.



Una vez seleccionada aparece el siguiente cuadro de diálogo:



En función del cambio a realizar, se selecciona la *Solapa Color* o la *Solapa Vidrio*. Para aplicar dichos cambios al PAF, se le indica activando las casillas de:

- *Aplicar cambios de Color*. Para que se modifique el color.
- *Aplicar cambios de Vidrio*. Para que remodifique el vidrio.

Para terminar se presiona el botón de "Aceptar", y, para ver reflejados esos cambios en el PAF, éste debe ser guardado y recalculado.

3.2.5. Cancelar Documentos de Venta

Todo documento de Venta puede ser cancelado por el usuario por diversos motivos.

En el caso de querer llevar a cabo este proceso de cancelación, ver el documento "*WP2006.3.019 – Cancelar Documentos de Venta*".

3.3. Versiones PAF

3.3.1. Versiones presupuestado

En muchas ocasiones al entregar un presupuesto a un cliente, este pide que se le realicen modificaciones sobre el presupuesto y que se le vuelva a presentar, también pueden llegar nuevas medidas referentes a los modelos del PAF.

En estos casos hay que modificar el presupuesto, ya sea con las nuevas medidas, o para volvérselo a presentar al cliente. Para modificarlo, no es necesario modificar la versión que ya tenemos guardada, sino que, existe la posibilidad de crear una nueva versión a partir de la que ya tenemos guardada y modificar la nueva versión creada.

Para crear una nueva versión, se hace clic con el botón derecho del ratón sobre la versión a partir de la cual vamos a crear la nueva:

Se abre el siguiente cuadro de diálogo donde se introduce el nombre de la versión:



Se presiona el botón "Añadir", y se nos crea una versión con todos los datos de la versión a partir de la cual la hemos creado, y en esta nueva, es donde se realizan las modificaciones pedidas.



En un mismo PAF se pueden añadir todas las versiones de presupuestado que sean necesarias hasta la confirmación de dicho PAF.

3.3.2. Versión de Pedido

Cuando el cliente acepta el presupuesto, la versión que acepta es la que se enviará a taller. Por lo tanto, esta versión hay que prepararla para que pueda entrar en taller.

Para prepararla, hay ver de todas las versiones del presupuesto cual está marcada como *Activa* y si no lo está marcarla como *Activa*. La *versión Activa* es aquella que está en rojo, por lo que si la versión a enviar a Taller no es la marcada en Rojo, hay que marcar nuestra versión como Activa, pero, si por el contrario, la versión a enviar a Taller es la marcada en Rojo, esta ya está marcada como Activa.



El procedimiento para crear la **"*Versión de Pedido*" o "*Versión de Producción*",** para enviar las

ventanas a Taller es el siguiente:

- ***Marcar como Versión Activa***. Botón derecho sobre versión a marcar como Activa y del menú contextual seleccionar "Marcar como Versión Activa". La versión se marcará cambiando el color a Rojo.



- ***Aceptar Versión***. Menú Operaciones\Aceptar Versión

Al aceptar la versión, el icono de versión activa cambia, visualizándose:

- ***Generar Pedido***. Menú Operaciones\Generar pedido

Al generar el Pedido se nos visualiza una nueva Versión (la que se enviará a Taller).



- ***Confirmar el Pedido***. Menú Operaciones\Confirmar Pedido.



Al confirmar el pedido, ya se visualiza el número de Pedido.

3.4. Necesidades de Material. Solapa "Necesidades de Material" desde PAF

Una vez la versión de "*Pedido*", ha sido preparada para enviar a Taller, se pueden generar las Necesidades de Material para la versión seleccionada.

Para ello seleccionamos la versión requerida y nos colocamos en la solapa "*Necesidades de Material*".



Estas se generan desde el Menú: *Necesidades\Generar Necesidades*.

Al seleccionar la opción aparece la siguiente pantalla:



Esta pantalla posee una serie de opciones:

- ***Reservar material***. Si se activa, al generar las necesidades el material automáticamente se reserva, siempre y cuando pertenezca a un almacén.
- ***Aplicar factor de desgaste***. Se puede aplicar el factor de desgaste indicado al dar de alta el material en el almacén.
- ***Redondear a barras enteras***. Si queremos que redondee a barras enteras
- ***Optimizar Barras***. Se pueden generar las *Necesidades de Material* teniendo en cuenta el Nivel de Optimización y una serie de opciones o sin tenerlo en cuenta.

Presionamos el botón "Aceptar" y se nos generan las necesidades tal y como hemos indicado.



Arrastre aquí las columnas para agrupar

Tipo	Copia	Bajo demanda	Comprar	Monta..	Id. Dir.	Proveedor	Almacén	Referencia	Color	Descripción
	☐	☐	☐	☑	1	Cortizo		COR-3033CA	Color azul	Travesaño ventana
	☐	☑	☑	☑	1	Cortizo		BarrotilloBU	BURDEOS	Barrotillo interno
	☐	☑	☑	☑	1	Cortizo		COR-2038BR	BRONCE	Junquillo grapa 36mm
	☐	☑	☑	☑	1	Cortizo	ENTRADA AL..	COR-3022NuevaAB	AnonizadoBlan..	Marco ventana
	☐	☑	☑	☑	1	Cortizo		COR-3022NuevaG1	ALUMINIO1	Marco ventana
	☐	☐	☐	☑	1	CRISTALERIA		V03VAzul	Vidrio azul	Vidrio espesor 3mm
	☐	☐	☐	☑	1	CRISTALERIA		V03VAzul	Vidrio azul	Vidrio espesor 3mm
	☐	☐	☐	☑	1	Cortizo		COR-203008		Central en apertura pivotante
	☐	☐	☐	☑	1	Cortizo		JUNTA JUNQUILLO		Junta junquillo
	☐	☐	☐	☑	1	Cortizo		JUNTA PERFIL		Junta junquillo
	☐	☐	☐	☑	1	Cortizo		COR-920100		Tapa salida de agua con deflector
	☐	☐	☐	☑	1	Cortizo		COR-920140		Tope zanca ventana
	☐	☐	☐	☑	1	Cortizo		PiezaAlunion		prueba pieza niveles alunion

En la Tabla donde se generan las Necesidades, se visualiza todo el material que nos hace falta para el Pedido para el cual han sido generadas.

Desde las *Necesidades de Material* se puede visualizar toda la información necesaria para una referencia.

4. Albaranar

Una vez los modelos han salido de fábrica, estos ya están listos para ser entregados al Cliente.

Cuando las ventanas se entregan al cliente, se genera el albarán, el cual indica que el cliente ha recibido sus ventanas.

4.1. Generar albarán desde el Pedido

Para generar el albaran de aquellas ventana que han sido entregadas al cliente, se selecciona la versión de Pedido de Documento de Venta, y desde el menú: *Operaciones/Enviar*

Desde este menú se visualiza el siguiente asistente:



Presionando el botón "Siguiente", nos aparecerá el asistente donde indicaremos la cantidad de ventanas que se quieren albaranar.



Se puede albaranar el modelo completo o se puede albaranar por grupos. En ambos casos, aparece la pantalla que se visualiza anteriormente, la diferencia es que si queremos albaranar por grupos se debe de activar el check "***Ver grupos***".

Al activar este check nos aparecen una serie de columnas. Estas columnas hacen referencia a los Grupos de Envío, en los cuales se agrupan los distintos grupos de presupuestado.



4.1.1. Albaranar modelo completo

En este caso no activaremos la opción "***Ver Grupos***", y la pantalla nos aparecerá sin visualizar los Grupos de Envío.



En la columna "***Cantidad***" se visualizan las cantidades de cada línea del Pedido, y en la columna "***A***

albaranar" se indicarán las cantidades que se quieren albaranar.

En la pantalla que se visualiza anteriormente, se puede observar que para la Fila 1, de los 5 modelos que hay en el Pedido, solo se albaranarán 3. Mientras que para la Fila 2, se alabarana completo.

Se presiona el botón "***Siguiente***":



Se elige la numeración correspondiente, y automáticamente se indica el número de Albarán.

Se presiona el botón "***Terminar***":



Y se puede observar que al quedar ventanas sin albaranar, indica que "***No todo el contenido del documento origen se ha albaranado***".

A continuación, si se selecciona otra vez la versión de Pedido y se vuelve a presionar la opción de **Enviar** del menú: *Operaciones\Enviar,* al llegar a la pantalla en la cuál se indican las cantidades que se quieren albararan, se puede observar que de las cantidades del Pedido visualizadas en la columna "***Cantidad***", quedan por albaranar las cantidades indicadas en la columna "***A albaranar***".



Si se continúa, se presiona el botón "***Siguiente***", se selecciona la numeración correspondiente, y al presionar el botón "***Terminar***":



Indica ya que "***Todo el contenido del documento origen se ha albaranado***".

Como consecuencia de esto se crean dos albaranes que hacen referencia a un mismo Pedido.

Si desde el propio Pedido y/o Albarán se quieren visualizar los Albaranes y/o Pedidos que están relacionados, hay que ir al menú: *Ver\Documentos Relacionados*.

Se visualiza una Ventana dónde aparecen los documentos relacionados de la versión que hay editada

en esos momentos.



Para más información ver el Punto 3 del documento "*WP2006.3.009 – Sistema de Facturación de Ventas*".

4.1.2. Albaranar por grupos

En este caso activaremos la opción "***Ver Grupos***", y la pantalla nos aparecerá visualizando los Grupos de Envío.



Al activar dicha opción se visualizan en distintas columnas, los distintos grupos de Envío en los cuales han sido agrupados los grupos de Presupuestado.

En este caso hay que tener en cuenta la columna "***Cantidad Restante***", la columna "***A albaranar***", y las columnas que hacen referencia a los "***Grupos de Envío***", en este caso se corresponden con "***Ventana***", "***Vidrios***", "***Persianas***", "***Premarco***", "***Montaje***", "***Varios***".

En la columna "***A albaranar***" se indicará la cantidad de ventanas que se quieren albaranar, y de esa cantidad de ventanas que se quieren albaranar, en la columna correspondiente al Grupo de Envío, se dejará activa o se desactivará en función del que vaya a ser albaranado.

Ejemplo: Se quieren albaranar 3 ventanas de la línea 1 y ninguna de la línea 2. De la línea 1, de esas 3 ventanas, se van a albaranar solo los vidrios. Entonces, se indicaría de la siguiente forma, activando solo el grupo que se quiere albaranar:



A continuación se presiona el botón "***Siguiente***", donde se seleccionará la numeración

correspondiente:



Se presiona el botón "***Terminar***" y se puede observar que indica que no se ha albaranado todo el contenido del Pedido.



A continuación, volvemos a la versión de Pedido a partir de la cual se ha generado el anterior albarán, y se vuelve a presionar la opción ***Enviar*** del menú: *Operaciones\Envíar* , al llegar a la pantalla en la cuál se indican las cantidades que se quieren albaranar, se puede observar que en la columna "***Cantidad restante***", aparece una columna que se corresponde con cada "***Grupo de Envío***".



Se puede observar que en la columna correspondiente al Grupo de Envío "***Vidrios***", aparece como "***Cantidad restante***" la cantidad de "***2***". Esto es porque se había indicado en la columna "***A albaranar***" 3 ventanas de las 5 que hay, y ha albaranado los vidrios de las tres ventanas indicadas, quedando los vidrios correspondientes a las 2 ventanas restantes.

Se continuaría albaranando hasta albaranar todas las ventanas del Pedido. Para continuar albaranando, como ya se indica anteriormente, hay que editar la versión de Pedido e ir al menú:

Operaciones/Enviar.

Si posteriormente se quieren visualizar todos los albaranes relacionados con la versión de Pedido, hay que ir al menú: *Ver/Ver Documentos Relacionados.*

Se visualizan tal y como se ha explicado en el apartado anterior.

Para más información ver el Punto 3 del documento "*WP2006.3.009 – Sistema de Facturación de Ventas*".

5. Facturación

Una vez los modelos han salido de fábrica, y estos han sido entregados al Cliente, se genera la factura correspondiente.

5.1. Tipos de Facturación

Para facturar hay que seleccionar la opción "***Facturar***" del Menú: *Operaciones/Facturar*

Desde PrefGest se pueden realizar distintos tipos de facturación:

- ***Facturación Normal.*** Desde PrefGest se pueden realizar Facturas a partir del Pedido directamente o a partir del propio Albarán, en función de si se desea facturar el pedido completo o ir facturando los propios albaranes.
- ***Facturación A Origen***
- ***Facturación por Porcentaje***
- ***Factura Anticipo***
- ***Pago de Retenciones***

Todos los tipos de facturación, tanto a partir del Pedido como a partir del propio albarán, están explicados en el Punto 4 del documento "*WP2006.3.009 – Sistema de Facturación de Ventas*".

5.2. Facturar por Grupos

Tras ver el Punto 4 del documento "*WP2006.3.009 – Sistema de Facturación de Ventas*", queda entendido la Facturación Normal, pero también se puede Facturar por ***Grupos de Envío***, tal y como ocurría con los albaranes.

Esto se puede realizar desde una Factura de tipo "***Normal***". De forma que seleccionando este tipo de Facturación, llegado a la pantalla correspondiente, activaremos la opción "***Ver Grupos***", y la pantalla nos aparecerá visualizando los Grupos de Envío.



Al activar dicha opción se visualizan en distintas columnas, los distintos grupos de Envío en los cuales han sido agrupados los grupos de Presupuestado.

En este caso hay que tener en cuenta la columna "***Cantidad Restante***", la columna "***A facturar***", y las

columnas que hacen referencia a los "***Grupos de Envío***", en este caso se corresponden con "***Ventana***", "***Vidrios***", "***Persianas***", "***Premarco***", "***Montaje***", "***Varios***".

En la columna "***A facturar***" se indicará la cantidad de ventanas que se quieren facturar, y de esa cantidad de ventanas que se quieren facturar, en la columna correspondiente al Grupo de Envío, se dejará activa o se desactivará en función del que vaya a ser facturado.

Ejemplo: Se quieren facturar 3 ventanas de la línea 1 y ninguna de la línea 2. De la línea 1, de esas 3 ventanas, se van a facturar solo los vidrios. Entonces, se indicaría de la siguiente forma, activando solo el grupo que se quiere facturar:



A continuación se presiona el botón "***Siguiente***", donde se seleccionará la numeración correspondiente:



Se presiona el botón "***Terminar***" y se puede observar que indica que no se ha facturado todo el contenido del Pedido.



A continuación, volvemos a la versión de Pedido a partir de la cual se ha generado la factura anterior, y se vuelve a presionar la opción ***Facturar*** del menú: *Operaciones\Facturar* , al llegar a la pantalla en la cuál se indican las cantidades que se quieren facturar, se puede observar que en la columna "***Cantidad restante***", aparecen unas columna que se corresponde con cada "***Grupo de Envío***".



Se puede observar que en la columna correspondiente al Grupo de Envío "Vidrios", aparece como "***Cantidad restante***" la cantidad de "***2***". Esto es porque se había indicado en la columna "***A facturar***" 3 ventanas de las 5 que hay, y ha facturado los vidrios de las tres ventanas indicadas, quedando los vidrios correspondientes a las 2 ventanas restantes.

Se continuaría facturando hasta facturar todas las ventanas del Pedido. Para continuar facturando, como ya se indica anteriormente, hay que editar la versión de Pedido e ir al menú: *Operaciones/Facturar*.

Si posteriormente se quieren visualizar todos los albaranes relacionados con la versión de Pedido, hay que ir al menú: *Ver/Ver Documentos Relacionados.*

Se visualizan tal y como se ha explicado en el apartado anterior.