Finançat per la Unió Europea

IES MESTRE RAMON ESTEVE

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

UP5.2. CREACIÓN DE USUARIOS PARA ACCESO REMOTO AL SERVIDOR FTP

DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

2º CFGS – DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

RA4. Administra servidores de transferencia de archivos, evaluando y aplicando criterios de configuración que garantizan la disponibilidad del servicio.

PABLO PÉREZ GONZÁLEZ

CURSO 2025/26

ÍNDICE

1. **GESTIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS.**
   - INTRODUCCIÓN.
2. **CREACIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS.**
   - COMANDOS.
3. **PERMISOS.**
   - ASIGNACIÓN.
4. **CHROOT.**
   - CAGED.
5. **ACCESO REMOTO AL SERVIDOR.**
   - CONEXIÓN.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 4

CRITERIO DE EVALUACIÓN b)

RA4. Administra servidors de transferència d'arxius, avaluant i aplicant criteris de configuració que garanteixen la disponibilitat del servici.	
b) S'han creat usuaris i grups per a l'accés remot al servidor.	15%

GESTIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS

INTRODUCCIÓN

Cuando un servidor de transferencia de archivos está en funcionamiento, es importante controlar **quién tiene acceso y qué permisos se le asignan**. Esto se logra creando usuarios y grupos, y configurando permisos que les permitan realizar únicamente las acciones necesarias (como leer, escribir o modificar archivos).

- **Usuarios:** Los usuarios son cuentas individuales creadas para dar acceso al servidor a personas o sistemas. Cada usuario tiene un conjunto de credenciales (nombre de usuario y contraseña) y permisos específicos.
- **Grupos:** Los grupos permiten organizar a varios usuarios bajo un mismo conjunto de permisos. En lugar de asignar permisos individualmente a cada usuario, se crean grupos («administradores», «clientes», «desarrolladores») y se asignan permisos a estos grupos. Los usuarios que pertenecen a un grupo heredan los permisos de dicho grupo.

CREACIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS

COMANDOS

Dependiendo del sistema operativo y del servidor de transferencia de archivos utilizado, existen diferentes maneras de crear usuarios y grupos.

- **Linux:** La creación de usuarios y grupos para el acceso a servidores como FTP o SFTP generalmente se realiza desde la línea de comandos:
  - **Para crear un usuario**: `sudo adduser username`
  - **Para crear un grupo**: `sudo groupadd groupname`
  - **Para añadir un usuario a un grupo**: `sudo usermod -aG groupname username`
- **Windows**: Si se utiliza un servidor como FileZilla Server, la creación de usuarios y grupos se realiza mediante interfaces gráficas. El administrador puede definir qué carpetas son accesibles para cada usuario o grupo y qué permisos tienen.

PERMISOS

ASIGNACIÓN

Una vez creados los usuarios y grupos, es necesario asignarles **permisos** para que puedan interactuar con los archivos y directorios del servidor de transferencia de archivos. Los permisos comunes incluyen:

- **`Read`**: El usuario puede ver los archivos, pero no modificarlos.
- **`Write`**: El usuario puede modificar o agregar archivos en el servidor.
- **`Execute`**: El usuario puede ejecutar archivos o scripts, si corresponde.

Estos permisos se asignan a los directorios y archivos específicos que desea compartir. Esto es fundamental para garantizar la seguridad y evitar que usuarios no autorizados realicen acciones indebidas.



CHROOT

CAGED

Una técnica común para mejorar la seguridad en servidores de transferencia de archivos es el **uso de `chroot`**, que restringe el acceso del usuario a un directorio específico, impidiendo su acceso a otras áreas del servidor. Esto es importante al permitir el acceso a usuarios o clientes externos.

Por ejemplo, en un servidor **vsftpd** (Very Secure FTP Daemon), `chroot` se puede configurar en el archivo de configuración para que un usuario quede restringido a su directorio personal.

```
chroot_local_user=YES
```



ACCESO REMOTO AL SERVIDOR

CONEXIÓN

Una vez creados y configurados los usuarios y grupos con los permisos adecuados, se pueden conectar al servidor de forma remota con un **cliente FTP, SFTP o FTPS**.

- **Cliente FTP:** Los usuarios pueden conectarse al servidor mediante software como FileZilla, Cyberduck o incluso la línea de comandos FTP en Linux o Windows.
- **Cliente SFTP:** Para SFTP, que es más seguro, el cliente utiliza el protocolo SSH para conectarse al servidor. Los usuarios deberán introducir su nombre de usuario, contraseña y, en algunos casos, una clave SSH privada para autenticarse.
- **Permisos del servidor:** Es importante que, al configurar el acceso remoto, el administrador del servidor haya habilitado las conexiones remotas y permitido que los usuarios se autentiquen con sus credenciales.



PREGUNTAS

DUDAS Y SUGERENCIAS