

TÓM TẮT CÁC BƯỚC CÀI SELENIUM TRÊN WINDOWS

Bước 1: Cài Python

- Tải tại: <https://www.python.org/downloads/>
- Khi cài nhớ tick “Add Python to PATH”
- Kiểm tra lại trong CMD:
- `python --version`

→ Nếu ra Python 3.x.x là ok 

Bước 2: Cài thư viện Selenium

Mở CMD và gõ:

```
pip install selenium
```

Bước 3: Cài WebDriver (để điều khiển trình duyệt Chrome)

1. Mở Chrome → gõ `chrome://settings/help` để xem **phiên bản Chrome**.
2. Vào trang: <https://googlechromelabs.github.io/chrome-for-testing/>
3. Tải bản **chromedriver** trùng với phiên bản Chrome.
4. Giải nén file `chromedriver.exe` → đặt vào thư mục ví dụ:
5. `C:\webdriver\chromedriver.exe`

 Mẹo: Có thể bỏ qua bước này nếu dùng **webdriver-manager** (Selenium sẽ tự tải driver phù hợp).

Bước 4: Tạo file test (kiểm tra Selenium hoạt động)

Tạo file `test_selenium.py` với nội dung:

```
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.chrome.service import Service
import time

service = Service("C:\\webdriver\\chromedriver.exe")
driver = webdriver.Chrome(service=service)
driver.get("https://www.google.com")
```

```
time.sleep(3)
driver.quit()
```

Sau đó chạy trong CMD:

```
python test_selenium.py
```

Nếu trình duyệt **tự mở ra và đóng lại** → cài thành công 

(Cách dễ hơn – tự tải driver tự động)

Cài thêm:

```
pip install webdriver-manager
```

Rồi dùng code:

```
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.chrome.service import Service
from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager

driver = webdriver.Chrome(service=Service(ChromeDriverManager().install()))
driver.get("https://www.google.com")
```