

08 · SUITE DE SISTEMAS

El Panel del Owner: el cuadro de mandos de TrueKeate

Versión en lenguaje sencillo del manual técnico "Panel del Owner / Sistemas"

([RepoTecnico/Manuales/08-Suite-Sistemas/01-panel-sistemas.md](#)). Aquí contamos qué ve y qué puede hacer la persona responsable de TrueKeate (el Owner) en su panel de control: cifras del momento, revisión de identidades con fotos, contratos desplegados y salud de los servidores. Pensado para público general y para el propio Owner.

Colección: [Manuales TrueKeate](#) Archivo: [08-Suite-Sistemas/01-panel-sistemas.md](#) Edición: 8 de septiembre de 2026

Índice de este manual

Suite de Sistemas · Suite Sistemas — El Panel del Owner: el cuadro de mandos de TrueKeate

1 Empezar en 5 minutos

2 Qué es el Panel del Owner

- 2.1 Propósito y alcance
- 2.2 Quién puede usarlo (varias comprobaciones)

3 La página del panel, pieza a pieza

- 3.1 La estructura
- 3.2 Las tarjetas de cifras (KPIs)
- 3.3 La revisión de certificaciones (con fotos)
- 3.4 La base de datos off-chain
- 3.5 Los contratos desplegados
- 3.6 La infraestructura (relayer e indexador)

4 Revisar certificaciones: el bloque de KYC pendientes

- 4.1 Qué ves y cómo se cargan las fotos
- 4.2 Aprobar o rechazar

5 Los servicios que alimentan el panel (para curiosos)

- 5.1 Los servicios ``/admin``
- 5.2 Los servicios de certificación del Owner
- 5.3 El cliente de la web

6 Operación guiada para el Owner

- 6.1 Preparar el terreno (una sola vez)
- 6.2 Revisar certificaciones pendientes
- 6.3 Leer cifras, base de datos, contratos e infraestructura
- 6.4 Verificación registrada en producción

7 Lo que falta por confirmar (resumen)

8 Glosario de este manual

1. Empezar en 5 minutos

El **Panel del Owner** es la "sala de máquinas" de TrueKeate. Con él puedes:

1. **Ver las cifras del momento** (KPIs): cuántos usuarios hay, cuántos artículos se ofrecen, cuántos trueques se han hecho y cuántas disputas hay abiertas.
2. **Revisar solicitudes de certificación**: ver las **fotos (documento + selfie)** de quien quiere certificarse y **aprobar o rechazar**.
3. **Mirar la base de datos**: cuántas filas hay en las "carpetas" principales (usuarios, artículos, trueques).
4. **Mirar los contratos desplegados**: las direcciones de la "caja fuerte" y demás piezas en la cadena.
5. **Comprobar la salud de los servidores**: si el relayer (el que firma por ti) y el indexador (el que copia la cadena a la base) están OK.

NOTA

Para entrar necesitas ser el **Owner** (cuenta 0 del anvil, registrada como SOCIO CERTIFICADO) y tener la **billetera conectada** con sesión iniciada. Cómo prepararlo: manual [04-Despliegue/02-reinicio-y-bootstrap.md](#).

2. Qué es el Panel del Owner

2.1 Propósito y alcance

- Es una pantalla **real** de TrueKeate (no un dibujo): la encuentras en `/suite/admin` con el título "Panel del Owner".
- Reúne en una sola página: cifras (KPIs), estado de la base de datos, contratos desplegados, salud de los servidores y la **revisión de certificaciones** con fotos.

2.2 Quién puede usarlo (varias comprobaciones)

El acceso está vigilado en varias capas, todas a la vez:

Capa	Qué comprueba
Menú y dirección (web)	La sección Admin solo aparece si tu tipo de usuario es SOCIO
Aviso en la página	Si entras sin ser SOCIO, la web te avisa en rojo
Servicios <code>/admin</code>	Exigen sesión iniciada y ser SOCIO (o rol OWNER)
Servicios de certificación	Exigen ser el Owner on-chain : la cuenta dueña del registro de Socios
Registro en la base	El Owner debe estar dado de alta como CERTIFICADO + SOCIO (script de bootstrap)

NOTA

Detalle fino: la web se fija en el tipo "SOCIO" del usuario, y los servicios de certificación verifican además la identidad del Owner en la cadena. Son dos comprobaciones que se complementan.

3. La página del panel, pieza a pieza

3.1 La estructura

- **Cabecera**: el título, tu billetera corta (por ejemplo `0xf39F...2266`) y el botón "**🔄 Refrescar**" para volver a pedir todos los datos.
- **Sin billetera conectada**: ves una tarjeta "Conecta la billetera del Owner".
- Los datos solo se pintan cuando **los cuatro servicios responden**: mientras tanto ves un indicador de carga.

3.2 Las tarjetas de cifras (KPIs)

Cuatro números con su icono:

- 🧑 **Usuarios inscritos**
- 📄 **Artículos publicados**
- ⚖️ **Trueques (espejo)** — los acuerdos registrados
- ⚔️ **Disputas abiertas**

3.3 La revisión de certificaciones (con fotos)

- En el panel vive el bloque de **KYC pendientes**: solicitudes de personas que subieron documento + selfie y esperan tu decisión. Se explica en la sección 4.

3.4 La base de datos off-chain


- Una tarjeta resume la base de datos (PostgreSQL en la nube): cuántos **usuarios**, **artículos** y **trueques** hay guardados. Recuerda que esa base es un **espejo** de lo que ocurre en la cadena: la llenan los eventos que emiten los contratos.

3.5 Los contratos desplegados

- La tarjeta "Contratos desplegados" lista las piezas de la cadena **con dirección real** (ignora las vacías): el Escrow (la caja fuerte), la fábrica de cuentas, el registro de Socios, la moneda BRLT, las suscripciones de empresas, los NFTs de trueques y el **TrueKeateSBT** de certificación (desde 2026-09).

3.6 La infraestructura (relayer e indexador)

- 🧑 **Relayer EIP-712** (el que firma las operaciones sin gas): muestra si está **OK** o **caído**, su billetera y un aviso de **"Saldo bajo: SÍ (recargar)"** si se está quedando sin fondos.
- 🧑 **Indexador** (el que copia la cadena a la base): muestra hasta qué bloque ha leído (**cabeza**), cuántos eventos ha procesado y cuántos han fallado.
- Si el servicio no está activado en ese despliegue, la tarjeta lo dice: "No configurado en este despliegue".



4. Revisar certificaciones: el bloque de KYC pendientes

4.1 Qué ves y cómo se cargan las fotos

- El panel pide la lista de solicitudes **PENDIENTES** y muestra, por cada persona: su **billetera**, su **tipo · nivel · medalla** (por ejemplo "Particular · Nivel 2 · 🧑") y las **dos fotos**: el **documento** y la **selfie**.
- Las fotos son privadas: la web las descarga con tu sesión de Owner (nadie más puede verlas, ni siquiera en el navegador, sin autorización).

4.2 Aprobar o rechazar

- **Aprobar** → la persona pasa a **CERTIFICADO** y la plataforma le **emite su SBT** (su credencial digital). Ves un aviso en verde.
- **Rechazar** → el trámite de esa persona queda **RECHAZADO**.
- Después puedes pulsar "🔄 Refrescar" para ver el resto de la cola y las cifras actualizadas.

NOTA

Si tienes dudas sobre qué es el SBT y por qué se emite al certificar, consulta el manual [03-Implementacion/09-certificacion-sbt.md](#).

5. Los servicios que alimentan el panel (para curiosos)

5.1 Los servicios `/admin`

Servicio	Qué devuelve
<code>GET /admin/usuarios</code>	Total de usuarios (solo SOCIO/Owner)
<code>GET /admin/contratos</code>	El mapa de contratos con sus direcciones
<code>GET /admin/kpis-disputas</code>	Total de trueques y disputas abiertas
<code>GET /admin/db</code>	Conteos de usuarios, artículos y trueques en la base
<code>GET /admin/infra/health</code>	Salud del relayer y del indexador

5.2 Los servicios de certificación del Owner

- Listar pendientes, ver una imagen concreta y aprobar/rechazar: tres servicios reservados al Owner (detalles en el manual de certificación).

5.3 El cliente de la web

- La página del panel tiene su "cartero" que habla con cada servicio y trae los datos: uno por cada tarjeta (contratos, base de datos, KPIs, infraestructura y usuarios).

6. Operación guiada para el Owner

6.1 Preparar el terreno (una sola vez)

1. Da de alta al Owner (cuenta 0) como **CERTIFICADO + SOCIO** en la base con el script de bootstrap (manual [04-Despliegue/02-reinicio-y-bootstrap.md](#)).
2. Asegúrate de que esa cuenta es el **Owner on-chain** del registro de Socios (para los servicios de certificación).
3. Conecta la billetera del Owner en el navegador e inicia sesión (una firma).

6.2 Revisar certificaciones pendientes

1. Entra en `/suite/admin` (menú  → secciones → icono Admin, o la URL directa).
2. En "KYC pendientes de revisión (DNI + selfie)" revisa cada solicitud con sus dos fotos.
3. Pulsa **Aprobar** (pasa a CERTIFICADO y se emite su SBT) o **Rechazar**.
4. Pulsa "🔄 Refrescar" para recargar cifras y cola.

6.3 Leer cifras, base de datos, contratos e infraestructura

- **Cifras**: usuarios, artículos, trueques y disputas.
- **Base de datos**: conteos de la BD espejo (en la nube).
- **Contratos**: direcciones vivas de todas las piezas.
- **Infraestructura**: salud del relayer (estado y saldo) y del indexador (bloque leído, procesados y fallidos).

6.4 Verificación registrada en producción

- El 2026-09-08 se probó el flujo completo en producción: una usuaria sin SBT subió documento + selfie por la interfaz (PENDIENTE), el Owner la aprobó desde el panel → CERTIFICADO con su SBT emitido; otro usuario quedó CERTIFICADO por la vía automática del SBT. Queda registrado en `RepoTecnico/estado_proyecto.md` con capturas.

7. Lo que falta por confirmar (resumen)

- El servicio que lista los contratos no exige rol de Owner (solo sesión); expone direcciones públicas, pero conviene confirmar si debe restringirse más.
- Las cifras de disputas se calculan sobre el **espejo** de la base, no directamente sobre la cadena.
- El aviso de "rol OWNER" del sistema no existe como columna en la base: la comprobación real es el tipo SOCIO (revisar coherencia con la verificación on-chain).

8. Glosario de este manual

Palabra	Significado
Owner	La persona responsable de TrueKeate: cuenta 0, SOCIO CERTIFICADO
Panel / dashboard	Pantalla de control con cifras y acciones
KPI	Indicador: un número que resume el estado (usuarios, trueques...)
Espejo	La base de datos que copia lo que ocurre en la cadena
KYC	Trámite de certificación de identidad con fotos
Relayer	El servidor que firma operaciones sin que pagues gas
Indexador	El servicio que lee la cadena y llena la base espejo
SBT	Credencial digital emitida al certificar (ver manual 03:09)
On-chain	Lo que vive en la cadena (contratos y sus direcciones)