

ASE專案簡易說明書

Anshaer 著

一、素材準備

對大型圖檔執行壓縮

素材輕量化優化工具

在將圖片丟進 ASE 動態製作器前，先在此處進行智能縮放與轉檔壓縮，能讓最終導出的 .ase 專案檔瘦身 90% 以上，實現網頁秒開！

1 網頁動態組件 - 建議輸出尺寸規格：

頭像 / 裝飾微型組件 (200x200)

肢體四肢 / 左右手元件 (450x450)

核心軀幹 / 主要表情外殼 (600x600)

大型全身 / 前景大特效 (900x900)

網頁背景 / 極限上限 (1200x1200)

2 提示：點擊上方預設按鈕，可自動將下方的「最大寬高上限」自動填入對應數值。

3 點擊選取或 4 原始大圖 (PNG/) 5 WebP 拖曳至此處

限制最大寬度 (px)

限制最大高度 (px)

輸出格式 (推薦 WebP)

壓縮質量 Quality: 0.80

600

600

WebP (體積最小、支援逐)

原始超大圖原貌：

輕量化後預覽：

6 1536 x 2752 px | 2145.2 KB

335 x 600 px | 20.6 KB (瘦身了: 99.0%)

下載優化後的輕量化圖片

- 1.選擇輸出尺寸
- 2.上傳檔案(jpg.png.webp)
- 3.細調尺寸
- 4.選擇輸出(jpg.png.webp)
(webp壓縮較高細看有鋸齒)
- 5.選擇壓縮率(基本不用動)
- 6.選擇輸出規格下載壓縮素材

1

2

3

4

5

6

7


8

9

10


連結 <https://www.anshaer.com/ASE/data/compressor>

二、製作-1



- 1.設定畫布
- 2.設定節點數 每個節點0.1秒 最大50節點(0-49)
- 3.設定循環順循環 反循環(返回)
- 4.設定底色
透明(網格) 綠色(去背用)白色
- 5.上傳圖檔(.jpg .png .webm)
- 6.圖檔權重管理
檔名 ▲上移(越上越前面)▼下移✕刪除
(選圖時點及文字)
- 7.節點選擇0-49節點
輸入框/拉桿選節點
(播放預覽會持續循環)
- 8.畫布
- 9.匯入/匯出 ASE檔(不含背景)
- 10.匯出.webm(含背景)

三、製作-2



1.點擊畫布可設定當節點畫布上圖片設定
會在未設定節點做補間換面

2.設定圖片出現節點

3.設定圖片基準點(預設圖片中心點)

4.設定圖片

(1)中心對準畫布上的位置-可畫布上拉

(2)尺寸-可畫布上拉

(3)旋轉度數 -可畫布上拉

(4)圖片更換(在節點替換)

(5)鏡像翻轉

(6)緩動去線-補間動畫


(7)指令-沒事別動-懂JS再動

四、驗證



開啟.ase驗證

連結 <https://www.anshaer.com/ASE/data/Review-the-files-ASE.html>



應用範例
(直接右鍵檢視原始碼去改)

連結 <https://www.anshaer.com/ASE/data/presentation-file.html>

應用API

<https://storage.googleapis.com/ase-player-cdn/ase-player.js>