

Interface para a instalação do Ubuntu Server





Instalando o Ubuntu Server 14.04 LTS

- Inicie o computador pela mídia de instalação do Ubuntu Server;
- Na primeira tela, escolha a linguagem "Português do Brasil";
- Na tela seguinte, escolha a opção "Instalar o Ubuntu Server";
- Você será avisado que a tradução do instalador para nossa língua ainda não está completa. Para prosseguir, use as setas do teclado e selecione a opção "Yes" e tecle "Enter";
- Em "Configure o teclado", selecione o país de origem para o layout do seu teclado e tecle "Enter". Escolha a opção de um teclado ABNT2, será usada a opção "Portuguese (Brasil)";
- Na tela a seguir, escolha um layout que corresponda ao do seu teclado físico e confirme teclando "Enter";
- Informe um nome para identificar o computador na rede. Depois vá para a opção "Continuar" e tecle "Enter":
- Agora digite o nome real do usuário que usará o servidor. Depois vá para a opção "Continuar" e tecle "Enter";
- Na próxima tela digite o nome que esse usuário irá utilizar para fazer login no servidor;
- No próximo passo, digite a senha desse usuário. Na tela seguinte, digite novamente a senha e depois vá para a opção "Continuar" e tecle "Enter";
- Quando questionando se deseja criptografar a pasta pessoal, responda "Não " e continue;



Instalando o Ubuntu Server 14.04 LTS

- O instalador irá descobrir e mostrar o fuso horário de sua localização. Se tudo estiver certo, confirme e continue;
- Chegou a hora de particionar o disco do servidor. Escolha a opção desejada, caso queria usar o disco todo, selecione a opção "Assistido usar o disco inteiro"
- Selecione o disco a ser particionado usando as setas do teclado e tecle "Enter" para continuar;
- Será mostrado o esquema de particionamento, confirme para continuar
- Será pedido informações sobre o proxie de sua rede, preencha ou deixe em branco se não for necessário informar e depois vá para a opção "Continuar" e tecle "Enter"
- Será perguntado se o servidor receberá as atualizações automaticamente ou não. Escolha a opção mais conveniente e tecle "Enter" para continuar;
- Marque o serviço que deseja instalar no servidor e depois vá para a opção "Continuar" e tecle "Enter";
- Na tela de instalação do GRUB, apenas escolha a opção "SIM" (se for o caso) e tecle "Enter";
- Será mostrada uma tela confirmando o fim da instalação. Vá para a opção "Continuar" e tecle "Enter". Quando o computador reiniciar, retire a mídia de instalação;



Comandos básicos

- ~\$ cd Comando para acessar/navegar entre diretórios.
- ~\$ cd .. Para sair de diretório, note que os dois pontos estão separados do comando.
- ~\$ ls Lista aquivos ou pasta de um determinado diretórios.
- ~\$ Isusb Lista os periféricos que estão conectados na porta usb.
- ~\$ mkdir <nome da pasta> cria uma pasta.
- ~\$ rmdir <nome_da_pasta> remove um diretório.
- ~\$ sudo O comando sudo é um dos mais utilizados, faz requerimento de superusuário. Requer senha.



Filtros de arquivos e conteúdo

tail → exibe na saída padrão uma quantidade de linhas de texto a partir do início do arquivo.

Sintaxe: tail [opções] arquivo

Opções:

-n :: Exibe as n primeiras linhas do arquivo.

-b n :: Exibe os n primeiros blocos do arquivo.

-c n :: Exibe os n primeiros caracteres (bytes) do arquivo.

Exemplo (exibe as cinco últimas linhas do arquivo "/etc/mtools.conf"):

\$ tail -5 /etc/mtools.conf