



Οδηγός χρήσης

Προβολή προσφορών σε οθόνες του καταστήματος. Σε αυτές τις σελίδες θα βρείτε όσα χρειάζεστε για την καθημερινή χρήση.

1. Τι κάνει το πρόγραμμα
2. Ο Πίνακας Ελέγχου
3. Βάζω τις προσφορές μου
4. Ποιες μέρες παίζει
5. Οι οθόνες του καταστήματος
6. Ο φάκελος «Demo»
7. Χρήσιμες συμβουλές
8. Συχνές ερωτήσεις

ITNOW SIGNAGE · DEMO

Η οθόνη λειτουργεί! ✓

Αν βλέπετε αυτή την εικόνα, η εγκατάσταση έγινε σωστά.

1 / 5

itnow.gr

1 Τι κάνει το πρόγραμμα

Το ITNow Signage παίζει **εικόνες και βίντεο** σε **πλήρη οθόνη** στις οθόνες του καταστήματος, με ωραία εφέ ανάμεσά τους. Εσείς απλά βάζετε τα αρχεία σε φακέλους και διαλέγετε **ποιες μέρες** θα παίζει ο καθένας.

Κεντρικός υπολογιστής

Ο υπολογιστής όπου βάζετε τις προσφορές και δίνετε εντολές. Συνήθως ο υπολογιστής του γραφείου.

Οθόνες

Οι υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στις τηλεοράσεις/οθόνες του καταστήματος. Παίζουν μόνες τους ό,τι ορίσατε στον κεντρικό.

Προσφορές Εβδομάδας

Παίζουν πρώτες.

Προσφορές Ημέρας

Παίζουν έξτρα, μετά από αυτές της εβδομάδας. Και μετά ξανά από την αρχή.

✓ Όλα ξεκινούν **αυτόματα** όταν ανοίγει ο υπολογιστής. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα κάθε πρωί.

2 Ο Πίνακας Ελέγχου

Στον **κεντρικό υπολογιστή**, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **ITNow Signage** της επιφάνειας εργασίας. Ανοίγει ο Πίνακας Ελέγχου:

The screenshot shows the ITNow Signage control panel. At the top, there's a header with the ITNow Signage logo, a status indicator 'Εκτός προβολής', and two buttons: 'Διακοπή' (red) and 'Έναρξη προβολής' (purple). Below the header, a greeting 'Καλό βράδυ' with a hand icon is displayed, followed by the text 'Σήμερα Τρίτη — παίζουν 1 φάκελος με 5 αρχεία.'.

The main section features a horizontal row of seven boxes representing the days of the week: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ ΣΗΜΕΡΑ (highlighted with a blue border), ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ, and ΚΥΡΙΑΚΗ. Each box contains a 'Demo' button. Below the 'ΣΑΒΒΑΤΟ' box, there's a yellow button labeled 'Προσφορά Σαββάτου'.

Below the day boxes, there's a section titled 'Οθόνες' with the text 'Οι υπολογιστές-οθόνες εμφανίζονται εδώ μόλις εγκατασταθούν στο ίδιο δίκτυο'. This section contains two boxes for monitors: 'Γραφείο' (Central, v1.2.0, connected) and 'Ταμείο 1' (192.0.2.2, v1.2.0, connected). Each box has 'Έναρξη' and 'Διακοπή' buttons.

At the bottom, there's a section titled 'Προσφορές Εβδομάδας' with the text 'Παίζουν πρώτα' and an 'Άνοιγμα' button.

Πάνω δεξιά: τα κουμπιά **Έναρξη προβολής** και **Διακοπή** για αυτόν τον υπολογιστή. Από κάτω, το **ημερολόγιο της εβδομάδας** δείχνει με μια ματιά τι παίζει κάθε μέρα — η σημερινή μέρα είναι πλαισιωμένη.

✓ Όλες οι αλλαγές **αποθηκεύονται αμέσως** μόλις τις κάνετε. Δεν υπάρχει κουμπί «Αποθήκευση».

3 Βάζω τις προσφορές μου

- 1 Στην ενότητα **Προσφορές Εβδομάδας** ή **Προσφορές Ημέρας**, πατήστε **+ Νέος φάκελος**.
- 2 Γράψτε ένα όνομα, π.χ. «Γαλακτοκομικά» ή «Προσφορά Σαββάτου», και πατήστε **Δημιουργία**.
- 3 Ανοίγει αυτόματα ο φάκελος στον υπολογιστή. **Αντιγράψτε μέσα** τις εικόνες ή τα βίντεο της προσφοράς.
- 4 Γυρίστε στον Πίνακα Ελέγχου — η κάρτα του φακέλου δείχνει τα αρχεία σας.

Νέος φάκελος — Προσφορές Εβδομάδας

Γαλακτοκομικά


Άκυρο

Δημιουργία

✓ Για να **αλλάξετε** προσφορά, απλά σβήστε ή αντικαταστήστε τα αρχεία μέσα στον φάκελο. Πατήστε **Άνοιγμα φακέλου** στην κάρτα για να τον βρείτε.

Όλοι οι φάκελοι βρίσκονται επίσης στο **C:\ITNow-Signage** — υπάρχει και εικονίδιο **ITNow Signage - Φάκελος Προσφορών** στην επιφάνεια εργασίας.

4 Ποιες μέρες (και πού) παίζει



Ημέρες προβολής

Πατήστε τις μέρες που θέλετε να παίζει ο φάκελος. Οι **μωβ** είναι ενεργές. Πιο γρήγορα: τα κουμπάκια *Όλες, Καθημερινές, Σαβ/κο, Δευ-Τετ, Πέμ-Κυρ*.

Οθόνες

Όλες = παίζει σε κάθε οθόνη. Ή διαλέξετε συγκεκριμένες, π.χ. μόνο «Ταμείο 1».

Από / Έως (προαιρετικά)

Για προσφορά με ημερομηνία λήξης: μετά την ημερομηνία «Έως» σταματά να παίζει μόνη της.


Διακόπτης (πάνω δεξιά)

Πράσινος = ενεργός. Κλείστε τον για να σταματήσει προσωρινά ο φάκελος χωρίς να σβήσετε τίποτα.

Η ένδειξη **● Παίζει σήμερα** επιβεβαιώνει ότι ο φάκελος είναι στη σημερινή προβολή.

5 Οι οθόνες του καταστήματος

Στην ενότητα **Οθόνες** του Πίνακα Ελέγχου βλέπετε όλους τους υπολογιστές-οθόνες:



Συνδεδεμένη

Η οθόνη επικοινωνεί κανονικά με τον κεντρικό.

Παίζει

Η οθόνη δείχνει τώρα τις προσφορές.


Εκτός σύνδεσης

Η οθόνη είναι κλειστή ή χωρίς δίκτυο. Αν ήταν ήδη σε λειτουργία, **συνεχίζει να παίζει** τις τελευταίες προσφορές που είχε πάρει.

Με ► **Έναρξη** και ■ **Διακοπή** ξεκινάτε ή σταματάτε την προβολή σε κάθε οθόνη από μακριά (η εντολή φτάνει σε λίγα δευτερόλεπτα).

Στον υπολογιστή μιας οθόνης

Το εικονίδιο **ITNow Signage** δείχνει αν η οθόνη είναι συνδεδεμένη. Εκεί αλλάζετε και το **όνομά** της (π.χ. «Ταμείο 1», «Βιτρίνα»).



6 Ο φάκελος «Demo»

Με την εγκατάσταση υπάρχει έτοιμος ο φάκελος **Demo** με 5 εικόνες, για να δείτε αμέσως ότι όλες οι οθόνες παίζουν. Όταν βάλετε τις δικές σας προσφορές, **κλείστε τον διακόπτη** στην κάρτα «Demo» (ή σβήστε τον φάκελο).

7 Χρήσιμες συμβουλές

Τι αρχεία μπαίνουν;	Εικόνες JPG, PNG, GIF, WEBP και βίντεο MP4 .
Ιδανικό μέγεθος	1920 × 1080 (οριζόντια), όπως μια τηλεόραση. Άλλα μεγέθη χωράνε κι αυτά, με μαύρα περιθώρια.
Σειρά προβολής	Αλφαβητική. Για δική σας σειρά, βάλτε αριθμό μπροστά: <i>01_γάλα.jpg, 02_τυρί.jpg...</i>
Πόση ώρα μένει κάθε εικόνα;	Στο τέλος του Πίνακα Ελέγχου → Ρυθμίσεις προβολής : χρόνος, εφέ, ταχύτητα εφέ και ήχος βίντεο. Τα βίντεο παίζουν μέχρι το τέλος τους.
Πότε φαίνονται οι αλλαγές;	Από τον επόμενο γύρο της προβολής — δεν χρειάζεται επανεκκίνηση.
Έξοδος από την πλήρη οθόνη	Πατήστε Alt + F4 , ή Διακοπή από τον Πίνακα Ελέγχου.

Η οθόνη γράφει «Δεν υπάρχουν ενεργές προσφορές για σήμερα».

Κανένας φάκελος δεν έχει τη σημερινή μέρα επιλεγμένη, ή οι φάκελοι είναι άδαιοι / απενεργοποιημένοι. Ελέγξτε το ημερολόγιο της εβδομάδας στον Πίνακα Ελέγχου.

Μια οθόνη φαίνεται «Εκτός σύνδεσης».

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής της είναι ανοιχτός και στο ίδιο δίκτυο με τον κεντρικό. Μόλις ανοίξει, συνδέεται μόνη της.

Έβαλα νέα αρχεία αλλά η οθόνη δεν τα δείχνει.

Οι οθόνες ενημερώνονται κάθε λίγα δευτερόλεπτα· μεγάλα βίντεο θέλουν λίγο χρόνο να μεταφερθούν. Ελέγξτε επίσης ότι ο φάκελος έχει τη σημερινή μέρα και τη σωστή οθόνη.

Έκλεισε κατά λάθος η προβολή.

Ανοίξτε το **ITNow Signage** και πατήστε **Έναρξη προβολής**. Με το επόμενο άνοιγμα του υπολογιστή ξεκινά ούτως ή άλλως μόνη της.

 Το μενού « **Τεχνικός**» στο κάτω μέρος του Πίνακα Ελέγχου είναι μόνο για τον τεχνικό (αναβαθμίσεις).

Για υποστήριξη επικοινωνήστε με τον τεχνικό σας · itnow.gr