# Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

## Betriebssysteme

# Blatt 07



Da mein Partner zur Übungsblattabgabe seinen Studiengang wechselt, werde ich (David Janzen) ab jetzt alle Blätter alleine abgeben.

### 1 Aufgabe

- a) Unterschiede zwischen Symbolischen- und Hardlinks Symbolische Links:
- 1. Ist ein Zeiger auf den Pfad eines Dateiobjekts.
- 2. Dieses Dateiobjekt darf sich überall im Dataibaum befinden
- 3. Durch Umbennen oder verschieben zeigt der Zeiger ins leere.

#### Vorteile:

Nachteile:

#### Hard Links:

- 1. Ist ein Verzeichniseintrag mit einem bestimmt gewählten Namen für das entsprechende Dateiobjekt
- 2. Ein Hardlink kann umbenannt oder verschoben werden.
- 3. Beim löschen eines Hardlinks wird der Zähler (n+1) für das Dateiobjekt um 1 reduziert. Bei Zähler
- = 0 wird das Dateiobjekt gelöscht.

#### Vorteile:

Nachteile:

b) Warum werden Hardlinks nur innerhalb eines Dateisystems angelegt?

Weil es dann zum Beispiel wie in der Vorlesung beschrieben wurde dazu kommen kann, dass der Löschvorgang innerhalb des einen Dateisystems nicht erfolgreich ist. Grund dafür ist der Zeigerzähler, dann nicht auf 0 gesetzt ist sondern immernoch auf 1 ist, da es ja noch den hardlink gibt.

Außerdem würde beispielsweise ein Hardlink auf die Datei eines USB-Sticks ins leere zeigen wenn der USB-Stick nicht angeschlossen ist.

c) Warum sind Hardlinks auf Verzeichnisse problematisch?

Könnte Problematisch sein, da zu einem Verzeichnis auch die Informationen über seine vorgänger-Verzeichnisse gehören. Wenn man dann einen Hardlink aus einem Verzeichnis auf ein anderes Verzeichnis anlegt, wären die Informationen über die Vorgängerverzeichnisse allerdings unterschiedlich...

## 2 Aufgabe

#### a) Umrechnung

Angabe	2er-Potenz (Bit)	Dezimal (Bit)	2er Potenz (Byte)	Dezimal (Byte)
2 Byte	2 <sup>4</sup> Bit	16 Bit	2 <sup>1</sup> Byte	2 Byte
2048 MiB	$2^34$ Bit	17.179.869.184 Bit	$2^31$ Byte	2.147.483.648
32 Byte	2 <sup>8</sup> Bit	256 Bit	$2^5$ Byte	32 Byte
16 MiBit	$2^24$ Bit	16.777.216 Bit	$2^21$ Byte	2.097.152
1024 KiBit	$2^20$ Bit	1.048.576 Bit	$2^{1}7$ Byte	131.072 Byte

(Ich habe für den Wert 2048 MiB; das B als Byte angenommen.)

b) Was wurde verwendet?

Ich glaube der Hersteller wird Terra meinen und Tebi verwenden. Somit wäre der Unterschied in GiB:  $\frac{2^{40}-10^{12}}{2^{30}}=92GiB$ .

## 3 Aufgabe

- a) Probleme von FAT mit Hardlinks: Könnte ein Problem werden, weil kein Platz für einen Linkzähler beim Anlegen der Datei vorgesehen wurde.
- b) Was passiert nach Abspeichern einer neuen Datei? Die Liste der freien Plattenblöcke schrumpft auf [5, 0, ...] zusammen. Verzeichniseinträge:

Dateiname	Erweiterung	Dateiattribute	Erster Plattenblock	Dateigröße
BRIEF	TXT	()	4	129 KB
EDITOR	EXE	()	6	101 KB
AUFGABE	DOC	()	15	158 KB

FAT	Verweise
Plattenblock 0	
Plattenblock 1	8
Plattenblock 2	10
Plattenblock 3	11
Plattenblock 4	7
Plattenblock 5	
Plattenblock 6	3
Plattenblock 7	2
Plattenblock 8	9
Plattenblock 9	-1
Plattenblock 10	12
Plattenblock 11	14
Plattenblock 12	-1
Plattenblock 13	1
Plattenblock 14	-1
Plattenblock 15	13

## 4 Aufgabe

a) Formel für maximale Blöcke

$$N_b = 20 * +10 * (\frac{Dateiblockgre}{Zeigergre} + \frac{Dateiblockgre^2}{Zeigergre^2})$$

b) Ergebnisse:

Für 1 KB = 
$$627.520$$
 Blöcke

 $F\ddot{u}r\ 4\ KB = 10.010.020$