

ホームページの更新マニュアル

そばころろ 日生中央店

このマニュアルでできること

- ・お品書きの値段を変える
- ・お品書きに品を足す／写真を入れ替える
- ・営業時間や定休日を変える
- ・お知らせを出す

目次

1. ログインする
2. 管理画面の見方
3. お品書きの値段を変える
4. お品書きに品を足す
5. 写真を入れ替える
6. 並び順を変える
7. 営業時間・定休日・電話番号を変える
8. お知らせを出す
9. 困ったとき

はじめに


このマニュアルは、上から順に読む必要はありません。やりたいことのページだけを見てください。いちばんよく使うのは「3. お品書きの値段を変える」と「7. 営業時間・定休日・電話番号を変える」です。

1. ログインする

1. インターネットを開いて、次の住所を入力します。

<https://sobakokoro.com/wp-admin/>

2. ユーザー名とパスワードを入れて、「**ログイン**」を押します。

The image shows the WordPress login interface. At the top center is the WordPress logo. Below it is a white box containing the login form. The form has two input fields: 'ユーザー名またはメールアドレス' (Username or email address) and 'パスワード' (Password). Below the password field is a checkbox labeled 'ログイン状態を保存する' (Remember me) with a help icon. A blue 'ログイン' (Login) button is at the bottom right of the form. Below the form, there is a link 'パスワードをお忘れですか?' (Lost your password?). At the bottom, there is a language selector showing '日本語' (Japanese) and a '変更' (Change) button.

ログイン画面

毎回入力しなくて済むようにする

「ログイン状態を保存する」に ✓ を入れておくと、しばらくの間パスワードの入力を省けます。また、この画面をお気に入り（ブックマーク）に入れておくと、次から住所を打たずに開けます。

パスワードの取り扱い

パスワードは他の人に教えないでください。忘れてしまった場合は、ログイン画面の「パスワードをお忘れですか？」から再設定できます。

2. 管理画面の見方

ログインすると、この画面が出ます。左側のメニューから、やりたいことを選びます。



ログイン直後の画面。左のメニューをよく使います

お品書き	値段を変える、品を足す、写真を入れ替える
店舗情報	営業時間・定休日・電話番号・住所を変える
投稿	お知らせを出す
メディア	写真の置き場所（ふだんは使いません）

この4つだけ覚えれば大丈夫です

ほかの項目（外観・プラグイン・設定など）は、ホームページの作りに関わる部分です。さわる必要はありません。

3. お品書きの値段を変える

1. 左メニューの「**お品書き**」を押します。全部の品が一覧で出ます。
2. 値段を変えたい品の**名前**を押します。

お品書き お品を追加

注: お使いのアカウントでは自動生成されたパスワードを使用しています。変更しますか?
[はい、プロフィールページへ移動します](#) | [いいえ、今後表示しないでください](#)

すべて (33) | 公開済み (33)

一括操作 適用 すべての日付 絞り込み

33個の項目

☐	タイトル	価格	写真	区分	日付
☐	梅おろしそば (冷)	1,300円	—	季節のおすすめ	公開済み 2026年9月17日 3:42 AM
☐	揚げ出し豆腐	400円	あり (カード表示)	ちょっと一品	公開済み 2026年9月17日 3:42 AM
☐	とり天 (2個)	300円	—	ちょっと一品	公開済み 2026年9月17日 3:42 AM
☐	天ぷら盛り合わせ	900円	—	ちょっと一品	公開済み 2026年9月17日 3:42 AM
☐	大海老天 (一尾)	350円	—	ちょっと一品	公開済み 2026年9月17日 3:42 AM
☐	だし巻き玉子	300円	—	ちょっと一品	公開済み 2026年9月17日 3:42 AM
☐	生ビール	500円	—	お飲み物	公開済み 2026年9月17日 3:42 AM
☐	瓶ビール	650円	—	お飲み物	公開済み 2026年9月17日 3:42 AM
☐	チューハイ	各450円	—	お飲み物	公開済み 2026年9月17日 3:42 AM
☐	ハイボール	450円	—	お飲み物	公開済み 2026年9月17日 3:42 AM
☐	植酎	各450円	—	お飲み物	公開済み 2026年9月17日 3:42 AM

お品書きの一覧。値段と写真の有無がここで確認できます

3. 「**価格**」の欄を書き換えます。
4. 右上の「**更新**」ボタンを押します。これで完了です。

お品の内容

価格

1,600円

表示したいとおりに入れてください。「円」まで含めて入力します。

注記

例：紀州鴨使用 / 大海老二尾・南瓜・ししとう・海苔

品名の下に小さく出ます。空のままでも構いません。

タグ

(なし) ▼

品名の横に出る小さなラベルです。

写真は右側の「アイキャッチ画像」から登録します。

写真を入れた品は大きなカードで、入れない品は価格表の行で表示されます。

「お品の内容」の欄。価格はここで変えます

値段の入れ方

表示したいとおりに入れてください。

「円」まで含めて入力します。

○ よい例： 1,650円 / +300円 / 各450円 / 無料

× 悪い例： 1650 （「円」がないと、そのまま「1650」と表示されます）

注記・タグについて

注記	品名の下に小さく出る説明です。「紀州鴨使用」など。空でも構いません
タグ	品名の横に出る小さなラベルです。「数量限定」「お持ち帰り可」「夏」から選べます

「更新」を押し忘れないでください

書き換えただけでは反映されません。必ず右上の青い「更新」ボタンを押してください。押したあと、ホームページを開き直すと変わっています。

4. お品書きに品を足す

1. 左メニューの「お品書き」 → 「お品を追加」を押します。
2. いちばん上の欄に**品名**を入れます（例：とろろそば）。
3. 「**価格**」を入れます（例：1,100円）。
4. 右側の「**区分**」で、どこに載せるかを選びます。
5. 右上の「**公開**」ボタンを押します。

お品を編集 [お品を追加](#)

注: お使いのアカウントでは自動生成されたパスワードを使用しています。変更しますか?
[はい、プロフィールページへ移動します](#) | [いいえ、今後表示しないでください](#)

天ざる

お品の内容

価格
1,600円
表示したいとおりに入力してください。「円」まで含めて入力します。

注記
例: 紀州鴨使用 / 大海老二尾・南瓜・ししとう・海苔
品名の下に小さく出ます。空のままでも構いません。

タグ
(なし) ▼
品名の横に出る小さなラベルです。
写真は右側の「アイキャッチ画像」から登録します。
写真を入れた品は大きなカードで、入れない品は価格表の行で表示されます。

公開

ステータス: 公開済み [編集](#)
公開範囲: 公開 [編集](#)
投稿日: 2026年9月17日 03:42 [編集](#)
[ゴミ箱へ移動](#) [更新](#)

区分

区分一覧 [よく使うもの](#)

- ☒ 冷たいお蕎麦
- ☐ お飲み物
- ☐ ちょっと一品
- ☐ トッピング・大盛り
- ☐ ミニ丼
- ☐ 季節のおすすめ
- ☐ 温かいお蕎麦

[+ 区分を追加](#)

投稿の属性

順序
50

お品の編集画面。左に内容、右に区分と公開ボタンがあります

区分の選び方

区分

区分一覧よく使うもの

☒ 冷たいお蕎麦

☐ お飲み物

☐ ちょっと一品

☐ トッピング・大盛り

☐ ミニ丼

☐ 季節のおすすめ

☐ 温かいお蕎麦

[+ 区分を追加](#)

区分は必ず1つ選んでください

区分を選び忘れると、どこにも表示されません

温かいお蕎麦・冷たいお蕎麦・トッピング・ミニ丼・ちょっと一品・お飲み物・季節のおすすめ のいずれかに ✓ を入れてください。


5. 写真を入れ替える

お品の編集画面を下にスクロールすると、右側に「アイキャッチ画像」があります。ここがお品の写真です。



「アイキャッチ画像」＝そのお品の写真です

1. 「**アイキャッチ画像を設定**」(すでに写真がある場合は写真そのもの)を押します。
2. 写真を選ぶ画面が開きます。「**ファイルをアップロード**」タブから新しい写真を入れるか、「**メディアライブラリ**」タブからすでにある写真を選びます。
3. 右下の「**アイキャッチ画像を設定**」を押します。
4. 最後に右上の「**更新**」を押します。



写真を選ぶ画面。左上のタブで「新しく入れる」「すでにある写真から選ぶ」を切り替えます

写真を入れると、見た目が変わります

写真を入れたお品は、大きな写真付きのカードで表示されます。

写真を入れていないお品は、値段表の行として表示されます。

つまり、目立たせたいお品には写真を入れてください。

写真の向きについて

ホームページでは写真が

横長（4対3）に切り取られて

表示されます。料理が真ん中に写っている写真を選ぶと、きれいに収まります。

6. 並び順を変える

お品書きの中での並び順は、編集画面の右下にある「**順序**」の数字で決まります。数字が小さいものほど上に表示されます。



「投稿の属性」の中にある「順序」

1. 上に持っていきたいお品の「順序」を、小さい数字に変えます。
2. 右上の「更新」を押します。

数字は10とび、20とびにしておくと後が楽です

10・20・30…と間隔をあけておくと、あとから間に入れたいお品が出てきたときに「15」のような数字で割り込ませることができます。

7. 営業時間・定休日・電話番号を変える

左メニューの「店舗情報」を押します。

店舗情報

注: お使いのアカウントでは自動生成されたパスワードを使用しています。変更しますか？
[はい、プロフィールページへ移動します](#) | [いいえ、今後表示しないでください](#)

ここを直すと、サイトの全ページ（上部の帯・フッター・アクセスのページ）にまとめて反映されます。

店名	そばころ 日生中央店
郵便番号	〒666-0261
住所	兵庫県川辺郡猪名川町松尾台1-2-1 日生中央サビエ
地図で使う住所	兵庫県川辺郡猪名川町松尾台1丁目2-1 Googleマップが正しい場所を指す表記。建物名や階数を入れると位置がずれることがあるので、番地までに入っています。
場所の呼び方	日生中央サビエ 1階 「日生中央サビエ 1階」のように、短く言い表す言い方
電話番号	072-764-7366
営業時間	11:00 - 21:00
ラストオーダー	L.O. 20:00
定休日	月曜（月2〜3回）

店舗情報の画面。ここがホームページ全体の元になります

ここを直すと、ホームページ全部に反映されます

トップページの帯、ページの下（フッター）、アクセスのページ——
電話番号や営業時間が出ているところすべてが、いっぺんに変わります。
ページを1枚ずつ直す必要はありません。

1. 変えたい欄を書き換えます。
2. いちばん下の「**保存する**」ボタンを押します。

それぞれの欄の意味

店名	そばころ 日生中央店
郵便番号・住所	フッターとアクセスのページに出ます

地図で使う住所	Googleマップ用。 建物名や階数を入れると地図の位置がずれるので 、番地までにしています
場所の呼び方	「日生中央サピエ 1階」のように短く言い表す言い方
電話番号	スマホで押すとそのまま電話がかけられます
営業時間	11:00 – 21:00
ラストオーダー	L.O. 20:00
定休日	月曜（月2～3回）
駐車場	駐車場あり


「地図で使う住所」は、むやみに変えないでください

この欄はGoogleマップが正しい場所を指すための表記です。建物名や階数を足すと、地図のピンがずれてしまうことがあります。

8. お知らせを出す

お知らせは、**トップページの上のほうに最新の1件だけ**が表示されます。年末年始の休みや、臨時休業のお知らせに使ってください。

1. 左メニューの「**投稿**」 → 「**新規投稿を追加**」を押します。
2. いちばん上の「**タイトルを追加**」の欄に、お知らせの文章を入れます。
3. 右上の「**公開**」を押します。確認が出たらもう一度「公開」を押します。



お知らせの作成画面。タイトルだけ入れれば大丈夫です

本文は書かなくて大丈夫です

トップページに出るのは

タイトルだけ

です。

例：「年末年始は12月31日から1月3日までお休みします。」

このように、タイトルに用件をそのまま書いてください。

お知らせを消す・古いものを整理する

WordPress の管理画面「投稿」ページ。左メニューの「投稿」が選択されている。画面上部には「投稿」タブと「投稿を追加」ボタンがある。中央には「注: お使いのアカウントでは自動生成されたパスワードを使用しています。変更しますか? はい、プロフィールページへ移動します | いいえ、今後表示しないでください」というメッセージが表示されている。下部には「すべて (1) | 公開済み (1)」のフィルターがあり、検索バーと「投稿を検索」ボタンがある。リストには2つの投稿が表示されている。1つ目は「9月の休業日は店頭に掲示しています。」で、投稿者は「—」、カテゴリは「Uncategorized」、タグは「—」、日付は「2026年9月17日 3:43 AM」である。2つ目は「タイトル」で、投稿者は「投稿者」、カテゴリは「カテゴリ」、タグは「タグ」、日付は「日付」である。右側には「一括操作」メニューと「適用」ボタンがある。右下には「バージョン 7.1.1」が表示されている。

「投稿」を押すと、これまでのお知らせが一覧で出ます

1. 左メニューの「**投稿**」を押します。
2. 消したいお知らせにマウスを乗せると「**ゴミ箱へ移動**」が出るので、押します。

新しいお知らせを出せば、古いものは自動で引っ込みます

トップページに出るのは常に

いちばん新しい1件だけ

です。古いお知らせを消さなくても、新しく書けば入れ替わります。

9. 困ったとき

変更したのに、ホームページが変わらない

1. 「更新」または「保存する」を押したか確認してください。押し忘れが最も多い原因です。
2. それでも変わらない場合、パソコンが古い画面を覚えていることがあります。ホームページを開いた状態でキーボードの **Ctrl** キーを押しながら **F5** キーを押してください。

間違えて消してしまった

消したものは**ゴミ箱**に入っています。すぐには消えません。

1. 「お品書き」または「投稿」の一覧を開きます。
2. 上のほうにある「**ゴミ箱**」を押します。
3. 戻したいものにマウスを乗せて「**復元**」を押します。

お品書きに追加したのに、ホームページに出てこない

次の2つを確認してください。

- **区分**を選んでいませんか（温かいお蕎麦・ミニ丼 など）
- 「**公開**」を押しましたか（「下書き保存」だけでは表示されません）

写真がぼやける・切れてしまう

ホームページでは写真が横長（4対3）に切り取られます。料理が真ん中に写っている写真を選んでください。また、小さすぎる写真はぼやけます。**横幅1200ピクセル以上**の写真がおすすめです。

それでも解決しないとき

触ってしまっても、元に戻せます

WordPressは変更の履歴を残しています。おかしくなったと思ったら、**触らずに制作者へご連絡ください。**

「何をしたら、どうなったか」を教えていただけると、早く直せます。