
سیستەمی کاشێر و چێشتخانە · a till and a kitchen that talk to each other

کاپیتان پۆس ٢

سیستەمێک کە بەبێ ئینتەرنێت کار دەکات

A cafe POS that keeps working when the internet does not

مێز، گارسۆن، چێشتخانە و کاش — هەمووی لەسەر تابلێتەکانی خۆت. هیچ کۆمپیوتەرێکی نوێ پێویست نییە، و ئەگەر وایفای بپچڕێت، فرۆشتن ناوەستێت.



کافێ بەبێ ئینتەرنێت ناوەستێت

کافێیەک کە ڕۆژانە چەندین داواکاری هەیە ناتوانێت چاوەڕوانی وایفای بکات. ئەم سیستەمە بۆ ئەوە دروست کراوە کە **هەموو شتێک لەسەر ئامێرەکانی خۆت ڕووبدات** — تابلێتی گارسۆن، تابلێتی چێشتخانە و تابلێتی کاش — و تەنها وەک پاڵپشتی، داتا بکاتە کلۆد.

٠	١	٣
ڕێکخستنی سێرڤەر No server to run	پرینتەر بۆ هەموو کیسە One printer serves all	زمان لە مێنیودا Three languages

چی گۆڕاوە لە سیستەمی کۆن

- پێشتر ویندۆز و ئینتەرنێت پێویست بوو. ئێستا **تابلێت** بەسە.
- داواکاری دەستی دەنووسرا. ئێستا گارسۆن لە تابلێت هەڵدەبژێرێت و چێشتخانە دەستبەجێ دەینێرێت.
- پسوولە بە عەرەبی/کوردی چاپ نەدەبوو. ئێستا **دەکرێت** — وەک وێنە بۆ پرینتەر دەنێردرێت.
- کۆنترۆڵی داشبۆرد نەبوو. ئێستا لە مۆبایلەوە دەتوانی ڕۆژ، شیفت و باشترین کاڵاکان ببینی.

> داتا لەسەر هەر ئامێرێک هەڵدەگیرێت، بۆیە ئەگەر ئینتەرنێت بپچڕێت هیچ داواکارییەک لەدەست ناچێت — کاتێک ئینتەرنێت دەگەڕێتەوە، خۆی دەنێرێت.

چۆن کار دەکات · how it works

سێ ئامێر، یەک ڕێککەوتن

ئامێرەکان بە ڕاستەوخۆ لەسەر **وایفای خۆت** قسە دەکەن — نە کلۆد، نە ئەکاونت. چێشتخانە میوانداری دەکات، گارسۆن بە **سکانکردنی QR** یەک جار پەیوەست دەبێت و دواتر خۆی دەگەڕێتەوە.

چێشتخانە · kitchen
تابلێتێک کە بۆردەکە پیشان دەدات و پرینتەرەکە پێوەیە

گارسۆن · waiter
داواکاری لە مێزەوە، بەبێ چاوەڕوانی


کاش · till
پارە وەرگرتن، تێکڕا و سندوق

ڕێگای داتا

- **گارسۆن → چێشتخانە:** داواکاری لەسەر وایفای، لە کەمتر لە چرکەیەک.
- **چێشتخانە → گارسۆن:** «خواردنەکە ئامادەیە» دەستبەجێ دەگەڕێتەوە.
- **هەر ئامێرێک → کلۆد:** وەک پاڵپشتی، بۆ ئەوەی خاوەن لە مۆبایلەوە ببینێت.
- **ئامێرێکی نوێ:** بە QR پەیوەست دەبێت و هەموو مێنیو و مێز و داواکارییەکان وەردەگرێت.

هیچ شتێک بە ئینتەرنێت وابەستە نییە: ئەگەر کافێ بۆ ماوەیەک بێ وایفای بێت، هەر سێ ئامێر بە ئاسایی کار دەکەن و دواتر خۆیان ڕێکدەخەن.


لە مێزەوە تا چێشتخانە، بە دوو دەستلێدان



تابلێتی گارسۆن: پۆرەکان، مێنیو و کۆی خولی ئێستا


خێرا

- پۆرەکان بە پۆل، گەڕان بە ناو، و نرخی سەر هەر پۆرەیەک.
- هەر دەستلێدانێک دەنگێکی هەیە — بۆیە دەزانیت تۆمار کراوە.
- خولی نەنێردراو لەدەست ناچێت: دەتوانی بیگری و دواتر بینێری.



مێزەکان: چالاک، ئامادە، پێویست بە خاوێنکردنەوە

تابلێتێک کە بە دوو مەتریش دەبینرێت



داواکاری کۆنترین لە سەرەوە · ڕەنگەکان تەمەنی بیلیتەکە پیشان دەدەن · ناوی خواردن گەورەیە، نرخی تێدا نییە


بۆ ئاشپەز

- تەنها ئەوەی پێویستە: **چەند دانە لە چی**.
- بیلیتەکە چاپ دەکرێت هەر کاتێک داواکاری دەگات — بەبێ دەستلێدان.
- لە کۆتایی هەر شیفتێک ئاگادارکردنەوە بۆ **ژمارەی کاش**.

بۆ خاوەن

- کێ چەند چاوەڕوانە، و کامە چەند خایەنە.
- دەنگی زەنگ بۆ داواکاری نوێ، بەبێ چاوەڕوانی شاشە.
- هەر کاتێک ویستت دەتوانی بیلیتێک دووبارە چاپ بکەیت.

پارە وەرگرتن بەبێ هەڵە



تابلێتی کاش: پۆرەکان لە ڕاست، پسوولە لە چەپ، و دوگمەی پارەدان

١	٠±	٪١٠٠
دوگمەیەک بۆ پارەدان و سندوق	هیچ پارەیەک دوو جار ناژمێردرێت	هەر پارەیەک لە سندوق تۆمار دەکرێت

لە کۆتایی ڕۆژ

- کۆی هەر شیفتێک جیا هەڵدەگیرێت، بۆیە دەزانیت کێ چەندی وەرگرتووە.
- سندوق (cash drawer) بە فەرمانێکی پرینتەر دەکرێتەوە — هەمان کێبڵ کە پسوولە دەنێرێت.
- لە داشبۆردەوە دەتوانی «ژماردنی کاش» بۆ کاتێکی دیاریکراو ببینی.

پرینتەرێک، سێ ڕێگا



ڕێکخستنی پرینتەر لە ئەپەکە: USB، تۆڕ، بلوتوث و سندوق




پسوولەی چاپکراو — بە کوردی، لەگەڵ لۆگۆ

- **USB** — بە کێبڵی OTG بۆ تابلێت. هیچ ڕێکخستنێک پێویست نییە.
- **تۆڕ** — پرینتەر لەسەر وایفای، بۆ هەموو ئامێرەکان (و بۆ کۆمپیوتەری کافێش).
- **بلوتوث** — بۆ ئەو پرینتەرانەی کە پێشتر هەبوون.

> کوردی و عەرەبی لەسەر ئەم پرینتەرانە بە دەق چاپ نابن — فۆنتی ناوەوەیان ئینگلیزییە. بۆیە ئەپەکە پسوولەکە **وەک وێنە** دەکێشێت و دەینێرێت، وەک ئەوەی وێنەیەک چاپ بکەیت. ئەنجام: هەموو زمانێک.


دوو کافێ، ڕۆژێک، پێنج ژمارە



هەردوو کافێ پێکەوە، پاشان هەر یەکە بە جیا — داواکاری، کاش، بانک، وێر و خەرجی

- **هەر چۆنێک پارە هات** بە جیا دەردەکەوێت: کاش (داخلەو سندوق)، بانک (کارت یان حەوالّە)، و وێر (هاوڕێ و خزم).
- **تەنها ئەمڕۆ.** دوای ٢٤ کاتژمێر خۆی دەگۆڕێت بۆ ڕۆژی نوێ.
- **دوای نیوەشەو:** تا کاتژمێر ٨ی بەیانی، ڕاپۆرت ڕۆژی تەواوبوو پیشان دەدات — چونکە کافێ درەنگ دادەخرێت.
- **هەر شیفتێک** بە کاتی خۆی: بەیانی ٨–١٢، ئێوارە ١٢ تا ئاوابوونی خۆر، شەو تا نیوەشەو.
- **لە مۆبایلەکەشدا هەمان شت.** خاوەن لە ئایفۆنەکەیەوە دەیکاتەوە: ژمارەکان دوو لە هێڵێک، بەشەکان لە خوارەوەی شاشەکەوە لە نزیک پەنجە.

ڕۆژ، شیفت، و کاڵاکان



دوگمەی سێ شیفتەکە، کۆی هەر شیفتێک، و لیستی ڕۆژەکان کە ئەمڕۆ لە سەرەوەیە


هەر شیفتێک چی هەڵگرت

کۆی داواکاری، دانە، داهات و کاش بۆ بەیانی، ئێوارە و شەو. ئاوابوونی خۆر هەر ڕۆژێک جیاوازە، بۆیە سیستەم خۆی حیسابی دەکات — نەک بە دەستی.

هەر کاڵایەک کەی دەفرۆشرێت

لە خشتەی داهاتوو دەبینیت کام کاڵا لە کام شیفت زۆرترین فرۆشی هەیە — بۆ نموونە چا لە شەو ٥٣٪. ئەمە یارمەتی دەدات بۆ ڕێکخستنی کارەکان.

کاڵا لە چ شیفتێک زۆرترینە



سەرەوە: کۆی هەر کاڵایەک · ناوەڕاست: کاڵا و شیفت (زۆرترین بە ڕەنگی سەوز) · خوارەوە: هەموو هێڵەکان بە کات و ژمارەی داواکاری

- دەتوانی ڕاپۆرتەکە بۆ هەر ڕۆژێکی پێشتر بکەیتەوە — تەنها ڕۆژەکە هەڵبژێرە.
- دوگمەی «دوێنێ» و «ئەمڕۆ» بۆ گەیشتنی خێرا.
- هەموو ژمارەکان بە کاتی کافێن، نەک بە کاتی جیهانی.

هەموو شتێک کە کافێ پێویستی پێیەتی، لە یەک شوێن



ناوی ئامێر، پۆرت، زمان، پسوولەی کوردی و لۆگۆ

لە ڕێکخستنەوە

- ناوی ئامێر و ناوی گارسۆن.
- زمانی ئەپ: کوردی / English.
- پرینتەر و سندوقی پارە.
- پسوولە بە کوردی، لۆگۆ لەسەر پسوولە، قەبارەی کاغەز (٥٨/٨٠ ملم).
- دەنگی دەستلێدان و زەنگی داواکاری نوێ.
- بیرخستنەوەی ژمارەی کاش لە کۆتایی هەر شیفتێک.

هەموو ئەم ڕێکخستنانە لەسەر ئامێرەکە هەڵدەگیرێن، نەک لەسەر سێرڤەر. کافێ خۆی بەڵگەیە.

هەموو ڕێکخستنێک، بە کورتە

هەر شتێک کە لە پەڕەی ڕێکخستنەکاندا هەیە — بە هەمان ڕیزبەندی ئەپەکە، بە کوردی و بە ئینگلیزی.

Everything on the Settings page, in the app's own order, in Kurdish and in English. Read straight out of the app, so this page and the tablet cannot disagree.

ئامێر

ناوی ئامێر

ناوی ئەم تابلێتە. ئامێرەکانی تر ئەم ناوە دەبینن، بۆیە "چێشتخانە" یان "کاش"ی لێ بنووسە.

Device name. The name of this tablet. The other tablets see it, so call it "Kitchen" or "Till".

ناوی گارسۆن

لەسەر پسوولّە چاپ دەکرێت، بۆ ئەوەی بزانرێت کێ داواکارییەکەی بردووە.

Waiter name. Printed on the slip, so a ticket can be traced to whoever carried it.

ناوی چێشتخانە

ناوی چێشتخانەکە. گارسۆن ئەم ناوە دەبینێت کاتێک پەیوەست دەبێت.

Kitchen name. What the kitchen is called. The waiters see this name when they connect.

ژمارەی مێزەکان

چەند مێزت هەیە. ڕووپەڕی مێزەکان لەسەر ئەم ژمارەیە دروست دەکرێت.

Table count. How many tables the shop has. The floor screen is built from this number.

زمان

زمانی ئەپ. ناوی خواردن بە هەر سێ زمانەکە تۆمارکراوە، بەڵام دوگمە و ڕوونکردنەوەکان بەم زمانە دەبن.

Language. The app language. Dish names are stored in all three languages; the buttons and labels follow this choice.

ناسنامەی ئامێر

ژمارەیەکی ناوازە بۆ ئەم تابلێتە. لە ڕاپۆرت و کلۆد بەکاردێت — بیگۆڕە نەکە، تەنها بیخوێنەوە.

Device id. A unique number for this tablet, used in reports and in the cloud. Read it, do not change it.

پەیوەندی

ناونیشان بۆ گارسۆنەکان

ئەو ناونیشانەی گارسۆن دەینووسێت (یاخود سکانی QR دەکات) بۆ ئەوەی پەیوەست ببێت. دوگمەی کۆپی بۆ ئەوەیە بە دەق بینێریت.

Address for waiters. The address a waiter types (or scans) to reach this kitchen. The copy button puts it on the clipboard.

داگیرساندنەوەی سێرڤەر

ئەگەر گارسۆن ئەم ئامێرەی نەدۆزییەوە، ئەمە دابگرە: سێرڤەرەکە دادەخرێت و لە نوێوە هەڵدەستێت.

Restart the server. Use this if a waiter cannot find this device: the link stops and starts again.

پینگی گارسۆنەکان / پینگی چێشتخانە

نامەیەکی بچووک دەنێرێت و دەبینێت وەڵام دەگەڕێتەوە یان نا. ئەمە خێراترین ڕێگایە بۆ زانینی ئایا پەیوەندی هەیە.

Ping the waiters / the kitchen. Sends a small message and times the reply. The quickest way to know whether the link is alive.

پەیوەندی

QR ی چێشتخانە سکان بکە

کامێراکە بکەرەوە و کۆدی چێشتخانە بخوێنەوە — پەیوەندی خۆی دەکرێت. ئەگەر کامێرا کار نەکرد، ناونیشانەکە بە دەست بنووسە.
Scan the kitchen QR. Opens the camera and reads the kitchen code, and connects on its own. If the camera will not work, type the address instead.

گۆڕینی ڕۆڵ

ئەم تابلێتە بگەڕێنەوە بۆ چێشتخانە / گارسۆن / کاش. ئەگەر پەیوەست بووبێت، سەرەتا دەپرسێت.
Switch role. Turns this tablet back into a kitchen, waiter or till. If it was paired, it asks first.

کلۆد

هەژمار و پەیوەستکردن

ئیمەیل و پاسوۆردی ئەم ئامێرە. ئەمە بۆ پاڵپشتییە: ئەگەر پەیوەست بێت، داواکارییەکان لە کلۆد تۆمار دەکرێن و خاوەن لە مۆبایلەوە دەیانبینێت.
Account and connect. This device's email and password. It is a backup: connected, orders are copied to the cloud and the owner can see them from a phone.

نێردرا ڕاستەوخۆ

هەر شتێک کە هێشتا نەنێردراوە یەکسەر دەینێرێت. ئەگەر ئینتەرنێت نەبوو، دەتوانی دواتر دابگریت.
Send now. Sends anything still waiting right now. With no internet the queue simply waits for later.

بێ ئینتەرنێت

هیچ شتێک ناوەستێت: هەموو داواکارییەک لەسەر ئەم ئامێرە دەمێنێتەوە و کاتێک ئینتەرنێت دەگەڕێتەوە خۆی دەنێرێت.
Without internet. Nothing stops: every order stays on this device and goes up by itself when the internet comes back.

دەنگەکان

دەنگی داواکاری نوێ

کاتێک داواکارییەک دەگاتە چێشتخانە زەنگ لێدەدات. ئەگەر شاشە داخرابێت، ئاگادارکردنەوەی ئەندرۆید جێگای دەگرێتەوە.
New order chime. Rings in the kitchen when an order arrives. If the screen is off, the Android notification takes over.

دەنگی دەستلێدان

کلیک لەگەڵ هەموو دەستلێدانێک. یەکەم شتە کە دەبێت بیکوژێنیتەوە ئەگەر بێزارکەر بوو.
Tap sounds. A click under every tap. The first thing to switch off if the shop finds it noisy.

بیرخستنەوەی ژماردنی کاش

لە کۆتایی هەر شیفتێک (١٢:٠٠، ئاوابوونی خۆر، نیوەشەو) ئاگادارت دەکاتەوە کاش بژمێریت. تەنها لەو کاتانەدا کە کافێ دەکرێتەوە.
Cash-count reminder. At the end of every shift — 12:00, sunset, midnight — it reminds the till to count the drawer.

چاپکردن

هەڵبژاردنی پرینتەر

کلیک لێرەدا بکە بۆ هەڵبژاردنی پرینتەر: USB (کێبڵی OTG)، تۆڕ (ناونیشانی IP)، یان بلوتوث. "تاقیکردنەوەی چاپ" دڵنیات دەکاتەوە.
Choosing the printer. Tap here to choose the printer: USB (the OTG cable), network (an IP address), or Bluetooth. "Test print" proves it works.

چاپکردن

چاپکردن کاتێک گەیەندرا

کاتێک خواردن دەگەیەنرێت بە مێز، پسوولەکە خۆی چاپ دەبێت.

Print when served. The bill prints by itself as the food goes out.

چاپی داواکاری نوێ

چێشتخانە بیلیتی هەر داواکارییەکی نوێ چاپ دەکات، بەبێ ئەوەی کەس دەستی لێ بدات.

Print new orders. The kitchen prints a ticket for each new order, with nobody touching the tablet.

قەبارەی کاغەز

٨٠ ملم بۆ ڕۆڵی گەورە (٤٨ پیت لە هێڵێک)، ٥٨ ملم بۆ بچووک (٣٢). هەڵەی هەڵبژاردن واتە پسوولەی تەسک، نەک پسوولەی خراپ.

Paper size. 80mm for the wide roll (48 characters a line), 58mm for the small one (32). The wrong choice prints a narrow slip, not a broken one.

پسوولەی کوردی

ناوی خواردنەکان بە کوردی. ئەم پرینتەرانە فۆنتی کوردییان نییە، بۆیە پسوولەکە وەک وێنە دەنێردرێت: کەمێک هێواشتر و داتای زیاتر.

Kurdish receipt. Dish names in Kurdish. These printers have no Kurdish font, so the slip is drawn and sent as a picture: slightly slower, more data.

لۆگۆ لەسەر پسوولە

لۆگۆی مستەر کافێ لە سەرەوەی پسوولە. ئەگەر خراپ دەرچوو، لێرە بیکوژێنەرەوە.

Logo on the receipt. The shop logo at the top of each slip. If it prints poorly, switch it off here.

ناوی دوکان لەسەر پسوولە

ناوی سەرەوەی پسوولە. بەتاڵی بهێڵەوە بۆ "MR. CAFE".

Name on the receipt. The name at the top of the slip. Leave it empty for "MR. CAFE".

سندوق بە کاش

کاتێک پارە وەردەگیرێت سندوقەکە دەکرێتەوە. سندوقەکە بە پرینتەرەکەوە پەیوەستە، نەک بە تابلێتەکە.

Drawer for cash. Pops the drawer when money is taken. The drawer is wired into the printer, not into the tablet.

شاشەی پرینتەر

USB

پرینتەر بە کێبڵی OTG بە تابلێتەکە. دوگمەی "دۆزینەوەی USB" دەیبینێت، و ئەندرۆید دەپرسێت "ڕێگە بدە؟" — بەڵێ دابنێ.

USB. The printer on an OTG cable. "Find USB printers" lists it and Android asks for permission — say yes.

پرینتەری تۆڕ

ئەگەر پرینتەرەکە لەسەر وایفای بێت، IP ەکەی بنووسە (لەسەر پرینتەرەکە خۆی چاپ دەکرێت کاتێک دوگمەی feed دەگریت).

Network printer. If the printer is on the wifi, type its IP address — the printer prints its own address when you hold its feed button.

شاشەی پرینتەر

پرینتەری بلوتوث

بۆ ئەو پرینتەرانەی کە پێشتر هەبوون. سەرەتا لە ڕێکخستنەکانی ئەندرۆید پەیوەستی بکە، پاشان لێرە هەڵیبژێرە.

Bluetooth printer. For the printers the shop already had. Pair it in Android settings first, then pick it here.

کردنەوەی سندوق

دوگمەیەک بۆ تاقیکردنەوەی سندوقەکە بەبێ فرۆشتنێک.

Open the drawer. A button that kicks the drawer open with no sale attached, for testing.

پینی سندوق

سندوقەکان بۆ پینی ٢ یان ٥ دروستکراون. ئەگەر سندوقەکە نەکرایەوە، ئەمە بگۆڕە.

Drawer pin. Drawers are wired to pin 2 or pin 5. If it stays shut, switch this.

مێژوو

تۆمارەکان

هەر شتێک کە ئەم ئامێرە کردوویەتی: داواکاری گەیشتوو، پرینت، پەیوەندی. کاتێک شتێک ڕێک نەبوو، ئەمە یەکەم شوێنە بۆ سەیرکردن.

Activity log. Everything this device has done — orders in, prints, the link. When something misbehaves, this is the first place to look.

زانیاری

دەربارە

وەشان، پەیوەندی بە گەشەپێدەر، و لینکەکان. هیچ شتێکی کافێ لێرە ناگۆڕێت.

About. Version, how to reach the developer, and links. Nothing about the shop changes here.

مۆڵەتەکان

مۆڵەتەکان

ئاگادارکردنەوە بۆ داواکاری نوێ، کامێرا بۆ سکانی QR، بلوتوث بۆ پرینتەر، و ئینتەرنێت بۆ کلۆد. هەر یەکێک کە نەدرابێت تەنها ئەو کارە ناکات — ئەپی تر بە ئاسایی کار دەکات.

Permissions. Notifications for new orders, the camera for QR pairing, Bluetooth for the printer, internet for the cloud. A missing one switches off only that job.

ناوەندی مەترسی

سڕینەوەی داواکارییەکان

هەموو داواکارییەکانی ئەم ئامێرە دەسڕێت. مێنیو و مێزەکان و سندوق نەسڕدرێن. ناگەڕێتەوە.

Delete all orders. Deletes every order on this device. The menu, the tables and the cash box are left alone. Cannot be undone.

جێهێشتنی چێشتخانە

ئەم ئامێرە چێشتخانەکە لەبیر دەکات و دەبێت لە نوێوە پەیوەست ببێت. بۆ کاتێک کە ئامێرێک دەگوازرێتەوە بۆ کافێیەکی تر.

Leave the kitchen. This device forgets the kitchen and has to pair again. For moving a tablet to another shop.

بۆ دەستپێکردن

کەرەستە

- تابلێتێک بۆ چێشتخانە (Android، ٨ ئینچ یان زیاتر).
- تابلێتێک بۆ گارسۆن — دەتوانن چەندین تابلێت بن.
- تابلێتێک یان کۆمپیوتەرێک بۆ کاش.
- پرینتەرێکی گەرمی ٥٨ یان ٨٠ ملم (ESC/POS).
- وایفای — تەنها لە ناو کافێ، ئینتەرنێت پێویست نییە.

چی ئامادەیە

- ئەپی Android — تەواو.
- ئەپی کۆمپیوتەر (Linux و Windows).
- داشبۆردی وێب بۆ خاوەن و بەڕێوەبەر.
- کلۆد وەک پاڵپشتی و بۆ بینینی دوورەوە.
- ڕاپۆرتی ڕۆژ، شیفت و کاڵا.

کورتەیەک

کاپیتان پۆس ٢ ئەو سیستەمەیە کە کافێکە بەبێ ترس لە ئینتەرنێت بەکاری دەهێنێت: گارسۆن خێراتر داواکاری دەنێرێت، چێشتخانە ڕوونتر دەبینێت، کاش هەژمارێکی ڕاست دەهێڵێت، و خاوەن لە مۆبایلەوە هەموو شتێک دەبینێت.

> مستەر کافێ · کەلار — لای حەمەی قاوە