VPN IPSEC

Sommaire

Sommaire.....1
Informations additionnelles.....1
Plan d'adressage.....1
Partie 1 - Configuration du routeur R1.....2
Partie 2 - Configuration du routeur R2.....3
Partie 3 - Configuration du routeur R3.....3
Partie 4 - Configuration du switch SW3.....4
Partie 5 - Configuration du PC et du serveur Web.....4
Partie 6 - Configuration du VPN sur R1.....5
Partie 7 - Configuration du VPN sur R3.....5à

Informations additionnelles

Matériel utilisé	3 clients windows / 3 switch dont 1 pour mirroring / 3 routeur / un serveur xamp
Procédure réalisée sur machine virtuelle :	non

Plan d'adressage



Partie 1 - Configuration du routeur R1

1) Configurez le nom du routeur.

```
conf t
hostname R1
```

2) Configurez les deux interfaces en suivant le plan d'adressage.

```
int gi0/1
no sh
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

int gi0/0
no sh
ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
```

3) Configurez le routage RIPv2.

```
conf t
router rip
version 2
passive-interface gi0/1
network 192.168.1.0
network 10.1.1.0
```

```
exit
```

Partie 2 - Configuration du routeur R2

1) Configurez le nom du routeur.

2) Configurez les deux interfaces en suivant le plan d'adressage.

3) Configurez le routage RIPv2.

Partie 3 - Configuration du routeur R3

1) Configurez le nom du routeur.

```
conf t
hostname R2
```

2) Configurez les deux interfaces en suivant le plan d'adressage.

```
int gi0/0/1
no sh
ip address 10.2.2.2 255.255.255.252

int gi0/0/0
no sh
ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
```

3) Configurez le routage RIPv2.

```
conf t
router rip
version 2
network 10.2.2.0
network 10.1.1.0
exit
```

Partie 4 - Configuration du switch SW3

Nous avons besoin de mettre en place du port mirroring afin qu'un client puisse écouter sur le réseau et ainsi analyser les trames.

1) On le renomme

```
hostname SW3
```

2) On met en place le port mirroring

```
conf t
monitor session 1 source interface Gi0/13
monitor session 1 destination interface Gi0/9
```

Partie 5 - Configuration du PC et du serveur Web

1) Configurez les interfaces réseaux du PC et du serveur Web en suivant le plan d'adressage.

→ Sur le PC qui héberge le serveur XAMP, il faudra mettre l'ip suivante : 192.168.3.1/24 avec la passerelle 192.168.3.254

2) Vérifiez la communication entre le PC et le serveur Web.

→ Avec le PC côté droit (192.168.1.1) on réalise une connexion sur le serveur, au site HTTP.

On peut remarquer via le pc qui est relié à SW3 que nous arrivons à voir le trafic en claire et donc le code source de la page HTML



Partie 6 - Configuration du VPN sur R1

Partie 7 - Configuration du VPN sur R3