Code ISO 8859-1 (latin-1)

	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0000	NUL	DLE		0	<u>a</u>	P	`	p		DCS		0	À	Ð	à	ð
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q		PU1	ï	±	Á	Ñ	á	ñ
0010	STX	DC2	**	2	В	R	b	r	BPH	PU2	¢	2	Â	Ò	â	ò
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s	NBH	STS	£	3	Ã	Ó	ã	ó
0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t		ССН	¤	,	Ä	Ô	ä	ô
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u	NEL	MW	¥	μ	Å	Õ	å	õ
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v	SSA	SPA		\P	Æ	Ö	æ	ö
0111	BEL	ETB	•	7	G	W	g	w	ESA	EPA	§	•	Ç	×	ç	÷
1000	BS	CAN	(8	Н	X	h	X	HTS	sos	••	و	È	Ø	è	Ø
1001	НТ	EM)	9	I	Y	i	y	HTJ		©	1	É	Ù	é	ù
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	Z	VTS	SCI	a	0	Ê	Ú	ê	ú
1011	VT	ESC	+	;	K	[k	{	PLD	CSI	«	»	Ë	Û	ë	û
1100	FF	FS	,	<	L	١	l	I	PLU	ST	Г	1/4	Ì	Ü	ì	ü
1101	CR	GS	-	=	M]	m	}	RI	OSC	-	1/2	Í	Ý	í	ý
1110	SO	RS	٠	>	N	٨	n	~	SS2	PM	R	3/4	Î	þ	î	þ
1111	SI	US	/	?	O	_	0	DEL	SS3	APC		ં	Ϊ	ß	ï	ÿ

Code ISO 8859-15 (latin-9)

	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	ő	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0000	NUL	DLE		0	<u>a</u>	P	`	p		DCS		0	À	Đ	à	ð
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q		PU1	i	±	Á	Ñ	á	ñ
0010	STX	DC2	**	2	В	R	b	r	BPH	PU2	¢	2	Â	Ò	â	ò
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s	NBH	STS	£	3	Ã	Ó	ã	ó
0100	ЕОТ	DC4	\$	4	D	T	d	t		ССН	€	Ž	Ä	Ô	ä	ô
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u	NEL	MW	¥	μ	Å	Õ	å	õ
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v	SSA	SPA	Š	\P	Æ	Ö	æ	ö
0111	BEL	ETB	•	7	G	W	g	w	ESA	EPA	§	•	Ç	×	ç	÷
1000	BS	CAN	(8	Н	X	h	X	HTS	sos	š	ž	È	Ø	è	Ø
1001	НТ	EM)	9	I	Y	i	y	HTJ		©	1	É	Ù	é	ù
1010	LF	SUB	*	••	J	Z	j	Z	VTS	SCI	a	0	Ê	Ú	ê	ú
1011	VT	ESC	+	;	K	[k	{	PLD	CSI	«	»	Ë	Û	ë	û
1100	FF	FS	,	\	L	١	1		PLU	ST	¬	Œ	Ì	Ü	ì	ü
1101	CR	GS	ı	III	M	J	m	}	RI	OSC	-	œ	Í	Ý	í	ý
1110	SO	RS	•	>	N	٨	n	~	SS2	PM	R	Ÿ	Î	Þ	î	þ
1111	SI	US	/	?	O	_	0	DEL	SS3	APC	_	ં	Ϊ	ß	ï	ÿ