
Herramienta de salida Microsoft Power BI




- Antes de poder utilizar la herramienta de salida de BI de alimentación, debe crearse una aplicación web y configurarla con permisos para acceder a la instancia de BI de alimentación deseada
- Esta herramienta no se instala automáticamente con Designer. Para utilizar esta herramienta, descárgala de: https://gallery.alteryx.com/






- Cree una aplicación web registrada con su inquilino de Active Directory de Microsoft Azure.
 - Desplácese hasta https://dev.powerbi.com/apps
 - Regístrese con su cuenta de Active
 Directory existente de Microsoft Azure
 para su instancia de Power BI.
 - 3. Configure la aplicación web:
 - -> Ingrese un nombre de APP. Por ejemplo: Alteryx Power BI Integration.
 - -> Seleccione la aplicación tipo: servidor-lado Web App
 - -> Ingrese la URL de redireccionamiento: https://login.Live.c om/oauth20 desktop.SRF
 - -> Ingrese la URL de la página de inicio: https://localhost

1 - 2 T-11 1 - 1 - 1
tep 2 Tell us about your app
Let's start with some basic details.
op Name:
Alteryx PolyerBI Integration
пр Турес
ecify the type of app. Use 'Server-side Web app' for web apps or Web APIs, or 'Native app' for apps that run on client devices (Android, iOS. Windows, et
Server-side Web app
direct URL:
URL within your web application that will be redirected to when user login completes in order for your app to receive an authorization code for that user.
https://login.live.com/oauth20_desktop.srf
ome Page URL:
e URL for the home page of your application.
https://localhost




- 4. En el paso elegir APIs para acceder, habilite los datasets de lectura y Lea y escriba todos los datasets para que la herramienta de salida de BI de energía pueda escribir datos en la instancia de BI de energía y comprobar si puede sobrescribir datasets.
- 5. Activar leer todos los grupos de modo que la herramienta de salida de BI de alimentación pueda determinar a qué grupos o espacios de trabajo puede escribir datos el usuario.




6. Haga clic en el **botón registrar aplicación** y guarde el ID del cliente y los valores secretos del cliente en algún lugar seguro.

Configurar la Herramienta



- 1. Introduzca el identificador único para el arrendatario de Active Directory de Azure asociado a la instancia de BI de alimentación
- 2. Para buscar su ID de inquilino de Office 365 en el Centro de administración de Azure AD: https://aad.portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/Overview
- Inicie sesión en el <u>Centro de administración</u> de Azure Active <u>Directory como</u> administrador global o de administración de usuarios.
- 4. En **Administrar**, seleccione **Propiedades**. La ID del inquilino se muestra en el cuadro **ID** del **directorio**.



Configurar la Herramienta en Alteryx

- 1. En el **campo Identificador de cliente** , introduzca el identificador de aplicación para la aplicación creada.
- 2. Introduzca la clave secreta del cliente para la aplicación creada.
 - Seleccione Actualizar token o conservar credenciales.
 Cuando se selecciona actualizar token, deberá introducir su correo electrónico y contraseña de usuario para BI de alimentación en los campos username y password que se muestran bajo la desplegable autenticación. Esto permitirá que la herramienta permanezca logueada en su nombre hasta que el token de actualización expire o sea revocado.
 - Cuando se selecciona perdurar credenciales, deberá introducir su correo electrónico y
 contraseña de usuario para BI de alimentación en los campos username y password que se
 muestran bajo el tipo de autenticación desplegable. Esto permitirá que la herramienta
 permanezca logueada en su nombre hasta que las credenciales de usuario cambien.
- 3. Después de introducir la configuración de autenticación, haga clic en el botón iniciar sesión