Mode d'emploi : modifier le site et gérer les versions

Pour les enseignants. Le site fonctionne depuis la clé USB, sans Internet et sans rien installer.

Ce qu'il y a sur la clé USB

- **index.html :** ouvre le site (double-clic).
- **js :** les textes des TP, les corrections et l'historique des versions.
- **images :** les dessins et les photos.
- **annexes :** les documents à joindre (synthèse des compétences, ce mode d'emploi…).
- **versions :** toutes les versions du site, dont Version_0_origine.zip, la sauvegarde de secours.

Ne renommez pas et ne déplacez pas ces dossiers : le site ne les trouverait plus.

Ce que vous pouvez modifier vous-mêmes

- **Les textes :** titres, paragraphes, bulles des personnages, cases des tableaux.
- **Les questions :** le numéro, l'énoncé, et la correction juste en dessous. Vous pouvez aussi ajouter ou supprimer une question.
- **Ce qui ne se modifie pas :** les images, les jeux, les simulateurs, et le nombre de lignes ou de colonnes d'un tableau. Pour ces changements, contactez l'équipe.

Modifier une question, étape par étape

1. **Se connecter.** Ouvrez le site depuis la clé USB, cliquez sur « Espace prof » et tapez le mot de passe.
2. **Ouvrir l'éditeur.** Dans « Outils », cliquez sur « Modifier les TP ». Choisissez le TP et la séance.
3. **Modifier.** Changez le texte directement dans les cases. La correction se trouve sous chaque question.
4. **Vérifier le résultat.** Cliquez sur « Enregistrer et voir le résultat » : la page se recharge et le changement apparaît. Attention : à ce stade, il n'existe que sur cet ordinateur.

Mettre le changement sur la clé USB (créer une version)

C'est cette étape qui rend la modification visible pour tous les collègues.

1. **Créer la version.** Dans l'éditeur, écrivez votre nom et la raison du changement, puis cliquez sur « Enregistrer la version N ». Un fichier Version_N_date.zip est téléchargé.
2. **Décompresser sur la clé.** Décompressez ce zip dans le dossier du site, sur la clé USB, et acceptez de remplacer les fichiers.
3. **Ranger le zip.** Rangez le fichier zip dans le dossier « versions » de la clé.
4. **Contrôler.** Ouvrez « Suivi des versions » dans l'Espace prof : la nouvelle version apparaît, avec chaque modification avant / après. « Télécharger le journal » donne la liste complète dans Word ou LibreOffice.

Revenir en arrière

Décompressez Version_0_origine.zip (ou une autre version du dossier « versions ») dans le dossier du site et acceptez de remplacer les fichiers. Le site redevient exactement celui de cette version.

Ne supprimez jamais Version_0_origine.zip : c'est la sauvegarde de secours.

Bonnes pratiques

- **Une clé de référence.** Une seule clé USB « de référence », et une seule personne qui y ajoute les versions. Les autres lui envoient leur zip.
- **Une copie avant de changer.** Faites une copie de la clé de référence avant chaque nouvelle version.
- **Le mot de passe.** Le mot de passe se change dans l'Espace prof (« Mot de passe »), par exemple s'il circule chez les élèves.
- **À savoir.** Une phrase modifiée perd le gras qu'elle avait à l'intérieur. Les fichiers Word d'origine ne sont pas mis à jour : le site devient la version de référence.