

## 1) Detalii pentru introducerea AWB-urilor interne utilizand fisierul cu format .csv

- Tip serviciu: este un camp obligatoriu (pentru ajutor in completarea coloanei tip serviciu va puteti ghida dupa valorile prezente la selectarea tipului de serviciu din fereastra de introducere AWB);
- Banca: este un camp special. Nu se completeaza, informatia este preluata automat din configurarea clientului in cazul specificarii unui serviciu de tip Cont Colector;
- IBAN: este un camp special. Nu se completeaza, informatia este preluata automat din configurarea clientului in cazul specificarii unui serviciu de tip Cont Colector;
- Nr. colete: este obligatoriu (caz in care campul nr. plicuri este necompletat);
- Nr. plicuri: este obligatoriu; (caz in care nr. colete este necompletat);
- Greutate: este obligatoriu;
- Plata expeditiei: este obligatorie (completati cu expeditor sau destinatar);
- Ramburs (max. 50 de caractere): se completeaza doar cu valori numerice (rambursare de bani, suma in LEI), indiferent de tipul de serviciu, numai daca se solicita ramburs;
- Plata rambursului: se completeaza numai daca se solicita ramburs, adica in cazul in care ati completat campul ramburs (completati cu expeditor sau destinatar);
- Valoare declarata: este optionala (se introduce o suma in RON);
- Persoana contact expeditor (max. 30 de caractere): este optionala (se poate completa numele persoanei de contact sau orice alta informatie suplimentara);
- Observatii (200 de caractere): este optionala (pentru ajutor in completarea coloanei Observatii va puteti ghida dupa campul observatii prezent in fereastra de introducere AWB);
- Continut (max. 36 de caractere): este optional;
- Nume destinatar (max. 40 de caractere): este obligatoriu;
- Persoana contact (max. 30 de caractere): este optionala (se poate completa numele persoanei de contact destinatare sau orice alta informative suplimentara);
- Telefon (max. 25 de caractere): este obligatoriu;
- Fax (max. 25 de caractere): este camp optional;
- Email (max. 100 de caractere): este camp optional;
- Judet: este camp obligatoriu (in cazul in care campul cod postal nu este completat, acesta trebuie completat cu numele judetului destinatar, exact asa cum este denumirea de la Posta Romana, dar fara diacritice);
- Localitate: este camp obligatoriu (trebuie completat cu numele localitatii destinatare, exact asa cum este denumirea de la Posta Romana, dar fara diacritice);





- Strada (max. 250 de caractere): este camp obligatoriu (aici puteti completa si detaliile adresei de livrare: Nr, Bloc, Scara, Etaj, Apartament);
- Cod postal (max. 6 de caractere): este camp obligatoriu (se va completa in cazul in care campul Judet nu este completat);
- coloanele Nr, Bloc, Scara, Etaj, Apartament sunt optionale daca le-ati inclus in coloana Strada;
- Lungime/Latime/Inaltime pachet: sunt campuri optionale;
- Restituire (max. 50 de carectere): este camp optional si se completeaza numai in situatia in care pe langa suma de bani mentionata in campul Ramburs se doreste si un alt ramburs non-cash (documente, marfa);
- Centru Cost (max. 40 de carectere): este un camp optional si se completeaza in cazul in care dumneavoastra doriti sa gestionati/repartizati intern expeditiile pe centrii de cost;
- Optiuni (max. 50 caractere): este un camp optional. Daca se opteaza pentru serviciul "Deschidere la livrare" este necesar sa completati acest camp cu valoarea "A";
- Packing: in cazul in care se opteaza pentru optiunea "Deschidere la livrare", acest camp se va completa cu datele de pe packing-list. Regula de completare a packing-list-ului este urmatoarea: caracterul "/" separa informatiile despre produs si caracterul "/" separa produsele
  - (ex:"produs1/descriere1/cod1/buc1/valdecl1|produs2/descriere2/cod2/buc2/valdecl2" va genera un packing-list cu doua produse);
- Date personale (max. 15 caractere): este un camp optional. In acesta se vor completa seria si numarul CI (in cazul in care se opteaza pentru optiunea "Deschidere la livrare"). Regula de completare este urmatoarea: "|" separa seria si numarul.(ex: "XX|111111" va genera un packing list ce va afisa seria "XX" si numarul "111111").

A se acorda atentie modului in care se salveaza fisierul \*.csv deoarece unele editoare omit a completa separatorul virgula ( , ) pentru ultimele coloane daca acestea nu sunt completate.





## 2) Calcul tarif AWB-uri interne utilizand tarif.php

- username contul utilizator SelfAWB (a fost comunicat de FAN COURIER la deschiderea contului);
- user pass parola dumneavoastra;
- client id reprezinta un identificator unic al sucursalei (va rugam sa contactati departamentul IT pentru a va comunica identificatorul);
- serviciu pentru ajutor va puteti ghida dupa valorile prezente la selectarea tipului de serviciu din fereastra de introducere AWB;
- localitate\_dest trebuie introdus numele localitatii destinatare, exact asa cum sunt denumirile de la Posta Romana, dar fara diacritice;
- judet\_dest trebuie introdus numele judetului destinatar;
- plicuri numarul de plicuri;
- colete numarul de colete;
- greutate greutatea totala a expeditiei;
- lungime lungimea coletului (in cm);
- latime latimea coletului (in cm);
- inaltime inaltimea coletului (in cm);
- val decl reprezinta valoarea declarata a expeditiei (se introduce o suma in RON);
- plata ramburs completati cu expeditor sau destinatar.



Sediul social: SC FAN COURIER EXPRESS SRL Str. Fabrica de Glucoză nr. 11C, sector 2, cod poștal 020331, J40/4014/2001, R013838336

Punct de lucru: SC FAN COURIER EXPRESS SRL Str. Şoseaua de Centură nr. 32, Ştefăneștii de Jos, Jud. Ilfov, cod poștal 077175, CIF 27776934

Punct de lucru: SC FAN COURIER EXPRESS SRL Splaiul Independenței nr. 319, sector 6, cod poștal 060044, CIF 24800973

Punct de lucru: SC FAN COURIER EXPRESS SRL Şos. Berceni nr. 7, Popeşti-Leordeni, CIF 24813361



## 3) Detalii pentru introducerea AWB-urilor internationale utilizand fisierul cu format .csv

- Tip serviciu: este un camp obligatoriu (se va completa cu Export);
- Mod trimitere: este un camp obligatoriu ce reprezinta modalitatea de trimitere a expeditiei (se va completa cu rutier sau aerian);
- Nr. colete: este un camp obligatoriu (caz in care campul nr. plicuri este necompletat);
- Nr. plicuri: este un camp obligatoriu (caz in care nr. colete este necompletat);
- Greutate: este un camp obligatoriu ce reprezinta greutatea totala a expeditiei (kg);
- Tip continut: este un camp obligatoriu (se va completa cu document sau non document);
- Persoana contact expeditor (maxim 30 de caractare): este un camp optional (se poate complete numele persoanei de contact sau orice alta informatie suplimentara);
- Observatii (maxim 200 de caractere): este un camp optional;
- Nume destinatar (maxim 40 de caractere): este un camp obligatoriu;
- Tara de destinatatie: este un camp obligatoriu;
- Telefon (maxim 25 de caractere): este un camp obligatoriu
- Fax (maxim 25 de caractare): este un camp optional;
- Email (maxim 100 de caractare): este un camp optional;
- Localitatea: este un camp obligatoriu (trebuie completat cu numele localitatii destinatare fara diacritice)
- Strada (max. 250 de caractere): este camp obligatoriu (aici puteti completa si detaliile adresei de livrare: Nr, Bloc, Scara, Etaj, Apartament);
- Cod postal (max. 6 de caractere): este camp obligatoriu;
- Coloanele Nr, Bloc, Scara, Etaj, Apartament sunt optionale daca le-ati inclus in coloana Strada;
- Lungime/Latime/Inaltime pachet: sunt campuri obligatorii;

Punct de lucru: SC FAN COURIER EXPRESS SRL Şos. Berceni nr. 7, Popeşti-Leordeni, CIF 24813361



Sediul social: SC FAN COURIER EXPRESS SRL Str. Fabrica de Glucoză nr. 11C, sector 2, cod poștal 020331, J40/4014/2001, R013838336

Punct de lucru: SC FAN COURIER EXPRESS SRL Str. Şoseaua de Centură nr. 32, Ştefăneștii de Jos, Jud. Ilfov, cod poștal 077175, CIF 27776934

Punct de lucru: SC FAN COURIER EXPRESS SRL Splaiul Independenței nr. 319, sector 6, cod poștal 060044, CIF 24800973



## 4) Calcul tarif awb international utilizand tarif.php

- username contul utilizator SelfAWB (a fost comunicat de FAN COURIER la deschiderea contului);
- user\_pass parola dumneavoastra;
- client\_id reprezinta un identificator unic al sucursalei (va rugam sa contactati departamentul IT pentru a va comunica identificatorul);
- serviciu Export
- modtrim Modalitatea de trimitere a expeditiei (aerian sau rutier)
- greutate greutatea totala a expeditiei
- pliccolet numarul total de pachete din componenta expeditiei
- s\_inaltime suma tuturor inaltimilor pachetelor
- s\_latime suma tuturor latimilor pachetelor
- s\_lungime suma tuturor lungimilor pachetelor
- volum suma volumelor pachetelor
- dest tara numele tarii de destinatie
- tipcontinut valorile document 1 sau non-document 2
- km\_exp numar kilometrii exterior la expeditor (conform listei de distante export\_distante\_integrat.php)



Sediul social: SC FAN COURIER EXPRESS SRL Str. Fabrica de Glucoză nr. 11C, sector 2, cod poștal 020331, J40/4014/2001, R013838336

Punct de lucru: SC FAN COURIER EXPRESS SRL Str. Şoseaua de Centură nr. 32, Ştefăneștii de Jos, Jud. Ilfov, cod poștal 077175, CIF 27776934

Punct de lucru: SC FAN COURIER EXPRESS SRL Splaiul Independenței nr. 319, sector 6, cod poștal 060044, CIF 24800973

Punct de lucru: SC FAN COURIER EXPRESS SRL Şos. Berceni nr. 7, Popeşti-Leordeni, CIF 24813361