


画面設計図

検索画面(トップ画面)

下部ナビゲーションボタン

左から

- ①お気に入り:お気に入り画面へ
(未ログイン状態時はログイン画面へ)
- ②検索:トップ画面(ホーム画面)を兼ねているので
アプリ起動時は選択状態
- ③ログイン:ログインページへ
(ログイン済時はマイページボタン表示)



店名・住所・駅など
キーワード入力

選択状態になるのみ
詳細条件と複数選択できる

タップで詳細検索条件開く(開閉式)

タップで検索結果へ

ログイン済状態で
マイページボタン表示
選択状態時にブルーになる
(お気に入り、ログインも同様に選択時ブルー)

検索結果0件画面

タップで検索画面(条件変更)
へ戻る

←条件変更



該当する店舗が見つかりませんでした

条件を変えて検索してみてください

お探しの店舗がない場合

+店舗を登録する

タップで未登録店舗登録画面へ遷移
(未ログイン時→ログイン案内モダ
ル表示)

下部ナビゲーションボタン

左から

- ①お気に入り:お気に入り画面へ
(未ログイン状態時はログイン画面へ)
- ②検索:トップ画面(ホーム画面)を兼ねているので
アプリ起動時は選択状態
- ③ログイン:ログインページへ
(ログイン済時はマイページボタン表示)



お気に入り



検索する



ログイン

検索結果画面

タップで検索画面へ戻る

←条件変更

POPタップで店舗詳細画面へ

地図API

並び替えタブ

- ・新しい順
- ・古い順

閉店扱い時は閉店ラベル表示

タップでお気に入り登録可能
お気に入り登録時は赤ハートへ

店舗詳細画面への遷移方法 →
リスト上スクロールで表示される
店舗リストタップで店舗詳細画面へ

タップで店舗詳細画面へ

表示内容

- ・写真
- ・店舗名
- ・体験情報投稿件数
- ・主なキッズメニュー



ログイン画面

ログインエラー時

メールアドレスまたはパスワードが違います

メールアドレス

test@test.com

パスワード

半角英数字8文字以上20文字以内



ログイン

ログインするとトップ画面に戻ります

アカウントをお持ちでない方は[こちら](#)

パスワードを忘れた方は [こちら](#)

ログイン

メールアドレス

sample@example.com

パスワード

半角英数字8文字以上20文字以内



ログイン

ログインするとトップ画面に戻ります

アカウントをお持ちでない方は[こちら](#)

パスワードを忘れた方は [こちら](#)

[← トップ画面に戻る](#)

タップでパスワード表示 / 非表示切り替え

ログイン成功 → トップ画面へ戻る

ログイン失敗 → ログイン画面を再表示

アカウント登録画面を表示

パスワード再設定画面を表示

トップ画面に遷移

パスワード再設定URLメール送信画面

ログイン画面に戻る

エラー時

有効なメールアドレスを入力してください

メールアドレス

test@test.com

戻る パスワード再設定URL送信



登録しているメールアドレスを入力してください
パスワード再設定用のリンクをお送りします

メールアドレス

test@test.com

送信する

入力されたメールアドレスが
登録されている場合のみメールを送信します

タップで「送信完了しました」とトースト表示

送信完了しました

→このあと画面遷移なし

パスワード再設定画面

エラー時

以下項目を入力し、パスワードを再設定してください

有効なパスワードを入力してください

新パスワード

半角英数字8文字以上20文字以内



新パスワード再入力

半角英数字8文字以上20文字以内



変更する

タップでログイン画面へ遷移

パスワード再設定



以下項目を入力し、パスワードを再設定してください

新パスワード

半角英数字8文字以上20文字以内



新パスワード再入力

半角英数字8文字以上20文字以内



タップでパスワード表示 / 非表示切り替え

変更する

変更成功→ログイン画面へ遷移

← ログイン画面に戻る

アカウント登録画面

投稿入力途中でタップすると

入力内容が消えてしまいます が本当に戻りますか？

そのまま続ける

戻る

そのまま続ける: モーダル消えてアカウント登録画面に戻る
戻る: ログイン画面に戻る

◀戻る

新規登録

以下全ての項目を入力してください

ユーザー名

ユーザー名

変更できません

メールアドレス

sample@example.com

パスワード

パスワード



パスワード再入力



半角英数字 8文字以上 20文字以内

登録

エラー時

各項目下部にエラー内容表示

例) メールアドレス

sample@example.com

・有効なメールアドレスを入力してください

パスワードの表示 / 非表示切替

登録完了 → ログイン状態でトップ画面へ

登録失敗 → エラー内容を赤字表示

アカウント登録完了画面

[←戻る](#)

新規登録

以下全ての項目を入力してください

ユーザー名

変更できません

登録完了しました
トップ画面へ移動します

パスワード 

パスワード再入力 

半角英数字 8文字以上 20文字以内

登録

登録完了→ログイン状態でトップ画面へ

ログイン案内メッセージ表示画面



未ログイン時、下部ナビゲーションバーの

①お気に入り

②投稿する

または店舗のお気に入りボタンをタップすると、ログイン案内メッセージを表示する。

→下部ナビゲーションバーのログインボタンよりログイン

店舗詳細画面①

タップで検索結果一覧へ戻る

タップで直接その情報へ移動
マーカーされる

左右フリックで写真切替

タップで店舗位置が map で表示される
モーダルがポップアップされる

画面をスクロールしても店舗名残る

タップで編集画面へ遷移

タップでお気に入り登録可能
お気に入り登録時は赤ハートへ

スクロールで他項目表示



店舗詳細画面②

- タップで検索結果一覧へ戻る
- タップで直接その情報へ移動
マーカーされる
- タップで店舗位置が map で表示される
モーダルがポップアップされる

The screenshot shows a mobile app interface for a store named 'OOうどん'. At the top, there is a header bar with a back arrow, the store name, and an edit icon. Below the header is a tab bar with four options: '基本情報' (Basic Information), 'キッズメニュー' (Kids Menu), '店舗設備' (Store Equipment), and '体験投稿' (Experience Post). The '基本情報' tab is currently selected. The main content area displays the following information: address (東京都渋谷区代官山町〇〇1), phone number (03-1234-5678), business hours (不定休), and parking information (店舗前に3台あり(近隣にコインパーキング有)). Below this is a section for the 'キッズメニュー' (Kids Menu) with three items: 'うどん (2件)', 'おまかせうどん (2件)', and 'カレー (3件)'. The '店舗設備情報' (Store Equipment Information) section includes a '座席タイプ' (Seating Type) dropdown menu with options '個室' (Private Room), '広座' (Open Seating), and 'テーブル' (Table). Below this are buttons for 'ベビーカーOK', 'キッズチェア', 'おむつ交換台', 'キッズスペース', and 'キッズカトラリー'. At the bottom of the screen is a navigation bar with four icons: 'お気に入り' (Favorite), '検索する' (Search), '投稿する' (Post), and 'ログイン' (Login).

画面をスクロールしても店舗名残る

タップで編集画面へ遷移

スクロールで他項目表示

タップで体験投稿画面へ遷移

店舗詳細画面③

タップで検索結果一覧へ戻る

タップで直接その情報へ移動
マーカーされる

該当項目の色が濃くなる

50%以上で選択状態になる

画面をスクロールしても店舗名残る

タップで編集画面へ遷移

タップで体験投稿一覧へ遷移

スクロールで他項目表示(最新 3件)

タップで体験投稿画面へ遷移



閉店中店舗画面

- タップで検索結果一覧へ戻る
- タップで直接その情報へ移動
マーカーされる
- 左右フリックで写真切替
- タップで店舗位置が map で表示される
モーダルがポップアップされる



画面をスクロールしても店舗名残る

タップで編集画面へ遷移

タップでお気に入り登録可能
お気に入り登録時は赤ハートへ

スクロールで他項目表示

体験投稿機能は利用できない

体験投稿一覧画面

タップで店舗詳細画面へ戻る

タップで直接その情報へ移動
マーカーされる

画面をスクロールしても店舗名残る

The screenshot shows a mobile app interface for 'OOうどん'. At the top, there's a header with a back arrow labeled '戻る' and the store name 'OOうどん'. Below the header is a navigation bar with four tabs: '基本情報', 'キッズメニュー', '店舗設備', and '体験投稿', with the last one being selected. A '新しい順' dropdown is on the right. The main content area lists two experience posts. The first post, 'Name', has a 4-star rating and a note about suitability for elementary school children. It includes a 'キッズメニュー' section with 'お子様ランチ' and '未就学児' options, and a '店舗設備情報' section with various facility tags like 'ベビーカーOK', 'キッズチェア', etc. The second post, 'Name2', has a 4-star rating and a note about baby car availability. At the bottom is a navigation bar with four icons: 'お気に入り', '検索する', '投稿する', and 'ログイン'.

スクロールで他投稿表示

タップで体験投稿画面へ遷移

閉店中店舗体験投稿一覧画面

タップで店舗詳細画面へ戻る

タップで直接その情報へ移動
マーカーされる

画面をスクロールしても店舗名残る

The screenshot shows a mobile app interface for a closed store's experience submission list. The header is light blue with a back arrow and the store name "〇〇うどん". Below the header is a tab bar with four tabs: "基本情報", "キッズメニュー", "店舗設備", and "体験投稿", with the last tab being active. A pink banner states "現在この店舗は閉店中입니다". The main content area lists two submissions. The first submission, "Name", has a 4-star rating and a note about lunch for elementary school children. It includes a "キッズメニュー" section with "お子様ランチ" and "未就学児" options, and a "店舗設備情報" section with various facility tags. The second submission, "Name2", has a 4-star rating and a note about the baby car seat. The bottom navigation bar has three icons: "お気に入り", "検索する", and "ログイン".

戻る 〇〇うどん

基本情報 キッズメニュー 店舗設備 体験投稿

現在この店舗は閉店中입니다

新しい順 ▼

Name
★★★★☆
お子様ランチは小学生には少し物足りないかもしれません。
お店の方の対応はとても良かったです！

キッズメニュー
お子様ランチ 未就学児

店舗設備情報
店舗タイプ
ベビーカーOK キッズチェア
おむつ交換台 キッズスペース キッズカトラリー

Name2
★★★★☆
ベビーカーOKですが通路は少し狭めです。

お気に入り 検索する ログイン

スクロールで他投稿表示

体験投稿機能は利用できない

店舗詳細編集画面

タップで店舗詳細画面に戻る

写真タップで写真の変更可能

タップで変更確認モータル

本当に変更しますか？

戻る

変更する

変更する: 店舗詳細画面へ遷移
戻る: 編集画面に戻る

◀ 戻る

店舗詳細編集

□ 閉店

※は必須項目です
※エラー後は新しく選択した写真が消えてしまいます。
必要な場合はもう一度写真を選択してください。

+写真1

+写真2

+写真3

+写真4

※最大4枚まで投稿可能(1枚必須)
※写真をタップすると変更できます。
※1枚目の写真が一覧に表示されます。

店舗名※

〇〇うどん

電話番号

03-1234-5678

住所※

東京都渋谷区代官山町〇〇 -1

定休日

不定休

営業時間

11:00 ~ 21:00

駐車場

店舗前に3台あり(近隣にコインパーキング有)

変更する

チェックで閉店扱いに変更
「変更する」を押すと保存される
※検索結果には引き続き表示される

店舗詳細編集画面(閉店中店舗)

タップで店舗詳細画面に戻る

写真タップで写真の変更可能

タップで変更確認モータル

本当に変更しますか？

戻る

変更する

変更する: 店舗詳細画面へ遷移
戻る: 編集画面に戻る

◀ 戻る店舗詳細編集✔ 閉店

現在この店舗は閉店中입니다

※は必須項目です

+写真1

+写真2

+写真3

+写真4

※最大4枚まで投稿可能(1枚必須)
※写真をタップすると変更できます。
※1枚目の写真が一覧に表示されます。

店舗名※

〇〇うどん

電話番号

03-1234-5678

住所※

東京都渋谷区代官山町〇〇 -1

定休日

不定休

営業時間

11:00 ~ 21:00

駐車場

店舗前に3台あり(近隣にコインパーキング有)

変更する

チェックを外すと閉店扱いを解除
「変更する」を押すと保存される

投稿作成画面①

投稿入力途中でタップすると

入力内容が消えてしまいがち。本当に戻りますか？

そのまま続ける

戻る

そのまま続ける: モーダル消えて投稿画面に戻る
戻る: 投稿しようとしていた店舗の店舗詳細画面に戻る

タップして評価

アイコンタップで選択(複数選択可能)
選択無しでもOK

タップすると「下書き保存しました」と-toast
表示される
→1~2秒後に下書き一覧へ自動遷移

下書き保存しました

※公開したくない投稿は「下書き保存」をタップし投稿一覧から非表示にできる。

◀ 戻る

投稿する

※は投稿時の必須項目です
下書き保存は未入力でも可能です

+写真1

+写真2

+写真3

+写真4

※最大4枚まで投稿可能(1枚必須)
※1枚目の写真が一覧に表示されます。

食べたキッズメニュー

メニュー名:

▼年齢を選択する

量: ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

※

1: 少ない ~ 5: 多い

店舗設備情報

当てはまるものをタップ

産量タイプ

ベビーカーOK

キッズチェア

個室

産後

テラス

おむつ交換台

キッズスペース

キッズカントリー

総合評価 (1: 低い 2: やや低い 3: 普通 4: 高い 5: とても高い)

※

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

下書き保存

投稿

タップで写真追加

プルダウンで年齢選択

スクロールで下まで表示

タップして評価

タップで「投稿完了しました」と-toast表示

投稿完了しました

→1~2秒後に自動で投稿した店舗の店舗詳細画面へ移動

投稿作成画面②

投稿入力途中でタップすると

入力内容が消えてしまいがちに本当に戻りますか？

そのまま続ける

戻る

そのまま続ける: モーダル消えて投稿画面に戻る
戻る: 投稿しようとしていた店舗の店舗詳細画面に戻る

タップして評価

タップすると「下書き保存しました」とトースト表示される(1~2秒で消える)

下書き保存しました

◀戻る

投稿する

食べたキッズメニュー

メニュー名: メニュー名を入力

▼年齢を選択する

量: ○1 ○2 ○3 ○4 ○5

1: 少ない ~ 5: 多い

店舗設備情報

当てはまるものをタップ

座席タイプ

ベビーカーOK

キッズチェア

個室

座席

ヤープル

おむつ交換台

キッズスペース

キッズカトラー

総合評価 (1: 低い 2: やや低い 3: 普通 4: 高い 5: とても高い)

○1 ○2 ○3 ○4 ○5

コメント

一言でもOKです

例)

-キッズチェアがあて助かりました

-スタッフの皆さんがとても親切でした

下書き保存

投稿

プルダウンで年齢選択

アイコンタップで選択(複数選択可能)
選択無しでもOK

タップして評価

タップで「投稿完了しました」とトースト表示

投稿完了しました

→1~2秒後に自動で投稿した店舗の店舗詳細画面へ移動

投稿エラー画面

投稿入力途中でタップすると

入力内容が消えてしまいがちに本当に戻りますか？

そのまま続ける

戻る

そのまま続ける: モーダル消えて投稿画面に戻る
戻る: 投稿しようとしていた店舗の店舗詳細画面に戻る

四角タップで量表示

アイコンタップで選択(複数選択可能)
選択無しでもOK

タップすると「下書き保存しました」とトースト表示される(1~2秒で消える)

下書き保存しました

◀ 戻る

投稿する

※は投稿時の必須項目です
下書き保存は未入力でも可能です
写真は1枚以上登録してください。

+写真1

+写真2

+写真3

+写真4

※最大4枚まで投稿可能(1枚必須)
※1枚目の写真が一覧に表示されます。

食べたキッズメニュー

メニュー名:

▼年齢を選択する

量: ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

1: 少ない ~ 5: 多い

店舗設備情報

当てはまるものをタップ

施設タイプ

ベビーカーOK

キッズチェア

個室

産後

アット

おもちゃ交換台

キッズスペース

キッズカトラリー

総合評価 (1: 低い 2: やや低い 3: 普通 4: 高い 5: とても高い)

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

総合評価をしてください

下書き保存

投稿

+タップで写真追加可能

プルダウンで年齢選択

スクロールで下まで表示

タップして評価

タップで「投稿完了しました」とトースト表示

投稿完了しました

→1~2秒後に自動で投稿した店舗の店舗詳細画面へ移動

お気に入り画面



並び替えタブ

- ・新しい順
- ・古い順

スクロールで他投稿表示

タップでお気に入り登録可能
お気に入り登録時は赤ハートへ

タップで店舗詳細画面へ

お気に入りゼロ件画面



マイページ画面

一つ前の画面に戻る

◀戻る

User Name

投稿

〇件 >

タップすると体験投稿詳細画面へ遷移

下書き

〇件 >

タップすると下書き稿詳細画面へ遷移

未登録店舗登録

>

未登録店舗登録画面へ遷移

アカウント編集

>

アカウント編集画面へ遷移

ログアウト

>

タップすると「本当にログアウトしますか？」のモーダル表示

ログアウト

本当にログアウトしますか？

戻る

ログアウトする

戻る: マイページに戻る
ログアウトする: ログアウトして検索画面(トップ画面)に遷移



お気に入り



検索する



マイページ

投稿済み一覧画面

タップでマイページへ戻る



画面をスクロールしても店舗名残る

タップで並び替え(新しい順、古い順)

タップで投稿編集画面へ遷移

スクロールで他投稿表示

下書き一覧画面

タップでマイページへ戻る

◀戻る

下書き一覧

画面をスクロールしても店舗名残る

新しい順 ▼

タップで並び替え(新しい順、古い順)

タップで投稿編集画面へ遷移

レストラン〇〇

★★★★☆



お子様ランチは小学生には少し物足りないかもしれません。
お店の方の対応はとても良かったです！

キッズメニュー

お子様ランチ

未就学児

量



店舗設備情報

座席タイプ

ベビーカーOK

キッズチェア

個室

高脚

テーブル

おむつ交換台

キッズスペース

キッズカトラー

〇〇食堂

★★★★☆



ベビーカーOKですが通路は少し狭めです。

キッズメニュー

キッズうどん

乳児

量



店舗設備情報

スクロールで他投稿表示

投稿編集画面①

タップで直前で閲覧していた画面に戻る
投稿入力途中でタップすると

入力内容が消えてしまいが本当に戻りますか？

そのまま続ける

戻る

そのまま続ける: モーダル消えて投稿画面に戻る
戻る: 投稿/下書き一覧に戻る

チェック→更新するで写真削除可能

タップして評価

アイコンタップで選択(複数選択可能)
選択無しでもOK

◀戻る

投稿を編集

※は更新時の必須項目です

✕

+写真2

+写真3

+写真4

削除

※最大4枚まで投稿可能(1枚必須)
※1枚目の写真が一覧に表示されます。

食べたキッズメニュー

※

メニュー名:

▼年齢を選択する

量: ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ※
1: 少ない ~ 5: 多い

店舗設備情報

当てはまるものをタップ

座席タイプ

ベビーカーOK

キッズチェア

個室

高床

テーブル

おもむき交換台

キッズスペース

キッズカトラリー

総合評価 (1: 低い 2: やや低い 3: 普通 4: 高い 5: とても高い) ※

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

+タップで写真枚数追加可能
既存写真タップで写真の入れ替え可能

プルダウンで年齢選択

スクロールで下まで表示

タップして評価

投稿編集画面②

タップで直前で閲覧していた画面に戻る
投稿入力途中でタップすると

入力内容が消えてしまいませんか？本当に戻りますか？

そのまま続ける

戻る

そのまま続ける: モーダル消えて投稿編集画面に戻る
戻る: 投稿/下書き一覧に戻る

タップで「下書き保存しました」と-toast表示

下書き保存しました

→1~2秒後に自動でマイページ下書き投稿一覧へ遷移

タップで投稿削除の確認モーダル

投稿を削除

本当に削除しますか？

戻る

削除する

削除する: 投稿/下書き一覧へ遷移
戻る: 編集画面に戻る

◀ 戻る

投稿を編集

食べたキッズメニュー

※

メニュー名:

▼ 年齢を選択する

量: ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ※

1: 少ない ~ 5: 多い

店舗設備情報

当てはまるものをタップ

座席タイプ

ベビーカーOK

キッズチェア

個室

座席

テーブル

おむつ交換台

キッズスペース

キッズカトラー

総合評価 (1: 低い 2: やや低い 3: 普通 4: 高い 5: とても高い) ※

○1 ○2 ○3 ○4 ○5

コメント

一言でもOKです
(例)
キッズチェアがあって助かりました
スタッフの皆さんがとても親切でした

下書き保存

更新する

🗑 投稿を削除

アイコンタップで選択 (複数選択可能)
選択無しでもOK

タップして評価

タップで「更新完了しました」と-toast表示

更新完了しました

→1~2秒後に自動で投稿/下書き一覧へ遷移

未掲載店舗登録画面

タップで一つ前に戻る

[←戻る](#)

未掲載店舗登録

※は必須項目です

+写真1

+写真2

+写真3

+写真4

※最大4枚まで投稿可能(1枚必須)
※1枚目の写真が一覧に表示されます。

基本情報

店舗名※

店舗名を入力

電話番号

電話番号を入力

住所※

住所を入力

定休日

定休日を入力

営業時間

営業時間を入力

駐車場

駐車場情報を入力

登録する

タップで登録した店舗の店舗詳細画面に遷移

アカウント編集画面

タップでマイページに戻る

[←戻る](#)

アカウント編集

User Name

※変更できません

メールアドレスの変更

変更したい場合のみ入力

✉ 現在のメールアドレス

example@mail.com

✉ 新しいメールアドレスを入力

変更を保存

パスワードの変更

変更したい場合のみ入力

🔒 新しいパスワードを入力

🔒 新しいパスワードを再入力

🔒 現在のパスワードを入力

半角英数字8文字以上20文字以内

変更を保存

※変更するには現在のパスワードが必要です。

🗑 アカウントを削除する

タップでパスワード表示 / 非表示切り替え

タップで「変更を保存しました」とトースト表示

変更を保存しました

1～2秒後に自動でマイページへ遷移

アカウント削除モダール表示

アカウント削除モーダル画面

←戻る

アカウントを削除しますか？

削除するとこのアカウントは使用できなくなります。
この操作は取り消せません。

🗑 アカウントを削除する

新しいパスワード(確認)

半角英数字 8文字以上 20文字以内

※変更する項目のみ入力してください。変更するには現在のパスワードが必要です。

変更を保存

🗑 アカウントを削除する

タップでアカウント削除中止
アカウント削除モーダル消える

タップで「削除しました」と-toast表示

削除しました

→1～2秒後にトップ画面へ移動