


# 画面設計図

# 検索画面(トップ画面)

## 下部ナビゲーションボタン

### 左から

- ①お気に入り:お気に入り画面へ  
(未ログイン状態時はログイン画面へ)
- ②検索:トップ画面(ホーム画面)を兼ねているので  
アプリ起動時は選択状態
- ③ログイン:ログインページへ  
(ログイン済時はマイページボタン表示)



店名・住所・駅など  
キーワード入力

選択状態になるのみ  
詳細条件と複数選択できる

タップで詳細検索条件開く(開閉式)

タップで検索結果へ

ログイン済状態で  
マイページボタン表示  
選択状態時にブルーになる  
(お気に入り、ログインも同様に選択時ブルー)

# 検索結果0件画面

タップで検索画面(条件変更)  
へ戻る

←条件変更



該当する店舗が見つかりませんでした

条件を変えて検索してみてください

お探しの店舗がない場合

+店舗を登録する

タップで未登録店舗登録画面へ遷移  
(未ログイン時→ログイン案内モダ  
ル表示)

## 下部ナビゲーションボタン

左から

- ①お気に入り:お気に入り画面へ  
(未ログイン状態時はログイン画面へ)
- ②検索:トップ画面(ホーム画面)を兼ねているので  
アプリ起動時は選択状態
- ③ログイン:ログインページへ  
(ログイン済時はマイページボタン表示)



お気に入り



検索する



ログイン

# 検索結果画面

タップで検索画面へ戻る

←条件変更

POPタップで店舗詳細画面へ

地図API

閉店扱い時は閉店ラベル表示

並び替えタブ

- ・新しい順
- ・古い順

タップでお気に入り登録可能  
お気に入り登録時は赤ハートへ



店舗詳細画面への遷移方法 →  
リスト上スクロールで表示される  
店舗リストタップで店舗詳細画面へ

タップで店舗詳細画面へ

表示内容

- ・写真
- ・店舗名
- ・体験情報投稿件数
- ・主なキッズメニュー



# ログイン画面

## ログインエラー時

メールアドレスまたはパスワードが違います

メールアドレス

test@test.com

パスワード

半角英数字8文字以上20文字以内



ログイン

ログインするとトップ画面に戻ります

アカウントをお持ちでない方は [こちら](#)

パスワードを忘れた方は [こちら](#)

## ログイン

メールアドレス

sample@example.com

パスワード

半角英数字8文字以上20文字以内



ログイン

ログインするとトップ画面に戻ります

アカウントをお持ちでない方は [こちら](#)

パスワードを忘れた方は [こちら](#)

[← トップ画面に戻る](#)

タップでパスワード表示 / 非表示切り替え

ログイン成功 → トップ画面へ戻る

ログイン失敗 → ログイン画面を再表示

アカウント登録画面を表示

パスワード再設定画面を表示

トップ画面に遷移

# パスワード再設定URLメール送信画面

ログイン画面に戻る

## エラー時

有効なメールアドレスを入力してください

メールアドレス

test@test.com

戻る パスワード再設定URL送信



登録しているメールアドレスを入力してください  
パスワード再設定用のリンクをお送りします

メールアドレス

test@test.com

送信する

入力されたメールアドレスが  
登録されている場合のみメールを送信します

タップで「送信完了しました」とトースト表示

送信完了しました

→このあと画面遷移なし

# パスワード再設定画面

## エラー時

以下項目を入力し、パスワードを再設定してください

有効なパスワードを入力してください

新パスワード

半角英数字8文字以上20文字以内



新パスワード再入力

半角英数字8文字以上20文字以内



変更する

タップでログイン画面へ遷移

## パスワード再設定



以下項目を入力し、パスワードを再設定してください

新パスワード

半角英数字8文字以上20文字以内



新パスワード再入力

半角英数字8文字以上20文字以内



タップでパスワード表示 / 非表示切り替え

変更する

変更成功→ログイン画面へ遷移

← ログイン画面に戻る

# アカウント登録画面

## 投稿入力途中でタップすると

入力内容が消えてしまいます が本当に戻りますか？

そのまま続ける

戻る

そのまま続ける: モーダル消えてアカウント登録画面に戻る  
戻る: ログイン画面に戻る

## タップで「登録完了しました」と-toast表示

登録完了しました

→1~2秒後に自動でトップ画面へ遷移

[←戻る](#)

### 新規登録

以下全ての項目を入力してください

ユーザー名

変更できません

メールアドレス

パスワード

☐

☐

半角英数字 8文字以上 20文字以内

登録

## エラー時

各エラー箇所が赤くなり上部にエラー内容表示

- ・有効なメールアドレスを入力してください
- ・無効な文字が入力されています
- ・再入力されたパスワードが一致しません

例) メールアドレス

sample@example.com

パスワードの表示 / 非表示切替

登録完了 → トップ画面へ

登録失敗 → エラー内容を赤字表示



# ログイン案内メッセージ表示画面



未ログイン時、下部ナビゲーションバーの

①お気に入り

②投稿する

または店舗のお気に入りボタンをタップすると、ログイン案内メッセージを表示する。

→下部ナビゲーションバーのログインボタンよりログイン

# 店舗詳細画面①

タップで検索結果一覧へ戻る

タップで直接その情報へ移動  
マーカーされる

左右フリックで写真切替

タップで店舗位置が map で表示される  
モーダルがポップアップされる

画面をスクロールしても店舗名残る

タップで編集画面へ遷移

タップでお気に入り登録可能  
お気に入り登録時は赤ハートへ

スクロールで他項目表示



## 店舗詳細画面②

- タップで検索結果一覧へ戻る
- タップで直接その情報へ移動  
マーカーされる
- タップで店舗位置が map で表示される  
モーダルがポップアップされる

The screenshot shows a mobile app interface for a store named 'OOうどん'. At the top, there is a header bar with a back arrow, the store name, and an edit icon. Below the header is a tab bar with four options: '基本情報' (Basic Information), 'キッズメニュー' (Kids Menu), '店舗設備' (Store Facilities), and '体験投稿' (Experience Postings). The '基本情報' tab is currently selected. The main content area displays the following information: address (東京都渋谷区代官山町〇〇1), phone number (03-1234-5678), business hours (不定休), and parking information (店舗前に3台あり(近隣にコインパーキング有)). Below this is a section for the 'キッズメニュー' (Kids Menu) with three items: 'うどん (2件)', 'おまかせうどん (2件)', and 'カレー (3件)'. The '店舗設備情報' (Store Facility Information) section includes a '座席タイプ' (Seating Type) filter with options 'ベビーカーOK', 'キッズチェア', '高脚', '高脚', and 'テーブル'. There are also buttons for 'おむつ交換台', 'キッズスペース', and 'キッズカトラリー'. At the bottom is a navigation bar with four icons: 'お気に入り' (Favorites), '検索する' (Search), '投稿する' (Post), and 'ログイン' (Login).

画面をスクロールしても店舗名残る

タップで編集画面へ遷移

スクロールで他項目表示

タップで体験投稿画面へ遷移

# 店舗詳細画面③

タップで検索結果一覧へ戻る

タップで直接その情報へ移動  
マーカーされる

該当項目の色が濃くなる

50%以上で選択状態になる

画面をスクロールしても店舗名残る

タップで編集画面へ遷移

タップで体験投稿一覧へ遷移

スクロールで他項目表示(最新 3件)

タップで体験投稿画面へ遷移



# 体験投稿一覧画面

タップで店舗詳細画面へ戻る

タップで直接その情報へ移動  
マーカーされる

画面をスクロールしても店舗名残る

The screenshot shows a mobile app interface for 'OOうどん'. At the top, there's a header with a back arrow and the store name. Below the header is a tab bar with four options: '基本情報', 'キッズメニュー', '店舗設備', and '体験投稿' (which is selected). A '新しい順' dropdown is on the right. The main content area displays two experience posts. Each post has a title, a star rating, three placeholder images, and a short description. The first post is titled 'Name' and the second 'Name2'. Below the posts is a bottom navigation bar with four icons: a heart for 'お気に入り', a location pin for '検索する', a document with a pencil for '投稿する', and a person with an arrow for 'ログイン'.

戻る

OOうどん

基本情報 キッズメニュー 店舗設備 体験投稿

新しい順 ▼

**Name**

★★★★☆

お子様ランチは小学生には少し物足りないかもしれません。  
お店の方の対応はとても良かったです！

**キッズメニュー**

おこさまランチ 小学生 量 ■■■■□

**店舗設備情報**

店舗タイプ

ベビーカーOK キッズチェア 個室 開放 テーブル

おむつ交換台 キッズスペース キッズカトラリー

**Name2**

★★★★☆

ベビーカーOKですが通路は少し狭めです。

お気に入り 検索する 投稿する ログイン

スクロールで他投稿表示

タップで体験投稿画面へ遷移

# 店舗詳細編集画面

タップで店舗詳細画面に戻る

閉店にチェックすると  
遷移先は検索結果へ

写真タップで写真の変更可能

タップで変更確認モーダル

本当に変更しますか？

戻る

変更する

変更する: 店舗詳細画面へ遷移  
戻る: 編集画面に戻る

← 戻る店舗詳細編集閉店

※は必須項目です

+ 写真1

+ 写真2

+ 写真3

+ 写真4

※最大4枚まで投稿可能(1枚必須)  
※写真をタップすると変更できます。  
※1枚目の写真が一覧に表示されます。

店舗名※

電話番号

住所※

定休日

営業時間

駐車場

変更する

チェックで変更確認モーダル

この店舗を閉店にしますか？

閉店にすると検索結果に表示されなくなります

戻る

閉店にする

閉店にする: 店舗詳細画面へ遷移  
戻る: 編集画面に戻る

# 店舗詳細編集画面(閉店中店舗)

タップで店舗詳細画面に戻る

写真タップで写真の変更可能

チェックで変更確認モーダル

閉店を取りやめますか？

この店舗を再び表示対象に戻します

戻る

閉店を取りやめる

閉店をとりやめる:チェック外れる(画面遷移なし)  
戻る:編集画面に戻る

タップで変更確認モーダル

本当に変更しますか？

戻る

変更する

変更する:店舗詳細画面へ遷移  
戻る:編集画面に戻る

◀戻る店舗詳細編集✔閉店

現在この店舗は閉店扱いです

※は必須項目です

+写真1

+写真2

+写真3

+写真4

※最大4枚まで投稿可能(1枚必須)  
※写真をタップすると変更できます。  
※1枚目の写真が一覧に表示されます。

店舗名※

〇〇うどん

電話番号

03-1234-5678

住所※

東京都渋谷区代官山町〇〇 -1

定休日

不定休

営業時間

11:00～21:00

駐車場

店舗前に3台あり(近隣にコインパーキング有)

変更する

# 投稿作成画面①

投稿入力途中でタップすると

入力内容が消えてしまいがち。本当に戻りますか？

そのまま続ける

戻る

そのまま続ける: モーダル消えて投稿画面に戻る  
戻る: 投稿しようとしていた店舗の店舗詳細画面に戻る

タップして評価

アイコンタップで選択(複数選択可能)  
選択無しでもOK

タップすると「下書き保存しました」とトースト表示される  
→1~2秒後に下書き一覧へ自動遷移

下書き保存しました

※公開したくない投稿は「下書き保存」をタップし投稿一覧から非表示にできる。

◀戻る

投稿する

※は必須項目です

+写真1

+写真2

+写真3

+写真4

※最大4枚まで投稿可能(1枚必須)  
※1枚目の写真が一覧に表示されます。

食べたキッズメニュー

※

メニュー名:

▼年齢を選択する

量: ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

1: 少ない ~ 5: 多い

店舗設備情報

当てはまるものをタップ

産量タイプ

ベビーカーOK

キッズチェア

個室

産後

テラス

おむつ交換台

キッズスペース

キッズカントリー

総合評価 (1: 低い 2: やや低い 3: 普通 4: 高い 5: とても高い)

※

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

下書き保存

投稿

タップで写真追加

プルダウンで年齢選択

スクロールで下まで表示

タップして評価

タップで「投稿完了しました」とトースト表示

投稿完了しました

→1~2秒後に自動で投稿した店舗の店舗詳細画面へ移動



## 投稿作成画面②

投稿入力途中でタップすると

入力内容が消えてしまいがちに本当に戻りますか？

そのまま続ける

戻る

そのまま続ける: モーダル消えて投稿画面に戻る  
戻る: 投稿しようとしていた店舗の店舗詳細画面に戻る

タップして評価

タップすると「下書き保存しました」とトースト表示される(1~2秒で消える)

下書き保存しました

◀ 戻る

投稿する

食べたキッズメニュー

※

メニュー名:

▼ 年齢を選択する

量: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

1: 少ない ~ 5: 多い

店舗設備情報

当てはまるものをタップ

座席タイプ

ベビーカーOK

キッズチェア

個室

座席

ヤープル

おむつ交換台

キッズスペース

キッズカトラー

総合評価 (1: 低い 2: やや低い 3: 普通 4: 高い 5: とても高い)

※

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

コメント

一言でもOKです

例)

- キッズチェアがあって助かりました

- スタッフの皆さんがとても親切でした

下書き保存

投稿

プルダウンで年齢選択

アイコンタップで選択(複数選択可能)  
選択無しでもOK

タップして評価

タップで「投稿完了しました」とトースト表示

投稿完了しました

→ 1~2秒後に自動で投稿した店舗の店舗詳細画面へ移動

# 投稿エラー画面

投稿入力途中でタップすると

入力内容が消えてしまいがちに本当に戻りますか？

そのまま続ける

戻る

そのまま続ける: モーダル消えて投稿画面に戻る  
戻る: 投稿しようとしていた店舗の店舗詳細画面に戻る

四角タップで量表示

アイコンタップで選択(複数選択可能)  
選択無しでもOK

タップすると「下書き保存しました」とトースト表示される(1~2秒で消える)

下書き保存しました

◀戻る

投稿する

※は必須項目です

写真は1枚以上登録してください。

+写真1

+写真2

+写真3

+写真4

※最大4枚まで投稿可能(1枚必須)  
※1枚目の写真が一覧に表示されます。

食べたキッズメニュー

※

メニュー名:

▼年齢を選択する

量: ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5  
1: 少ない ~ 5: 多い

キッズメニュー欄のエラーはデフォルト表示

店舗設備情報

当てはまるものをタップ

施設タイプ

ベビーカーOK

キッズチェア

個室

産後

ラウンジ

おもちゃ交換台

キッズスペース

キッズカトラリー

総合評価 (1: 低い 2: やや低い 3: 普通 4: 高い 5: とても高い)

※

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

総合評価をしてください

下書き保存

投稿

+タップで写真追加可能

プルダウンで年齢選択

スクロールで下まで表示

タップして評価

タップで「投稿完了しました」とトースト表示

投稿完了しました

→1~2秒後に自動で投稿した店舗の店舗詳細画面へ移動

# お気に入り画面



並び替えタブ

- ・新しい順
- ・古い順

スクロールで他投稿表示

タップでお気に入り登録可能  
お気に入り登録時は赤ハートへ

タップで店舗詳細画面へ

# お気に入りゼロ件画面



# マイページ画面

一つ前の画面に戻る

◀戻る

User Name

投稿

〇件 >

タップすると体験投稿詳細画面へ遷移

下書き

〇件 >

タップすると下書き稿詳細画面へ遷移

未登録店舗登録

>

未登録店舗登録画面へ遷移

アカウント編集

>

アカウント編集画面へ遷移

ログアウト

>

ログアウト

本当にログアウトしますか？

戻る

ログアウトする

タップすると「本当にログアウトしますか？」のモーダル表示

戻る: マイページに戻る

ログアウトする: ログアウトして検索画面(トップ画面)に遷移



お気に入り



検索する



マイページ

# 投稿済み一覧画面

タップでマイページへ戻る

画面をスクロールしても店舗名残る

タップで並び替え(新しい順、古い順)

タップで投稿編集画面へ遷移

スクロールで他投稿表示



# 下書き一覧画面

タップでマイページへ戻る

画面をスクロールしても店舗名残る

[◀戻る](#)

## 下書き一覧

新しい順 ▼

### レストラン〇〇

★★★★☆

お子様ランチは小学生には少し物足りないかもしれません。  
お店の方の対応はとても良かったです！

---

#### キッズメニュー

おこさまランチ

小学生

量

---

#### 店舗設備情報

遊具タイプ

ベビーカーOK

キッズチェア

個室

高脚

テーブル

おむつ交換台

キッズスペース

キッズカトラー

### 〇〇食堂

★★★★☆

ベビーカーOKですが通路は少し狭めです。

---

#### キッズメニュー

キッズうどん

乳児

量

---

#### 店舗設備情報

タップで並び替え(新しい順、古い順)

タップで投稿編集画面へ遷移

スクロールで他投稿表示

# 投稿編集画面①

タップで直前で閲覧していた画面に戻る  
投稿入力途中でタップすると

入力内容が消えてしまいが本当に戻りますか？

そのまま続ける

戻る

そのまま続ける: モーダル消えて投稿画面に戻る  
戻る: 投稿/下書き一覧に戻る

チェック→更新するで写真削除可能

タップして評価

アイコンタップで選択(複数選択可能)  
選択無しでもOK

◀戻る

投稿を編集

※は更新時の必須項目です

✕

+写真2

+写真3

+写真4

削除

※最大4枚まで投稿可能(1枚必須)  
※1枚目の写真が一覧に表示されます。

食べたキッズメニュー

※

メニュー名: メニュー名を入力 

▼年齢を選択する

量: ○1 ○2 ○3 ○4 ○5  
1:少ない ~ 5:多い

店舗設備情報

当てはまるものをタップ

座席タイプ

ベビーカーOK

キッズチェア

個室

高床

テラス

おもちゃ交換台

キッズスペース

キッズカトラリー

総合評価 (1:低い 2:やや低い 3:普通 4:高い 5:とても高い)

※

○1 ○2 ○3 ○4 ○5

+タップで写真枚数追加可能  
既存写真タップで写真の入れ替え可能

プルダウンで年齢選択

スクロールで下まで表示

タップして評価



## 投稿編集画面②

タップで直前で閲覧していた画面に戻る  
投稿入力途中でタップすると

入力内容が消えてしまっても本当に戻りますか？

そのまま続ける

戻る

そのまま続ける: モーダル消えて投稿編集画面に戻る  
戻る: 投稿/下書き一覧に戻る

タップで「下書き保存しました」と-toast表示

下書き保存しました

→1~2秒後に自動でマイページ下書き投稿一覧へ  
遷移

タップで投稿削除の確認モーダル

投稿を削除

本当に削除しますか？

戻る

削除する

削除する: 投稿/下書き一覧へ遷移  
戻る: 編集画面に戻る

アイコンタップで選択(複数選択可能)  
選択無しでもOK

タップして評価

タップで「更新完了しました」と-toast表示

更新完了しました

→1~2秒後に自動で投稿/下書き一覧へ遷移

# 未掲載店舗登録画面

タップで一つ前に戻る

←戻る

## 未掲載店舗登録

※は必須項目です

+写真1

+写真2

+写真3

+写真4

※最大4枚まで投稿可能(1枚必須)  
※1枚目の写真が一覧に表示されます。

### 基本情報

**店舗名※**

店舗名を入力

**電話番号**

電話番号を入力

**住所※**

住所を入力

**定休日**

定休日を入力

**営業時間**

営業時間を入力

**駐車場**

駐車場情報を入力

登録する

タップで登録した店舗の店舗詳細画面に遷移

# アカウント編集画面

タップでマイページに戻る

[←戻る](#)

## アカウント編集

User Name

※変更できません

メールアドレスの変更

変更したい場合のみ入力

✉ 現在のメールアドレス

example@mail.com

✉ 新しいメールアドレスを入力

変更を保存

パスワードの変更

変更したい場合のみ入力

🔒 新しいパスワードを入力

🔒

🔒 新しいパスワードを再入力

🔒

🔒 現在のパスワードを入力

🔒

半角英数字8文字以上20文字以内

変更を保存

※変更するには現在のパスワードが必要です。

🗑 アカウントを削除する

タップでパスワード表示 / 非表示切り替え

タップで「変更を保存しました」とトースト表示

変更を保存しました

1～2秒後に自動でマイページへ遷移

アカウント削除モダール表示

# アカウント削除モーダル画面



タップでアカウント削除中止  
アカウント削除モーダル消える

タップで「削除しました」と-toast表示

削除しました

→1~2秒後にトップ画面へ移動