TP3 B2 Valentin Orhant









On va définir dedans tous les éléments de type « Signals ».



Il faut qu'on nomme les signaux qu'on aura besoin.

Lab 2 : state-machine of the class « MotorControl »

Pour la state-machine du « MotorControl » on va regarder quels sont les signaux :

2 – RequestProcessorMoveSignal



3 – EnvironmentStoppedSignal

4 – MotorControlStoppedNotification

5- RequestProcessorUpdateMoveSignal



Ensuite on va passer à l'EntranceControl.

Lab 3 : state-machine of the class « EntranceControl »

Pour la state-machine du « EntranceControl» on va aussi regarder quels sont les signaux :

2 – RequestProcessorOpenDoorSignal

3 – EnvironmentPassengerGetInElevatorSignal

4 – MotorControlStoppedNotification



Lab 4 : state-machine of the class « RequestProcessor »

Pour la state-machine du « EntranceControl » on va aussi regarder quels sont les signaux :

1 – RequestPoolPlanUpdateSignal

3 –

1. Request ProcessorMoveSignal
2. Request ProcessorCloseDoorSignal

4 – RequestPoolPlanUpdateSignal



Après les signaux, il faut faire les interfaces :

On créer un nouveau paquet appelé Interfaces :





On clic sur l'Interface :



On doit sélectionner l'Interface :



On l'édite avec le crayon :

et on le type correctement :



On prend les 3 points du signal et on modifie le signal que l'on veut :







On modifie le nom de l'interface : IMotorRequestHandler.

L'interface qui porte le signal s'appelle Handler.

Pour le moment on fait les interfaces pour le Moteur :



Après on fait les interfaces pour l'EntranceControl :



Après on fait les interfaces le RequestProcessor :




*TP3.di
StateMachine1
State Machine Diagram
Class Diagram
Package Diagram


TP3.di
Interfaces
«Interface»
IMotorRequestHandler
«Signal» ReqProMove
«Signal» ReqProUpdMove
«Interface»
IEnvironmentHand...
«Signal» EnvStop
«Interface»
IMotContNotification
«Signal» MotConStop...
«Interface»
IEntranceControlHandler
«Signal» ReqProcOpen...
«Signal» ReqProcClose...
«Interface»
IEnvironmentPassenge...
«Signal» EnvPasGetInEl...
«Interface»
ICloseDoorNotification
«Signal» EntraContDoorCloseNotif
«Interface»
IRequestPoolHandler
«Signal» ReqPoolPlan...
State Machine Diagram
Class Diagram
Package Diagram
NewCompositeStructureDiagram

Schéma final :








TP3.di
State Machine Diagram
Class Diagram
Package Diagram
NewCompositeStructureDiagram
EntranceControlStateMachine
RequestProcessorStateMachineDiagram


TP3.di
MotorControl
«StateMachine»
MotorControlStateMachine
State Machine Diagram
Class Diagram
Package Diagram
NewCompositeStructureDiagram
EntranceControlStateMachine
RequestProcessorStateMachineDiagram


TP3.di
MotorControlStateMachine
DoorClosed
RequestProcessorOpenDoorSignal
DoorOpen
FiveSecondExpired
at 5
SystemShutDown
ShutDownSystem
SystemStart
StartSystem
EnvironmentPassengerGetInElevatorSignal
State Machine Diagram
Class Diagram
Package Diagram
NewCompositeStructureDiagram
EntranceControlStateMachine
RequestProcessorStateMachineDiagram



Question : Explain why theses classes need to be set as being active

Une classe active c'est une classe pour laquelle on attache un contrôle interne (un behavior interne) qui peut être StateMachine. Elle est autonome et son autonomie est décrite par un diagramme d'état machine.