2017-2-9

坐席使用手册

User Manual

日期	修订版本	描述	作者
2017.02.09	2.0.0	初始版本	Bob

目录

一.坐席登录/退出 5
二.工作台 6
1.基本信息 6
2.工作任务 7
3.公告 7
4.话务统计 7
5.日程安排 8
6.页面管理 8
三.呼叫控制 9
1.发起呼叫 9
2.挂断呼叫 10
3.呼叫保持 10
4.呼叫恢复 10
5.呼叫转接 11
四.坐席状态 11
1.坐席置闲 11
2.坐席置忙 12
3.坐席离开 12
五.长签/退出长签 12
1.长签 12
2.退出长签 12
六.坐席统计 13
七.客户资料 14
1.新增 14
2.删除 16
3.文件导入 16
4.导出 17
5.分配 17
5.1.选定分配 17
5.2.搜索结果分配 17
5.3.全部分配 18
6.回收 18
7.申请资料 18
8.添加到任务 19
9.颜色 19
10.呼叫弹屏 19
11.查询 20
八.日程安排 21
1.创建预约 22
2.预约预览 22
3.预约提醒 23
九.工作任务 23

十.客户跟进.....24
1.新资料.....24
2.已有资料.....24
3.历史跟进记录.....25
4.历史通话记录.....25
十一.坐席监控.....26
1.监听.....26
2.耳语.....28
3.强拆.....28
十二.未接来电.....28
十三.呼叫结果.....29
1.查询.....29
2.导出.....30
十四.通话清单.....30
1.查询.....30
2.导出.....31
十五.录音清单.....31
1.录音试听.....31
2.录音下载.....32
3.录音查询.....32
十六.密码.....33
十七.功能键.....33
十八.意见与建议.....34

一.坐席登录/退出

打开浏览器，地址栏输入呼叫中心服务器地址，点击回车进入如下图所示登录界面。填写客户名称(企业名称)、登录名(坐席工号)、登录密码，选中“记住客户名称和登录名”(也可不选)，点击“登录按钮”，即可登录进入坐席页面，默认为“离开/空闲”状态。

如果连续 3 次登录密码输错误，登录界面则变成如下图所示，需要输入验证码，如果 10 次之内不能够认证登录成功，账户会被冻结， 24 小时之后坐席账户才能自动解冻。如需立即解冻，请联系企业管理员重置登录密码方可解冻。

登录成功之后，我们可以看到坐席的姓名工号、登录时长、坐席状态以及工作台等信息，基本效果图如下图中所示。



如要退出登录，直接点击右上角的退出图标即可。图标如下红圈指向部分所示：

注：创建坐席时，为运营安全起见，请坐席尽量采用数字、大小写字母、标点符号多种组合的密码，增加密码复杂程度，有利于运营安全。

退出到登录页面，我们可以看到“登录”按钮下方有个 Google 浏览器的快捷下载链接，点击“下载”即可跳转到百度云盘的浏览器下载地址，直接下载即可。

二.工作台

1.基本信息

如下图所示为工作台基本信息。呼叫中心系统每一位坐席可指定 2 个班组，工号为坐席的工位号码；名称为坐席的姓名；第一班组与第二班组皆为坐席的班组属性；点击“”按钮即可刷新，重新请求展示数据。

2.工作任务

工作任务为坐席将要呼叫而未呼叫的客户资料列表，如下图所示，点击“呼叫”即可与该客户进行通话业务。数据如有变动请点击“↻”按钮即可刷新，重新请求展示数据，客户资料的含义，详细请看客户资料相关章节。



3.公告

公告为上级总平台发布的通知消息，如下图所示。鼠标悬浮于内容之上，则公告内容过长时会以气泡图的方式展示出来。

4.话务统计

话务统计展示了当前坐席通话的基本统计情况，可查询今天、本周、本月。今天指从当日凌晨 00:00:00 到当前时间；本周指从本周日(为本周的第 1 天)凌晨 00:00:00 到当前时间；本月指从本月 1 号凌晨 00:00:00 到当前时间，如下图所示；下面解释这几个参数。

接通呼叫数：拨打客户电话，客户接通的呼叫数量；
计费分钟数：坐席通话的总计费分钟数，不足 1 分钟计 1 分钟；
总呼叫数：拨打客户电话的总数量；
平均呼叫时长：呼叫总时长÷接通呼叫数；
接通率：接通电话数÷总电话数；
呼叫总时长：统计时长内所有通话的累计时长，单位为 s；

5.日程安排

日程安排为坐席提供了基本的事件定时提醒功能，类似于闹钟，如下图所示。具体的内容请阅读后续的日程安排相关章节。



6.页面管理

在工作台打开很多页面时，逐页关闭显得十分麻烦。点击“☰”按钮可以弹出如下图所示的选项。点击“关闭所有”即可关闭所有打开的页面，点击“关闭当前”即可关闭当前激活的页面。

三.呼叫控制

在呼叫控制区我们可以看到几个基本的呼叫控制按钮，下面来一一讲解。

1.发起呼叫

(1) 预览外呼：

预览外呼即坐席人员通过 WEB 页面点击直接呼叫坐席，坐席接通后呼叫走中继出局。方法与企业内部员工之间呼叫的方法 1 十分类似。如下图，直接在白色编辑框输入客户号码“13700000005”，点击“”按钮，待坐席振铃，按“免提”(或者直接摘机)，即可呼出到客户。

(2) 企业内部员工呼叫：

场景一：同企业同班组坐席之间的呼叫

方法 1：如下图所示，在白色编辑框输入同班组坐席分机号 6513，点击“”按钮，即可呼出，待话机振铃，按“免提”(或者直接摘机)，坐席即可呼出至绑定分机号为 6513 坐席。

方法 2：如下图所示，点击“”按钮，弹出框展示了所有与本坐席同班组的所有坐席信息，找到您想要呼叫的目标坐席 802 工号坐席，点击“呼叫”，待坐席振铃，按“免提”(或者直接摘机)，坐席即可直接呼叫至工号为 802 的坐席。



场景二：同企业非同班组坐席之间呼叫方法同①的方法 1，不再赘述。

注：①不同企业的坐席之间是不允许通过呼叫中心系统直接呼叫；
②号码框输入号码以后可以直接按下回车发起呼叫；

2.挂断呼叫

挂断呼叫，即挂断当前坐席正在进行的呼叫。如下图所示，点击红圈选中的图标按钮，即可挂断当前坐席正在进行的呼叫。

3.呼叫保持

保持呼叫，即临时拆除坐席与客户之间的呼叫但不挂断，给客户播放彩铃音。如下图所示，点击红圈选中的图标按钮，即可将当前呼叫保持住。

4.呼叫恢复

恢复呼叫，即将处于呼叫保持状态的呼叫重新桥通，保证坐席与客户之间的交流正常进行下去。如下图所示，点击红圈选中的图标按钮，即可将恢复当前正处于呼叫保持状态的呼叫。

5.呼叫转接

呼叫转接，即坐席将与客户的通话转接到第三方。呼叫转接分为两类，一类是盲转，另一类是询转(又名协商转)。

【盲转】无条件转接到第三方坐席.

【询转】坐席与转接坐席协商是否与客户通话，如第三方坐席允许，坐席挂断直接转接到第三方坐席.

如下图所示，点击红圈选中的图标按钮，点击“询转”或者“盲转”，即可将呼叫转接到第三方。

注：呼叫转接可采用接入码方式转接，具体参见接入码文档，不再赘述。

四.坐席状态

坐席的状态分为坐席的工作状态与业务状态两种。工作状态包括离线、在线、忙、离开，业务状态(又名呼叫状态)包括空闲、振铃、呼入已接通、整理。

如下图所示，最左侧的上方绿色圆点表示工作状态，下方的绿色圆点表示呼叫状态。工作状态的离线、在线、忙、离开分别采用灰色、绿色、红色、蓝色表示；业务状态为空闲则为绿色，其他均为红色。

1.坐席置闲

坐席置闲，即将坐席的业务状态置为空闲状态，以便其他业务可以使用该坐席。如下图所示，点击红圈选中的按钮，即可将坐席的状态置为空闲状态，图片左侧的上方圆点变为绿色。

注：①若因为业务原因使得坐席处于忙，那么点击“置闲”按钮是不能将坐席状态置闲(系统设计时出于业务的考虑)；

②坐席置闲亦可采用不登录坐席页面的方式去置闲，即采用接入码*101，请参阅接入

码文档介绍。

2.坐席置忙

坐席置忙，即手动将坐席的业务状态置为忙。如下图所示，点击红圈选中的按钮，即可将坐席的状态置为忙状态，图片左侧的上方圆点变为红色。

注：坐席置忙亦可采用不登录坐席页面的方式去置闲，即采用接入码*100，请参阅接入码文档介绍。

3.坐席离开

坐席离开，即手动将坐席的业务状态置为休息状态。如下图所示，点击红圈选中的按钮，即可将坐席的状态置为休息状态，图片左侧的上方圆点变为蓝色。

五.长签/退出长签

1.长签

坐席长签，即坐席一直签入呼叫中心系统，坐席来电自动接听。长签的设计是为了在很频繁的客户交流过程中自动接听电话，免去坐席人员频繁挂机再摘机的动作，也就是说，坐席与呼叫中心系统一直处于呼叫进行中，只要客户接通了电话则处于通话状态。

如下图所示，点击红圈选中的按钮，待坐席振铃，按“免提”（或者直接摘机），话机播放坐席长签音，坐席处于长签状态，如有来电可自动接听。

2.退出长签

退出长签，即坐席不再一直签入呼叫中心系统，通常呼叫不是很频繁的时候需要退出长签以免对业务员造成骚扰，具体取决于坐席人员偏好。

如下图所示，点击红圈选中的按钮，待坐席播放“嘟嘟”忙音退出长签，此时坐席已退出长签状态，不再自动接听来电。

注：坐席长签或者退出长签以后，均可以在号码编辑框输入号码呼叫另一坐席或者预览

外呼；

六.坐席统计

坐席统计页面为坐席班长所特有的页面，其主要展示了当前班组下所有坐席的统计数据，以柱状图与列表的形式展现出来，如下图所示。



如上的柱状图中，晶蓝色代表了坐席的呼入与呼出总呼叫数，青绿色代表了坐席的计费分钟数。

计费分钟数即计算话单费用所采用的分钟数，通常不足 1min 的按照 1min 来计算。例如，假设通话的时长为 388s，多于 6min 但是少于 7min，计费时按照 7min 计算，即计费分钟数为 7min。

将鼠标箭头悬于对应的坐席，同样直接以数字的形式展示结果。

下面来解释几个参数：

呼叫数：坐席的总呼叫数，包括呼入与呼出；

接通数：客户接通的总呼叫数；

接通率：接通数÷呼叫数

计费分钟数：所有接通话单计费分钟数的累计计费分钟数；

累计时长：所有接通话单的通话时长总和；

平均时长：累计时长÷接通数；

坐席统计还是支持导出功能，在数据列表的左上侧。导出分为指定导出与搜索结果导出，导出效果如下图所示。

坐席	姓名	呼叫数	接通数	接通率(%)	计费分钟数	累计时长(s)	平均时长(s)
8014	8014	118	75	63.56	00:01:51	00:36:18	29.0400
8013	8013	182	77	42.31	00:02:17	00:37:05	28.8961
8012	8012	93	53	56.99	00:01:11	00:35:36	40.3019
8011	8011	199	0	0	00:01:03	00:02:12	
8010	8010	160	99	61.88	00:02:18	00:49:19	29.8889
8009	8009	41	0	0	00:00:06	00:00:07	
8008	8008	41	0	0	00:00:19	00:00:21	
8007	8007	41	0	0	00:00:08	00:00:08	
8006	8006	121	80	66.12	00:01:37	00:48:24	36.3000
8005	8005	108	84	77.78	00:02:13	01:13:40	52.6190

上图中‘坐席’一栏为坐席工号，计费分钟数 00:01:51 代表计费的时候按照 1 小时 51 分钟计费，累计时长 00:36:18 代表 36min 18s，其余不再解释。

坐席统计还支持查询功能，在统计数据列表的右上方，点击“查询”按钮弹出如下所示的查询框，从图中可以看出统计数据可以根据坐席、姓名、班组、时间段以及多条件联合查询。按照时间段查询快捷方式包括今天、本周、本月，也可以自定义，不再说明。

在坐席统计列表的下方还有一行绿色字体内容，为当前所有坐席的总计统计数据，基本代表了当天的坐席业务量。

注：坐席统计数据非实时，为了考虑系统性能，我们以 1.5 小时为周期做一次统计，因此看到的值与实际值可能出入较大。在业务量较低或者无业务时段查看的结果是接近于或者等于真实值的。

七.客户资料

1.新增

该操作增加一条新的客户资料记录，此权限可以被管理员禁用。步骤如下：

①登录坐席，打开列表中的“客户资料”页面，如下图所示；



②点击“新增”按钮，弹出如下图数据配置框，填写配置数据，点击“确定”按钮即可。

下面一一解释参数：

名称：通常为客户姓名等客户标识；

导入批次：导入批次的标识；

客户类型：客户合作意向的标识，默认有试用客户、潜在客户、意向客户、成交客户；

联系号码：客户的电话号码(手机或者固话号码)；

分配状态：包括分配到班组、分配到坐席、未分配；

分配对象：具体分配给哪个坐席或者班组；

备注：客户资料的备注.(其他字段为自定义字段，不作解释)



③点击“确定”按钮，提交数据，即可新建一条新的客户资料。

2.删除

该操作将客户资料从系统彻底移除。删除分为三种方式：选定删除、全部删除、按搜索结果删除，不再详细解释。

3.文件导入

此操作批量导入客户资料，客户资料的数据来源于本地文件。基本的操作步骤如下：

①下载导入模板：点击“导入”按钮，弹出如下图所示所示数据配置框，点击“模板下载”，即可下载 Excel 格式的导入模板；

②填写数据：填写数据时，请注意中间不能有空行，每一行必须有“联系号码”，其他的都可以不填写，如下图所示。

	A	B	C	D	E
1	姓名	性别	联系号码	其他号码	备注
2	貂蝉	女	13900000000		
3	曹节	女	13900000001		
4	大乔	女	13900000002		
5	小乔	女	13900000003		
6	孙尚香	女	13900000004		
7	甄洛	女	13900000005		
8	蔡琰	女	13900000006		
9					

③文件导入数据：点击“文件导入”按钮，弹出如下图所示数据配置框，点击文件导入按钮，指定批次，点击“确认”按钮，提交数据。

4.导出

该操作将服务器数据按照一定的格式将数据导出到本地文件中，如下图所示中的相关样例，下面讲解相关的导出规则。

	A	B	C	D	E	F	G
1	客户名称	性别	客户类型	联系号码	其他号码	备注	
2	胤禛	男	未分类	13700000030			
3	陈廷敬	男	未分类	13700000005			
4	葛尔丹	男	未分类	13700000010			
5	李德全	男	未分类	13700000015			
6	苏麻喇姑	女	未分类	13700000020			
7	尚可喜	男	未分类	13700000025			
8							

导出分为选定导出、全部导出、搜索结果导出。选定导出需要选定欲导出的号码即可；全部导出时导出系统所有的客户资料；搜索结果导出需要预先设置查询条件查询出结果然后导出即可。

5.分配

此功能的目的是将客户资料平均分配给指定的坐席，为坐席班长的特有功能。分配包括选定分配、搜索结果分配、全部分配，下面来一一解释。

5.1.选定分配

选中需要被分配的若干客户资料，点击“分配”->“选定”，弹出如下图所示的数据配置框。分配数量旁边的数字为系统自动统计的被选定的客户资料个数，下面可多选分配给哪些坐席，设置好之后，点击“确定”客户资料被平均地分配到这些坐席。

5.2.搜索结果分配

首先在查询框中设置查询条件，点击“确定”之后展示出查询结果。然后点击“分配”->“搜索结果”，弹出如下图所示的数据配置框。分配数量可配置，默认为 20，即默认从搜索结果中选 20 条分配给选坐席，下面需要指定分配给哪些坐席，可以多选，选择之后点击“确定”客户资料会平均地分配给这些坐席。

5.3.全部分配

全部分配的客户资料对象是分配状态为“未分配”的客户资料，点击“分配”->“全部”弹出如下图所示的数据配置框。这里可以设置分配的客户资料客户，默认为 20，表示从状态为“未分配”的客户资料中按照一定的规则选取 20 个，分配给坐席。下面还需要设置分配给哪些坐席，可以多选，不再详细解释。确定之后，客户资料会平均地分配给这些坐席。

6.回收

回收功能是坐席班长的特有功能，包括全部回收、选定回收、搜索结果回收功能。点击“回收”，然后选择对应的回收选项即可，不再解释。

7.申请资料

客户资料的申请功能是 CRM 系统中非常常用而且实用的功能之一，当坐席的所有客户事务已经处理完毕需要申请新的客户资料时，可以使用此功能。 每次申请客户资料的个数由企业管理员来设置。 直接点击“申请资料”即可申请(如果还有未分配的而且数量大于等于设置的申请个数)。

8.添加到任务

该功能主要是坐席将某些已经呼叫过的客户资料需要重新添加到工作任务中，以确保后续坐席忘记联系这些资料，将其当做未呼叫的来统一处理。选定欲添加到任务的客户资料，直接点击“添加到任务”即可，在工作任务页面可以查看到这些资料。

9.颜色

该颜色的主要目的是为了将客户资料按照联系情况进行分类，我们可以看到客户资料页面不同颜色字体的客户资料，如下图中所示的数据配置。默认的导入系统的未作任何联系的资料均采用黑色显示；7 天之内联系过的客户采用绿色显示；8~14 天内联系过的客户采用黄色显示；15~30 天内联系过的客户采用橙色显示；超过 30 天的即逾期未联系的客户采用红色显示；联系未成功的采用灰色显示。

下图中，选项被选中方可有效。下面的数据可根据客户自己的实际情况自行设置数据，这里不做过多解释。

10.呼叫弹屏

呼叫弹屏是呼叫中心必须具备的一个必要功能，它省去了坐席从系统中找客户资料的麻烦。如下图所示，为客户资料弹屏实例。



上图中所弹出的为一个新的客户，即系统之前没有的客户资料，需要坐席在弹屏中完善客户的基本信息，完善之后点击保存按钮“”即可。如果该号码本为系统号码，那么弹屏会展示客户的基本信息。

我们这里来说明几个按钮。“”按钮时刷新按钮，重新加载该资料的信息数据；“”按钮为普通的呼叫按钮；点击“”按钮可以为该号码新增预约功能，即日程安排，相关功能请阅读日程安排的章节；“”为保存按钮，填写好数据之后点此可以保存。

如果说该客户资料系统本身就存在，那么系统弹出客户资料的所有信息，例如下图中的实例所示。其中我们可以看到号码中间的若干位被隐藏了起来以达到保护客户信息的目的。

从图中我们可以看到，左下方有关于客户跟进的相关内容。弹屏之后，选择客户类型并填写备注信息，点击“保存”按钮即可再次标记，标记的信息会自动生成到“客户跟进”页面。

弹屏的右侧我们可以看到有关该号码的跟进信息，即客户跟进。通过客户跟进我们可以看到该客户号码被跟进的历史进程，即跟踪时间、跟踪者、客户类型等的变化。与此同时我们还可以在这里查看到该号码的所有历史通话记录，以及录音试听，以方便我们更好了解该客户。



11.查询

该功能查询出符合条件的客户资料数据。点击“查询”按钮即可弹出如下所示的查询框。可以看到客户资料可以按照客户名称、联系号码、导入批次、创建时间、最近修改时间、客户类型、分配状态以及多条件联合查询，不再说明。



设置好查询条件，点击“确定”即可查询出如下图所示的客户资料，不再解释。

八.日程安排

日程安排，又名客户预约。通常在客户来电话的时候客户不方便接听电话，坐席人员可以和客户做一次预约，坐席员工在系统新建预约事项，系统会将其录入系统并且到了时间点儿，系统会自动提醒坐席预约事项，默认界面如下图所示。



1.创建预约

在“日程安排”页面，点击“新增”按钮弹出如下图所示数据配置框。填写预约标题、提醒周期、提醒时间以及预约内容，点击“确定”按钮即可添加预约事项。



日程安排类似于闹钟功能，即可以指定只响一次的功能，也可以指定周期性重复提醒功能。其中周期性重复提醒包括按天、周、月、年重复提醒的功能。

2.预约预览

新建日程安排之后，可以对创建好的预约进行查询，如下图所示，左侧是预约日程列表，右侧以日历的方式展示了预约内容。将鼠标悬浮于预约内容上方，可以查看预约详细内容，如下图所示。



3.预约提醒

到了预约时间，坐席会自动弹屏，坐席页面的右上角弹出日程的具体信息，如下图所示。



九.工作任务

呼叫任务列表展示了当前需要单独联系的客户，通常导入客户资料之后客户资料会被单独地添加到呼叫任务列表。在客户号码很多的情况下，坐席也会对哪些号码是否呼叫过感到迷惑。呼叫任务列表页面，点击呼叫客户，呼叫一个少一个号码，剩下的都是没有联系过的客户，当任务列表不再有号码则呼叫任务完成，使用起来非常方便。 如下图所示，只需点击“呼叫”按钮即可对客户预览外呼回访。

十.客户跟进

客户跟进，简而言之就是对客户的意向进行简单标记。客户标记的方式有两种，第一种是通过接入码的方式对客户进行标记，请参照《呼叫中心接入码用户手册》，这里不再赘
述；第二种是通过坐席页面的弹屏，对客户做简单记录进行标记。下面重点说明通过弹屏来标记客户的方式。

1.新资料

①通过预览外呼、DID 呼入、群呼任务转坐席任意一种方式进行呼叫。如果客户资料无此号码，当发起呼叫或者呼叫转到坐席时，会看到坐席弹屏，如下图所示为 DID 呼入的弹屏。



②填写弹屏相关信息(也可以不填)，完成后点击弹屏的“保存”按钮，即可完成客户资料的添加；

注：客户标记还可以通过接入号二次拨号方式标记客户，请参阅《接入码使用手册》。

2.已有资料

如果客户资料中已经有此号码，那么坐席页面会弹出例如下图所示的弹屏，弹屏展示了之前已经填写的客户资料的详细信息。如果需要再次对客户资料进行标记，选择客户类型并点击保存按钮，下图中的保存按钮被下拉选项挡住了，点此“保存”按钮即可进一步标记。

3.历史跟进记录

例如下图所示，客户跟进展示了该客户资料的历史跟进历程，每做一次客户资料标记，此处都会生成一条客户资料跟进记录。 客户历史跟进包括了跟进时间、跟进的坐席、跟进类型，能够形象地体现出该客户的跟进历史。

4.历史通话记录

这里展示了该资料的所有通话记录，包括已接通与未接通。在这里我们可以试听每一次的录音内容，详细了解此客户的发展过程。这里包括每次通话时长以及与之联系的坐席，详细内容里如下图所示。



十一.坐席监控

坐席监控为企业管理员与坐席班长的专有行为，换而言之，只有企业管理员与坐席班长才能够对坐席进行监控管理。这里只说明坐席班长对普通坐席的监控管理。

坐席监控的内容包括坐席状态设置与呼叫监控。状态设置包括置闲、置忙、长签、退出长签、离线，不再详加描述；呼叫监控主要包括监听、耳语、强拆，下面逐一介绍。

1.监听

监听，即坐席班长实时监听普通坐席人员与客户之间的通话。其中坐席班长能够听到坐席与客户的谈话，但坐席与客户不会觉察。监听功能的设计意义在于：一者，坐席班长有效跟踪坐席执行业务的详细情况，对于坐席人员对客户产品营销时，能够实时了解坐席人员在业务营销方面存在的问题，以便后续对坐席人员精确指导；二者，对坐席人员形成有效的监督。

可监听的号码类型有 SIP 分机、固定电话、手机号码、TT 号码，这里以正在进行业务的工号 803 的坐席为例(该坐席绑定 SIP 号码为 803，坐席班长绑定 SIP 分机为 801)，说明操作步骤：

①登录坐席班长页面并讲坐席状态置闲，打开“坐席监控”页面，即可进入坐席监控页面，如下图所示，找到 803 坐席；

我们还可以采用列表的方式查看坐席监控页面，对坐席进行监听，例如下图所示。

②点击“设置”按钮弹出如下图中所示监控号码数据配置框，这里以使用 SIP 号监听为例，号码编辑框填写当前坐席班长绑定的 SIP 号码 801，找到坐席工号是 803 的坐席记录，点击“监听”；



③待号码为 801 的 SIP 终端振铃，按“免提”（或者直接摘机），即可监听坐席 803 坐席与客户之间的通话交流。

注：①这里展示坐席采用了动态磁贴的方式展示坐席，例如图中将鼠标悬浮于 2017 坐席展示栏上方，此时磁贴显示了所有信息，否则只展示部分信息；

②坐席采用了颜色表示法来区分坐席状态，浅绿色代表坐席处于空闲状态，灰色代表坐席处于离线状态，黄色表示坐席被置为忙，红色表示坐席有呼叫业务，蓝色表示坐席处于离开状态。

2.耳语

耳语，即悄悄话。耳语操作可以让坐席人员与坐席班长实时交流，但客户不能够听到他们之间的谈话内容。耳语功能设计的意义在于：坐席人员在与客户的交流过程中，坐席班长可以根据业务交流状况，以便实时对坐席人员进行精确指导，达到无差错营销目的。

可耳语的号码类型有 SIP 分机、固定电话、手机号码、TT 号码，这里以正在进行业务的工号 803 的坐席为例(该坐席绑定 SIP 号码为 803，坐席班长绑定 SIP 号码为 801)，说明操作步骤：

①登录坐席班长页面并将状态置闲，打开“坐席监控”页面则可进入坐席监控页面，如图监听部分所示；

②点击“设置”按钮弹出如下图中所示监控号码数据配置框，这里以使用 SIP 号码耳语为例，号码编辑框填写当前坐席班长绑定的 SIP 号码 801，找到坐席工号为 803 的坐席记录，点击“耳语”；

③待号码为 801 的 SIP 终端振铃，按“免提”(或者直接摘机)，坐席班长即可对坐席 803 进行实时精确指导。

3.强拆

该操作强制拆除目标坐席与客户之间的业务通话。可强拆的号码类型有 SIP 分机、固定电话、手机号码、TT 号码，这里以正在进行业务的工号 803 的坐席为例(该坐席绑定 SIP 号码为 803，坐席班长绑定 SIP 号码为 801)，说明操作步骤：

①登录坐席班长页面并将状态置闲，打开“坐席监控”页面，即可进入坐席监控页面，如图监听部分所示；

②直接找到对应坐席 803 记录，点击“强拆”，即可拆除目标坐席 803 与客户之间的业务通话。

十二.未接来电

未接来电即客户呼入的坐席未接到的电话，与我们平日里理解的未接来电基本相似。如下图所示包括振铃开始时间、振铃时长、客户号码、DID 号码数据。点击“呼叫”按钮即可回拨到客户号码以完成返打目的。

十三.呼叫结果

呼叫结果，主要是针对于批量呼出任务进行分析的结果。通过这里的呼叫结果，我们可以很清晰地看到有多少号码已经呼出，有多少号码没有呼出成功。 呼叫结果是系统通过分析呼叫产生的结果，包括未接通、空号、呼叫被拒绝、客户忙、客户未接听、播放语音时挂断、客户输入后挂断、等待坐席接通时挂断、坐席全忙、坐席未接听、排队超时挂断、呼叫成功坐席挂断、呼叫成功客户挂断。

1.查询

呼叫结果按照条件查询目前支持按照开始结束日期、任务名称、呼叫结果以及多条件联合查询，如下图所示。



注：①若不加任何查询条件，默认按照顺序展示 1 页；

②若按照开始日期、结束日期查询，结束日期如不选择，默认指当前，开始时间若不选择，则表示查询当前时间以前所有呼叫结果记录；

2.导出

呼叫结果的导出包括选定导出、全部导出、搜索结果导出，其中全部导出可支持单次50W 数据导出。点击“导出”按钮，点击对应的导出选项即可导出，导出格式为 csv 格式，导出效果如下图所示，不再解释。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	呼叫任务	主叫号码	被叫号码	应答时间	坐席	时长范围	挂断原因	分析结果	客户按键
2	群呼测试	4006755695	18900000023	2017/3/9 19:41	803	2	0	呼叫成功客户挂断	
3	群呼测试	02987091406	18900000022	2017/3/9 19:41	803	0	0	呼叫成功客户挂断	
4	群呼测试	4006755695	18900000021	2017/3/9 19:41	803	3	0	呼叫成功客户挂断	
5	群呼测试	02987091406	18900000020	2017/3/9 19:41	803	0	0	呼叫成功客户挂断	
6	群呼测试	4006755695	18900000019	2017/3/9 19:41	803	2	0	呼叫成功客户挂断	
7	群呼测试	02987091406	18900000018	2017/3/9 19:41	803	0	0	呼叫成功客户挂断	
8	群呼测试	4006755695	18900000017	2017/3/9 19:40	803	3	0	呼叫成功客户挂断	
9	群呼测试	02987091406	18900000016	2017/3/9 19:40	803	0	0	呼叫成功客户挂断	
10	群呼测试	4006755695	18900000015	2017/3/9 19:40	803	2	0	呼叫成功客户挂断	
11	群呼测试	02987091406	18900000014	2017/3/9 19:40	803	0	0	呼叫成功客户挂断	
12									

十四.通话清单

1.查询

通话清单查询目前支持按照坐席、任务名称、业务类型、开始结束时间、主被叫号码、时间范围以及多条件联合查询，其中按照主被叫号码查询支持模糊查询，如下图所示。

设置好查询条件，点击“确定”即可查询出符合条件的话单数据，效果如下图所示。有时候为了保密客户信息，展示的号码会隐藏中间若干位。



注：①若不加任何查询条件，默认按照顺序展示 1 页；

②若按照开始日期、结束日期查询，结束日期如不选择，默认指当前，开始时间若不选择，则表示查询结束时间以前所有通话清单记录；

2.导出

通话清单同样支持批量导出功能，包括选定导出、全部导出、搜索结果导出，导出效果如下图所示。系统话单全部导出功能，单次最大可支持导出 50W 话单。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	通话开始时间	通话结束时间	任务	业务类型	主叫号码	被叫号码	坐席	通话时长(秒)	费用(元)	分析结果
2	2017/3/9 19:41	2017/3/9 19:41	群呼测试	自动外呼	4006755695	18900000023	803	2	0.06	0
3	2017/3/9 19:41	2017/3/9 19:41	群呼测试	自动外呼	02987091406	18900000022	803	1	0.06	0
4	2017/3/9 19:41	2017/3/9 19:41	群呼测试	自动外呼	4006755695	18900000021	803	3	0.06	0
5	2017/3/9 19:41	2017/3/9 19:41	群呼测试	自动外呼	02987091406	18900000020	803	1	0.06	0
6	2017/3/9 19:41	2017/3/9 19:41	群呼测试	自动外呼	4006755695	18900000019	803	2	0.06	0
7	2017/3/9 19:41	2017/3/9 19:41	群呼测试	自动外呼	02987091406	18900000018	803	1	0.06	0
8	2017/3/9 19:40	2017/3/9 19:40	群呼测试	自动外呼	4006755695	18900000017	803	3	0.06	0
9	2017/3/9 19:40	2017/3/9 19:40	群呼测试	自动外呼	02987091406	18900000016	803	1	0.06	0
10	2017/3/9 19:40	2017/3/9 19:40	群呼测试	自动外呼	4006755695	18900000015	803	2	0.06	0
11	2017/3/9 19:40	2017/3/9 19:40	群呼测试	自动外呼	02987091406	18900000014	803	1	0.06	0
12										

十五.录音清单

1.录音试听

如下图所示，打开录音清单页面，直接点击“播放”按钮，通话录音即可播放。录音播放时，页面底端会展示录音的播放进度条，而且可以对播放进度进行控制。



2.录音下载

呼叫中心的坐席录音查询页面，录音下载支持选定下载、搜索结果下载。在当前页选中几条通话录音，点击“指定下载”即可；点击“当前页下载”即可下载所有当前页面展示的通话录音。呼叫中心系统下载的通话录音文件统一采用 zip 压缩格式归档，解压缩之后，录音文件统一为 mp3 编码格式。

单条录音下载，先找到对应的录音记录，点击“播放”按钮右侧的“下载”按钮，即可下载单条录音。

3.录音查询

呼叫中心系统对于坐席班长，支持的录音查询功能主要包括按坐席、任务名称、开始结束时间、主被叫号码、时长范围以及多条件联合查询，其中按照工号、主被叫查询支持模糊查询，如下图所示。

设置好查询条件，点击“确定”按钮即可查询出符合条件的录音数据，如下图所示。

十六.密码

首先登录进入坐席页面，于左侧的菜单项列表选择“密码”菜单项，即可打开如下图所示的修改密码页面，输入原密码、登录密码、密码校验，点击“保存”按钮。下次登录就使用修改后的密码。

十七.功能键

功能键是为坐席人员使用系统时提供的一些快捷键，这些按键的设计主要是针对于那些没有显示器设备的坐席。

功能键的设计包括坐席的登录注销、状态转换、长签/退出长签、查余额等，都在如下图中所示的页面中。系统功能键不仅仅在支持标准的 sip 协议的语音网关下使用的很好，同时也兼容了众方系列的 EIX 软交换系统，具体的对接方法请查看《EIX 对接呼叫中心指导手册》，这里不再详解。

工作台 | 功能键

功能	拨号键	备注
查询余额	*181#	
坐席登入	*001#	
坐席登出	*000#	
坐席置闲	*101#	
坐席置忙	*100#	
坐席长签	*99#	
退出长签	*88#	
盲转	*70*	
协商转	*71*	
标记客户	*D#	
标记上一个客户	*66*	
挂断电话	##/**	
查询工号	*114*1	
查询分机号	*114*2	

十八.意见与建议

意见与建议，即用户在使用呼叫中心系统过程中的用户体验反馈。该反馈返给运营商，运营商根据实际情况联系软件生产商，解决问题，以便更好地服务于客户，提高用户满意度。

点击页面左下角的“意见/建议”，弹出“意见/建议”页面，将您觉得体验不好的地方详细组织成通俗易懂的描述，填写到“意见/建议”编辑框，点击“提交”按钮，即可成功反馈。

点击“新增”按钮，弹出如下图所示的“意见/建议”反馈数据配置框，填写主题与内容，点击“确定”即可新增成功。

新增成功之后，对于属于可以编辑修改或者删除，运营商可以看到系统的反馈数据进行打分操作，点击“详情”还可以看到该反馈的所有处理流程，不再说明。