ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Углубление теоретических знаний в области помехоустойчивого кодирования данных в информационных системах, исследование способов построения циклических кодов и реализации кодирующих и декодирующих устройств, приобретение практических навыков моделирования и исследования устройств кодирования информационных сообщений циклическими кодами.

ПРОГРАММА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

- 1. Изучить по рекомендуемой литературе теоретический материал по теме циклического кодирования. Выполняется в процессе домашней подготовки.
- 2. Рассчитать по выражениям значения проверочных бит для всех возможных 16-ти значений информационных комбинаций.
- 3. Сравнить полученные экспериментально проверочные комбинации с комбинациями, вычисленными теоретически.
- 4. Составить в рабочем поле эмулятора схему декодера Хемминга.
- 5. Подавать последовательно с помощью ключей SW-1...SW-8 все закодированные комбинации, полученные в п.4. и проследить отображаемую информацию на светодиодных индикаторах.
- 6. Сформулировать выводы по работе и оформить отчет.

ХОД РАБОТЫ

1. Создадим схему в среде Proteus рисунке 1.




Рисунок 1 — Построение схемы в среде Proteus

2. Напишем код, который будет кодировать и декодировать введенный код.

```
#define F_CPU 1000000UL
                                /* Define CPU Frequency e.g. here 8MHz */
                                /* Include AVR std. library file */
#include <avr/io.h>
#include <math.h>
#include <util/delay.h>
                                       /* Include inbuilt defined Delay header file */
                                /* Define LCD data port direction */
#define LCD_Data_Dir DDRB
#define LCD_Command_Dir DDRC
                                       /* Define LCD command port direction register */
                                       /* Define LCD data port */
#define LCD Data Port PORTB
#define LCD Command Port PORTC
                                      /* Define LCD data port */
#define RS PC0
                                       /* Define Register Select (data/command reg.)pin
*/
#define RW PC1
                                       /* Define Read/Write signal pin */
#define EN PC2
                                       /* Define Enable signal pin */
// Store input bits
int input[4];
// Store cycle code
int code[8];
char Data[4];
char Result[5];
int i;
void LCD Command(unsigned char cmnd)
{
      LCD_Data_Port= cmnd;
```

```
LCD_Command_Port &= ~(1<<RS); /* RS=0 command reg. */
      LCD_Command_Port &= ~(1<<RW); /* RW=0 Write operation */
      LCD_Command_Port |= (1<<EN);</pre>
                                     /* Enable pulse */
      delay us(1);
      LCD Command Port &= ~(1<<EN);
      _delay_ms(3);
}
void LCD_Char (unsigned char char_data) /* LCD data write function */
      LCD_Data_Port= char_data;
      LCD_Command_Port |= (1<<RS);</pre>
                                     /* RS=1 Data reg. */
      LCD_Command_Port &= ~(1<<RW); /* RW=0 write operation */
      LCD_Command_Port |= (1<<EN); /* Enable Pulse */</pre>
      delay us(1);
      LCD Command Port &= ~(1<<EN);
      _delay_ms(1);
}
void LCD_Init (void)
                                      /* LCD Initialize function */
{
      LCD_Command_Dir = 0xFF;
                                      /* Make LCD command port direction as o/p */
      LCD Data_Dir = 0xFF;
                                      /* Make LCD data port direction as o/p */
                                       /* LCD Power ON delay always >15ms */
      _delay_ms(20);
                             /* Initialization of 16X2 LCD in 8bit mode */
      LCD_Command (0x38);
                              /* Display ON Cursor OFF */
      LCD Command (0x0C);
      LCD Command (0x06);
                              /* Auto Increment cursor */
      LCD Command (0x01);
                              /* Clear display */
      LCD_Command (0x80);
                               /* Cursor at home position */
}
                                      /* Send string to LCD function */
void LCD String (char *str)
{
      int i;
      for(i=0;str[i]!=0;i++)
                                     /* Send each char of string till the NULL */
            LCD_Char (str[i]);
      }
}
void LCD String xy (char row, char pos, char *str)/* Send string to LCD with xy position
*/
{
      if (row == 0 \&\& pos<16)
      LCD_Command((pos & 0x0F)|0x80); /* Command of first row and required position<16
      else if (row == 1 && pos<16)
      LCD_Command((pos & 0x0F)|0xC0); /* Command of first row and required position<16
*/
      LCD_String(str);
                               /* Call LCD string function */
}
void LCD_Clear()
{
      LCD_Command (0x01); /* clear display */ LCD_Command (0x80); /* cursor at home position */
void MakeCRC(char *BitString)
   char output[16];
```

```
static char Res[5];
                                                        // CRC Result
   char CRC[4];
   int i;
   char DoInvert;
   for (i=0; i<4; ++i) CRC[i] = 0;
                                                       // Init before calculation
   for (i=0; i<4; ++i)
      DoInvert = ('1'==BitString[i]) ^ CRC[3];
                                                      // XOR required?
      CRC[3] = CRC[2];
      CRC[2] = CRC[1] ^ DoInvert;
      CRC[1] = CRC[0] ^ DoInvert;
      CRC[0] = DoInvert;
   for (i=0; i<4; ++i) Res[3-i] = CRC[i]? '1' : '0'; // Convert binary to ASCII
   Res[4] = 0;
                                                        // Set string terminator
   sprintf(output, "
                         [%s]", Res);
   LCD_String(output);
}
int main()
{
        int k = 0;
      char firstLine[16];
        DDRA = 0 \times 00;
        PORTA = 0x00;
      DDRD = 0x00;
        PORTD = 0x00;
      LCD_Init();
      while(1) {
       /* ENCODE */
       for(k = 0; k<4; k++){
             if ((PINA & (1<<k))){
                 input[k] = 1;
              Data[k] = '1';
             }
           else {
                 input[k] = 0;
              Data[k] = '0';
           }
       }
       sprintf(firstLine, "CRC of [%s] is", Data);
       LCD_String(firstLine);
       LCD Command(0xC0);
       MakeCRC(Data);
          _delay_ms(500);
        LCD_Clear();
        }
```

```
return 0;
}
```

3. Вычислим значения кода Хэмминга для всех 16 комбинаций.

Кодируемое сообщение	Выходное сообщение
0000	00000000
0001	00010111
0010	00101110
0011	00111001
0100	01001011
0101	01011100
0110	01100101
0111	01110010
1000	10000001
1001	10010110
1010	10101111
1011	10111000
1100	11001010
1101	11011101
1110	11100100
1111	11110011

^{4.} Изменим один бит в передаваемом сообщении и посмотрим, как система реагирует на ошибку.




Рисунок 2 — Передача сообщения с ошибкой

выводы

В ходе лабораторной работы были исследованы методы помехоустойчивого кодирования с помощью кода Хемминга, была построена схема, которая может кодировать и раскодировать сообщения.