
VDI與MOTP使用說明

110.6.15



使用情境說明



氣象局VDI使用情切	110.5.31 v1.2		
使用情境	使用方式	使用工具	
使用公文系統	VDI浮動桌面		
連線到Linux伺服主機維護	RDS應用程式 🗳	PUTTY / MobaXterm	
連線到Windows伺服主機維護	RDS應用程式 Linux網膜Putty.1	遠端桌面連線 🏂	
使用WebMail	RDS應用程式	CHROME	
使用NICE DCV連線到WINS系統	RDS應用程式	CHROME	
使用sunrise公用磁碟區	RDS應用程式	CHROME WebMail_NICEDCV_2	
使用VNC連線到VNC Server	RDS應用程式	UltraVNC 💿	
使用遠端桌面連線到個人電腦	禁止	UltraVNC Viewer_1	

本次新增/更新內容 (顯示遠端主機圖檔) 1/7頁

- ☆使用者在遠端主機做好圖檔需要顯示,需要依循下列方式處理
 - ✓使用Putty RDS應用程式,連接安管外主機(如安管外HPC),或透過跳板連接安管內主機(如安管內HPC)
 - ✓執行程式或產製圖檔,如多個圖檔可壓縮處理後方便傳送
 - ✓以電子郵件方式直接將產品寄送到外部電子郵件信箱
 - mutt -s "Mail Subject" MailAccount@gmail.com -a \${OneAttachFile}
 < MailContent</pre>
 - ✓接下來您就可以在個人電腦收信後進行圖檔或資料處理

本次新增/更新內容 (增加VDI系統使用網段) 2/7頁

学VDI浮動桌面使用原IP網段為 10.6.99.0 ~ 253

学因應授權數增加,新增網段 10.6.98.0~253

学同仁需要因應:主機存取限制的設定需要加入新網段



本次新增/更新內容 (讀卡機與憑證測試) 3/7頁

電腦需要具有可使用的讀卡機且可讀取自然人憑證,請依下列步驟測試:

 安裝HiCOS卡片管理工具 (https://moica.net.g ov.tw/download_1. html)





3.請將檔案下載解壓縮後執行安裝。


2.18 MB

/857 KB

HICOS卡片管理工具(ZIP) HICOS卡片管理工具使用說明(PDF) Hi-Secure 自然人憑證檔案加解密工具

本次新增/更新內容(讀卡機與憑證測試)4/7頁

安裝HiCOS後進行環境檢測






本次新增/更新內容 (讀卡機與憑證測試) 5/7頁

- 如果測試成功,但使用公文系統仍有問題,請洽資訊中心並告知上述測試結果
- 如果讀卡機與憑證測試失敗,請先安裝/更新讀卡機驅動程式,測試成功後方可繼續測試公文系統
- 讀卡機驅動程式更新方法如下頁




本次新增/更新內容 (讀卡機與憑證測試) 6/7頁

在「開始」的地方按滑鼠右鍵,選擇「電腦管理」



左側選擇「裝置管理員」, 展開後尋找「智慧卡讀卡 機」,



本次新增/更新內容(讀卡機與憑證測試)7/7頁

在「智慧卡讀卡機」設備上 按滑鼠右鍵,選擇「更新驅 動程式」

- ▶ 原理器
- 軟體裝置
- 通用序列匯流排控制器
- 🗸 📳 智慧卡讀卡機
- Microsoft Usbccid Smartcard Reader (WUDD
- > 📗 滑鼠及其他指標裝置
- > 🖳 電腦
- > 🔲 監視器
- > 🕳 磁碟機
- > 🚅 網路介面卡
- > 🔤 鍵盤
- > 🐷 顯示卡



依據您使用的讀卡機是否附上Windows 10 的驅動程式,決定選擇「自動搜尋驅動程式」 或「瀏覽電腦上的驅動程式」選項

← ■ 更新驅動程式 - Microsoft Usbccid Smartcard Reader (WUDF)

您要如何搜尋驅動程式?

→ 自動搜尋驅動程式
Windows 會在您的電腦中搜尋最佳可用的驅動程式,並安裝到您的裝置上。(&S)

→ 瀏覽電腦上的驅動程式 手動尋找並安裝驅動程式(&R)。



更新讀卡機驅動程式後請關機後重新開機,並且再度 進入此畫面檢查讀卡機驅動程式安裝狀態,如果仍然 無法安裝成功,則該讀卡機將無法正常使用。

問題處理



掌 MOTP申請與認證問題:資訊中心網路管理課

✔電話: 2349-1291~1294

✓電子郵件:netadm@cwb.gov.tw

學AD帳號申請與VDI使用問題:資訊中心系統控制課

✔電話: 2349-1286~1288

✔電子郵件:scs@cwb.gov.tw



名詞解釋

(SS)

¥ MOTP帳號: 兩階段認證系統,需要申請使用權限

学資訊中心AD帳號: VDI認證使用帳號與密碼

学VDI:虛擬桌面系統,提供VDI浮動桌面與RDS應用程式兩個功能

♥ VDI浮動桌面:全功能Windows桌面,可提供所有Windows程式功能

¥RDS應用程式:執行單一應用程式,執行效率高



使用限制

- (3)
- ♥ VDI系統只能連網本局安管外各主機,Internet、安管內、
 DMZ與其他區域無法連線
- 掌如果要連網安管內、DMZ與其他區域需要申請網路連線
- 学被連線主機如有存取權限控制,需設定允許VDI的IP連入
- ♥ VDI浮動桌面使用IP網段為 10.6.98.0 ~ 253、10.6.99.0 ~ 253
- ₩ RDS應用程式使用IP為:10.6.129.5、10.6.129.6

申請MOTP與資訊中心AD帳號

Weather



- ፟ 填寫中央氣象局遠端連線申請單、員工保密切結書與電腦帳戶異動申請表
- 業非本局同仁需填寫保密切結書、第三方保密切結書與相關合約封面

	中央氣象局。 中央氣象局。 電腦帳戶異動申請表。 電腦帳戶異動申請表。 這端連線申請單。				101 -YYYY-NNNN					
			申請單編號	: NMS13-YYYY-NNNN↔	申請單位₽	P	申請人↩	₽	申請日期₽	P
	申請單位:↓	₽申 請 人	:	・電話:4 4.	電話₽	ė.	Email:₽	4	•	
	申請日期:↩				。申請類別₽	□新增帳號∵	□刪除帳號	· □使用權限基	異動₽	
	→ → → ψ			±L * 47.5%	(如需使用·su	do/administra	tor 特別權限之	系統公用程式	式者,請於此處	
	連線區域→ [□臺北局本部↩	□南區氣象中心』 』		, 計畫名稱↓	說明)₽				
	申請事項↓ [新申請↓	□重設密碼…→		. 用途↩					
	員工代號→ ←	3			*	4÷r. +b. →k.				
	電子郵件地址→	,			□主機帳號異					
	,	请详述↓			、主機名稱:↓					
		所 6十 7年 4			帳戶名稱:₽					
	申請事由₽				◎帳戶所屬分	支系統名稱(3	碼)與角色帳	戶識別碼:↩		
					中文姓名:↩	.,,	英文姓名	: ₽		
	ų.				,	中		·· /s··· /s)···		
	申請單位₽	承辦科/課/室₽	單位審核₽	核示₽	°⊚Home dir∶	P		⊚User Group:	47	
	□申請人・□資安人員↩	□承辦人・□賣安人員↓			° ⊚Other: ₽		L	-		
OK.	■承辦主管· ■單位主管。	□承辦主管↩	□單位幹事・□執行秘書→	□單位寬宏長・□單位主管→	註1:角色帳	≤ 識別碼: 1.Ma	aintainer(adm	a) · 2.DBadmin	istrator(dba) ·	3.Configuration
	請勾選人員₽	請勾選人員↩	請勾選人員₽	請勾選人員₽	· manger(cfg c)	· 4.Operator(o	pr o) > 5.work	(wrk w) \ 6.pac	ckage(pkg p) 、	7.Developer-or

安裝應用程式



- 請先安裝VMWare Horizon Client軟體
- 目前最新版本是2103,下載連結為 https://reurl.cc/raplky
- 下載MOTP軟體(Android或iOS版)

MOTP初次設定請參考P14說明



連線



- 在新增伺服器中新增 61.56.15.85 伺服器
- 點擊ICON後即可連線



登入



- 学先輸入手機上MOTP密碼 (6位數字)
- 學再輸入AD帳號密碼 (或稱為MS密碼)

STEP 1

➡ 登入			_		×
輸入您的Motp使用者名稱和密碼。 MOT				碼	
伺服器:	https://61.56.				
使用者名稱(U):					
密碼(P):					
		取消		登入	

STEP 2

➡ 登入			×
伺服器:	https://61.56.15.85	AD密碼	<u> </u>
使用者名稱(U):	a543		
密碼(P):			
網域(D):	MS		~
		取消 登》	l l




VDI 使用特性說明





VDI浮動桌面

公文系統專用 可執行非應用程式集區內的其他程式



RDS應用程式

使用氣象局WebMail系統 使用NICE DCV連接WINS系統 連線使用本局內部各種網頁 不可以連接Internet網頁



RDS應用程式

使用Putty連線Linux伺服主機 各應用系統維護人員使用



RDS應用程式


RDS應用程式

使用RDP連線Windows伺服主機 各應用系統維護人員使用



RDS應用程式

整合型連線工具 各應用系統維護人員使用







Observation Climate Forecasts Satellite Earthquakes Marine Radar Astronomy



使用公文系統注意事項

- 学登入虛擬桌面時,請將"連線USB裝置"中的勾勾全部取 消
- 學VDI僅支援EZ100晶片卡讀卡機

通通不要打勾











使用公文系統注意事項




資料交換需要使用隨身碟當媒介



使用公文系統注意事項



操作公文系統增修附件時,如何存取個人電腦檔案路徑






使用結束




業直接離開系統會保留您的階段工作,資源無法給下一個使用者使用,請依程序離開系統


STEP 1



STEP 2









- 学電腦瀏覽器連 http://10.6.1.149/MOTPPortal
- 請使用氣象局內網路登入,無法使用局內網路請聯絡網路管理課協助註冊
- 学點選載具管理



(SS)

業系統自動寄出如下主旨的郵件,如未收到請與網管課聯

【MOTP 通知】歡迎使用MOTP 【MOTP Notification】Welcome to MOTP 郵件內含帳號密碼,請將帳密填入對應欄位,點選登入

挲(注意:email寄出密碼僅供MOTP註冊網頁使用,並非遠

端連線MS密碼)





(SS)

- ਝ選擇軟體註冊
- 学啟動手機「MOTP Client」APP,
- 学(如已原有註冊載具請點選手機APP右上+號創建新載具) 將您電腦螢幕上的紅色8位數字輸入到手機當做初始金鑰, 點選下一步。

(如未出現數字金鑰,請嘗試登出註冊網頁再重新登入)







- 学將手機上顯示的序號、機器碼及OTP碼輸入電腦對應欄位,點選確定
- 学如果驗證成功,註冊已成功完成。





(PS)

- 学如果驗證失敗,依下法再次確認
- 学先選左上方箭頭回首頁





(PS)

学如果驗證成功,註冊已成功完成。 如OTP碼再次驗證失敗,見下一頁『常見狀況排除』, 或請聯絡網管課









- 学網頁無法取得初始金鑰
 - ✔請登出註冊網頁再重新登入,重新嘗試。
- 学註冊出現錯誤
 - ✔可能已存在載具,或是過程步驟輸入錯誤,
 - ✓請先確認『載具:Server_0』是否存在,刪除後重新註冊。
 - ዺ-主畫面點選『載具:Server_0』
 - ዺ- 載具管理頁面下,刪除『Server_0:xxxxxxxxx』
 - 母-依照前面步驟,重新註冊



顯示遠端主機圖檔

- (PS)
- 使用者在遠端主機做好圖檔需要顯示,需要依循下列方式處理
 - ✓安內主機設定Mail Relay到安管內電子郵件伺服器
 - ❷/etc/postfix/main.cf -> relayhost = [ms.mic.cwb];重啟postfix (參考)
 - ✓使用Putty RDS應用程式,連接安管外主機(如安管外HPC),或透過跳板連接安管內主機(如安管內HPC)
 - ✓執行程式或產製圖檔,多個圖檔可壓縮處理後方便傳送
 - ✓以電子郵件方式直接將產品寄送到外部電子郵件信箱
 - ✓ mutt –s "Mail Subject" MailAccount@gmail.com –a \${OneAttachFile} < MailContent
 </p>
 - ✓接下來您就可以在個人電腦收信後進行圖檔或資料處理



顯示遠端主機圖檔



- ☆使用者在遠端主機做好圖檔需要顯示,需要依循下列方式處理
 - ✓使用Putty RDS應用程式,連接安管外主機(如安管外HPC),或透過跳板連接安管內主機(如安管內HPC)
 - ✓執行程式或產製圖檔,如多個圖檔可壓縮處理後方便傳送
 - ✓以電子郵件方式直接將產品寄送到外部電子郵件信箱
 - mutt -s "Mail Subject" MailAccount@gmail.com -a \${OneAttachFile}
 < MailContent</pre>
 - ✓接下來您就可以在個人電腦收信後進行圖檔或資料處理



