


Activity	การชำระเงิน								
Condition	Pre-condition								
Detail	Log-in	เลือกหน่วยเงิน	เลือกแพ็คเกจ	Add devices	Set activation date	Payment	Discount Code	API Payment	เข้าสู่หน้าชำระเงิน
	Log-in แล้ว	THB	2 Years	4	Activate now	QR Code	No Discount	Success	เข้าสู่หน้าชำระเงินสำเร็จ
	ยังไม่ Log-in	USD	1 Year	6	Activation date	Credit/Debit	Discount not Expired	Error	
			1 Month	8		Paypal	Discount Expired		
			3 Months	10		Truewallet			
			6 Months	12		Bank			
			7 Days	14					
				16					
				18					
				20					


Payment_H01 : กรณีชำระเงินสำเร็จด้วยยอดที่ถูกคิด




Payment_H02 : กรณีการใช้คูปองส่วนลดที่ถูกคิด



Payment_H03 : กรณีการเลือกแพ็คเกจสูงสุดและเพิ่มอุปกรณ์สูงสุดเต็มจำนวน




Payment_H04 : กรณีชำระเงินโดยที่ยังไม่ได้ Log in แต่กรกร E-mail หรือ Username ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว



Payment_H05 : กรณีชำระเงินสำเร็จด้วยหน่วยเงิน USD



Payment_A01 : กรณีการใช้คูปองที่หมดอายุ



Payment_A02 : กรณีชำระเงินไม่สำเร็จ



Payment_A03 : กรณีชำระเงินโดยที่ยังไม่ได้ Log in และไม่กรกร E-mail หรือ Username



Payment_A04 : กรณีชำระเงินโดยที่ยังไม่ได้ Log in แต่กรกร E-mail หรือ Username ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้



Payment_A05 : กรณีการใช้คูปองที่ยังไม่หมดอายุแต่ถูกใช้ไปแล้ว(ใช้คูปองซ้ำ)

