CMD 打开远程桌面

从 CMD 打开远程桌面方式越来越多的人采用,因为该功能能够帮助我们轻松的<u>远程访问局域网内另一台电脑</u>。那么 从 CMD 打开远程桌面的方式有哪些?在本文中,我将向您展示 3 种从 CMD 打开远程桌面连接的方式,一起来看看吧!



怎么从 CMD 打开远程桌面连接?

除了从CMD 开启远程桌面外,您也可以在运行框中输入"mstsc"命令打开远程桌面连接。接下来,我们将具体的介绍从CMD 打开远程连接的方式有哪些。

方式 1. 使用 mstsc /console

我们可以在 CMD 命令提示符中输入"mstsc/console"来打开远程桌面连接,以下是具体的操作步骤。

步骤 1. 按"Win + R"键打开运行框,然后输入"CMD",单击"确定"打开命令提示符。

步骤 2. 在命令提示符窗口中输入"mstsc/console",然后按"Enter"键。之后,输入 IP 地址,然后单击"连接",再输入远程电脑的凭据,您就可以成功连接。

```
■ 命令提示符

Microsoft Windows [版本 10.0.19043.1706]

(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\ds\mstsc /console
```

方式 2. 使用 mstsc /f

除了使用"mstsc/console"从CMD 打开远程桌面外,我们也可以使用"mstsc/f"命令打开远程桌面连接。

步骤 1. 按"Win + R"键, 然后输入"CMD", 单击"确定"打开命令提示符。

步骤 2. 输入"mstsc/f",然后按"Enter"键即可打开远程桌面连接。



方式 3. mstsc /v:computername


要从 CMD 打开远程桌面,我们还可以通过输入命令和远程电脑的名称来打开远程桌面连接,以下是具体的操作步骤。 步骤 1. 按"Win + R"键,然后输入"CMD",单击"确定"打开命令提示符。

步骤 2. 输入 "mstsc /v:computername", 然后按 "Enter"键即可开始远程连接。(将 "computername"替换为远程电脑的真实用户名。)



怎么开启远程桌面连接?

虽然,我们可以从 CMD 打开远程桌面连接,我们也可能遇到<u>无法连接到远程计算机</u>的问题。如"远程桌面由于以下原因之一无法连接到远程计算机"



而出现这些问题的原因,多数情况是因为电脑未启用远程桌面。因此,用户可以通过启用远程桌面来解决这个问题。

方法1. 从设置中启用远程桌面

要启用远程桌面,我们可以打开远程桌面设置,然后再启用远程桌面。具体的操作步骤如下:

步骤 1. 在搜索框中搜索 "远程桌面设置", 并将其打开。


步骤 2. 在弹出的窗口中,将"启用远程桌面"的按钮打开即可




方法 2. 从系统属性启用远程桌面

我们还可以通过运行框打开系统属性,然后再设置允许其他的电脑可以远程连接到本电脑。

步骤 1. 按 "Windows + R"键打开运行框,输入 "sysdm.cpl"并按 "Enter"键。



步骤 2. 选择 "远程" 选项卡,再勾选远程桌面下的 "允许远程连接到此计算机" 选项。



步骤 3. 然后再单击"应用"和"确定"。