


ETAPES D'INSTALLATION WINDOWS SERVER 2019

Par Godwin Oblasse


Ceci est une description des étapes d'installation de Windows server 2019 et le changement du nom de l'ordinateur.

- Nous allons commencer par créer une nouvelle machine que l'on va appeler WS19(Devoir). Pour cela il suffit juste de cliquer sur **nouvelle**.





- Ensuite on choisit l'image ISO de Windows server 2019 précédemment téléchargé. Après avoir fait cela deux choix s'offrent à nous.


- Le premier étant de laisser Skip Unattended installation non coché. Là on doit choisir directement le **Type** de Windows server à installer. L'avantage c'est qu'on aura plus à choisir au cours de l'installation. L'inconvénient c'est qu'on va devoir faire directement la configuration du nom et du mot de passe dans **Unattended installation**.
- Le deuxième est de cocher **Skip Unattended installation**. Ça permet de ne pas remplir la partie **Unattended installation** directement. L'inconvénient c'est qu'on fera la configuration du choix du type de Windows server du nom et du mot de passe lors de l'installation.




- Personnellement j'ai choisi de cocher le **Skip Unattended installation**. Ensuite on configure le hardware et le Hard Disk. Recommandations : 4096 MB de mémoire vive, 2 CPU et 50G pour le Hard Disk. Ensuite on clique sur Finish.




- Ensuite pour éviter les problèmes de démarrage, on va dans configuration -> System -> ordre d'amorçage et on met Optique en premier.




- Ensuite on démarre la machine.




- Ensuite vu qu'on avait fait skip unattended installation précédemment, on doit choisir le type de windows server 2019 qu'on veut installer (Dans mon cas ce sera le standard évaluation avec expérience de bureau pour avoir une interface graphique)






- Ensuite il est demandé de choisir le Type d'installation. Choisir **Personnalisé**.






- Après il faudra choisir son mot de passe (parce que on avait coché **skip unattended installation** précédemment). Cela doit être un mot de passe fort ou sinon il ne l'acceptera pas.





Pour atteindre l'écran pour entrer le mot de passe, il faut entrer ctrl + alt + supp. Si vous n'arrivez pas à le faire, cliquer sur **Entrée** en haut à gauche -> **Clavier** et cliquer sur **ctrl+alt+del** dans les choix.

Et voilà pour l'installation !



- Maintenant on va renommer le serveur. On va dans serveur local -> Modifier -> On renomme et on redémarre la machine virtuelle.

WS19(Devoir) [En fonction] - Oracle VirtualBox

Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur • Serveur local

Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

Services de fichiers et d...

PROPRIÉTÉS

Pour WIN-RDUB29G5DCF

TÂCHES

Nom de l'ordinateur	WIN-RDUB29G5DCF	Dernières mises à jour installées
Groupe de travail	WORKGROUP	Windows Update
		Dernière recherche de mises à jour :
Pare-feu Windows Defender	Public : Actif	Antivirus Windows Defender
Gestion à distance	Activé	Commentaires et diagnostics
Bureau à distance	Désactivé	Configuration de sécurité renforcée d'Internet
Association de cartes réseau	Désactivé	Fuseau horaire
Ethernet	Adresse IPv4 attribuée par DHCP, Compatible IPv6	ID de produit (Product ID)
Version du système d'exploitation	Microsoft Windows Server 2019 Standard Evaluation	Processeurs
Informations sur le matériel	innotek GmbH VirtualBox	Mémoire installée (RAM)
		Espace disque total

ÉVÉNEMENTS

Tous les événements | 12 au total

Tâches

Filter

Nom du serveur	ID	Gravité	Source	Journal	Date et heure
WIN-RDUB29G5DCF	7030	Erreur	Microsoft-Windows-Service Control Manager	Système	03/06/2025 07:52:26
WIN-RDUB29G5DCF	640	Avertissement	ESENT	Application	03/06/2025 07:52:26
WIN-RDUB29G5DCF	636	Avertissement	ESENT	Application	03/06/2025 07:52:26

WS19(Devoir) [En fonction] - Oracle VirtualBox

Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur • Serveur local

Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

Services de fichiers et d...

PROPRIÉTÉS

Pour WIN-RDUB29G5DCF

TÂCHES

Propriétés système

Paramètres système avancés

Utilisation à distance

Matériel

Windows utilise les informations suivantes pour identifier votre ordinateur sur le réseau.

Description de l'ordinateur :

Nom complet de l'ordinateur :

Groupe de travail :

Modifier...

OK

Annuler

Appliquer

Nom de l'ordinateur	WIN-RDUB29G5DCF	Dernières mises à jour installées
Groupe de travail	WORKGROUP	Windows Update
		Dernière recherche de mises à jour :
Pare-feu Windows Defender	Public : Actif	Antivirus Windows Defender
Gestion à distance	Activé	Commentaires et diagnostics
Bureau à distance	Désactivé	Configuration de sécurité renforcée d'Internet
Association de cartes réseau	Désactivé	Fuseau horaire
Ethernet	Adresse IPv4 attribuée par DHCP, Compatible IPv6	ID de produit (Product ID)
Version du système d'exploitation	Microsoft Windows Server 2019 Standard Evaluation	Processeurs
Informations sur le matériel	innotek GmbH VirtualBox	Mémoire installée (RAM)
		Espace disque total



ÉVÉNEMENTS


Tous les événements | 12 au total

Tâches

Filter

Nom du serveur	ID	Gravité	Source	Journal	Date et heure
WIN-RDUB29G5DCF	7030	Erreur	Microsoft-Windows-Service Control Manager	Système	03/06/2025 07:52:26
WIN-RDUB29G5DCF	640	Avertissement	ESENT	Application	03/06/2025 07:52:26
WIN-RDUB29G5DCF	636	Avertissement	ESENT	Application	03/06/2025 07:52:26





Et voilà.